



Faronicscore



Faronics
DEEPFREEZE™

LOADIN

Guía de usuario



Faronics™
Intelligent Solutions for **ABSOLUTE** Control

www.faronics.com

Modificado por última vez: Enero de 2014

© 1999 - 2014 Faronics Corporation. Todos los derechos reservados. Faronics, Deep Freeze, Faronics Core, Faronics Anti-Virus, Anti-Executable, Faronics Device Filter, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profiler y WINSelect son marcas comerciales y/o marcas registradas de Faronics Corporation. El resto de los nombres de productos y compañías son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Índice

Prólogo	5
Información importante	6
Acerca de Faronics	6
Documentación del producto	6
Soporte Técnico	7
Información de contacto	7
Definición de términos	8
Introducción	11
Descripción general de Deep Freeze Loadin	12
Requisitos del sistema	12
Instalación de Deep Freeze	13
Descripción general de la instalación	14
Instalación de Deep Freeze Loadin	14
Customization Code	18
Cambio del Customization Code para Deep Freeze Loadin	18
Licencia	20
Utilización del Configuration Administrator de Deep Freeze	21
Acceso al Configuration Administrator	22
Creación del archivo de instalación en la estación de trabajo	23
Instalación y actualización de Deep Freeze Client	25
Instalar Deep Freeze Client	26
Actualización de Deep Freeze Client	27
Utilización de Deep Freeze Loadin	29
Uso de Deep Freeze Loadin a través de Core Console	30
Programar acción	32
Usuarios y funciones	33
Grupos de estaciones de trabajo de Deep Freeze	34
Desinstalación de Deep Freeze	35
Desinstalación de Deep Freeze Client a través de Core Console	36
Desinstalación de Deep Freeze Loadin a través de Agregar o Quitar Programas	37
Desinstalación de Deep Freeze Loadin con el instalador	38

Prólogo

Esta guía del usuario explica cómo instalar, configurar y usar Deep Freeze Loadin.

Temas

Información importante

Soporte Técnico

Información importante

Esta sección contiene información importante acerca de su producto de Faronics.

Acerca de Faronics

Faronics brinda soluciones líderes en el mercado que ayudan a administrar, simplificar y proteger entornos complejos de TI. Nuestros productos garantizan una disponibilidad del 100% para las máquinas y han repercutido notablemente en la vida cotidiana de miles de profesionales de tecnología de la información. Impulsadas por su orientación al mercado, las innovaciones tecnológicas de Faronics benefician a instituciones educativas, centros de salud, bibliotecas, organizaciones gubernamentales y empresas.

Documentación del producto

Los siguientes documentos integran el conjunto de documentación de Deep Freeze Loadin:

- *Deep Freeze Loadin Guía del usuario*: este es el documento que usted está leyendo. Este documento lo orienta sobre cómo usar el producto.
- *Deep Freeze Loadin Notas de la versión*: Este documento enumera las nuevas funciones y los temas conocidos y temas cerrados.
- *Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise*: Este documento explica cómo usar Deep Freeze Enterprise.

Soporte Técnico

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para diseñar un software de fácil utilización y que no presente inconvenientes. De presentarse alguno, póngase en contacto con nuestro Soporte Técnico.

Correo electrónico: support@faronics.com

Teléfono: 800-943-6422 ó +1-604-637-3333

Horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Pacífico)

Información de contacto

- Web: www.faronics.com
- Correo electrónico: sales@faronics.com
- Teléfono: 800-943-6422 ó +1-604-637-3333
- Fax: 800-943-6488 ó +1-604-637-8188
- Horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Pacífico)
- Dirección: Faronics Technologies USA Inc.
2411 Old Crow Canyon Road, Suite 170
San Ramón, CA 94583
EE.UU.

Faronics Corporation
609 Granville Street, Suite 1400
Vancouver, BC V7Y 1G5
Canadá

Faronics Corporation (Europe)
Siena Court
The Broadway Maidenhead
Berkshire, SL6 1NJ UK

Definición de términos

Término	Definición
Core Console (Consola central)	La interfaz de usuario que se usa para administrar y monitorear los servidores centrales (Core Servers) y las estaciones de trabajo.
Core Database	La base de datos almacena la lista de estaciones de trabajo.
Core Agent (Agente central)	Core Agent, que se instala en la estación de trabajo, permite la comunicación entre la estación de trabajo y Core Server.
Core Server	La administración de las estaciones de trabajo, el procesamiento de tareas y la comunicación entre Core Console y las estaciones de trabajo son realizados por Core Server.
Customization Code	El Customization Code es un identificador único que encripta el Configuration Administrator, la Consola Enterprise, los archivos de instalación de la computadora, el Sistema de generación de contraseñas de única vez y el Control de la línea de comandos de Deep Freeze. Este código no es una contraseña que puede usarse para acceder a Deep Freeze.
Faronics Core	Faronics Core está compuesto por Core Server, Core Console, Core Database y Core Agent.
Loadin	Cada Product Loadin o carga es una biblioteca de software que agrega una nueva funcionalidad específica de un producto determinado a Faronics Core.
Deep Freeze Enterprise	Deep Freeze Enterprise está compuesto por el Configuration Administrator de Deep Freeze y por la Consola Enterprise de Deep Freeze.
Configuration Administrator de Deep Freeze	La aplicación Configuration Administrator se usa para crear archivos de programa de instalación personalizados y configurados previamente en la computadora y Seeds de estaciones de trabajo.
Enterprise Console de Deep Freeze	La aplicación de la Consola Enterprise se utiliza para implementar, controlar, administrar y mantener las instalaciones de Deep Freeze en forma centralizada.
Archivo de instalación de Deep Freeze Workstation (Deep Freeze Client)	Se crea un archivo personalizado de instalación para estaciones de trabajo de Deep Freeze en el Configuration Administrator y se lo implementa en las estaciones de trabajo de la empresa. Este archivo incluye la Seed de la estación de trabajo. Si se instala el archivo de instalación de estaciones de trabajo Deep Freeze, la Seed de la estación de trabajo no debe instalarse por separado.

Término	Definición
Seed de Deep Freeze Workstation	Una Seed de estación de trabajo permite una comunicación sin problemas entre la Consola Enterprise y las computadoras en una red. Cuando se instala la Seed de estación de trabajo en una computadora, esta se vuelve visible en la Consola Enterprise. Una vez que una computadora está visible en la Consola Enterprise, pueden realizarse diferentes acciones como reiniciar, apagar y Wake-on-Lan en la computadora en forma remota. Deep Freeze también puede instalarse en forma remota en una computadora visible y así permitir las acciones relacionadas con Deep Freeze en computadoras remotas.

Para obtener más información acerca de Deep Freeze consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.

Para obtener más información acerca de Faronics Core, consulte la Guía del usuario de Faronics Core en <http://www.faronics.com/library>.

Introducción

Deep Freeze de Faronics ayuda a eliminar el daño y el tiempo de inactividad en las computadoras al hacer que la configuración de la computadora sea indestructible. Una vez que Deep Freeze está instalado en una computadora, cualquier cambio que se le haga a la computadora, independientemente de si es accidental o intencional, nunca será permanente. Deep Freeze brinda inmunidad inmediata ante muchos de los problemas que aquejan a las computadoras hoy en día: cambios inevitables de configuración, configuraciones erróneas accidentales en el sistema, actividad de software malicioso y degradación incidental del sistema.

Temas

Descripción general de Deep Freeze Loadin

Requisitos del sistema

Descripción general de Deep Freeze Loadin

Deep Freeze Loadin extiende la funcionalidad de Deep Freeze Enterprise a Faronics Core. Deep Freeze Loadin proporciona la funcionalidad de reiniciar las estaciones de trabajo como *Frozen* o *Thawed*.

Deep Freeze Loadin se instala a través de Core Console (un componente de Faronics Core). Deep Freeze Loadin permite la instalación remota del archivo de instalación de Deep Freeze Enterprise Workstation a través de Core Console en las estaciones de trabajo de su red.

Para obtener más información acerca de Deep Freeze Enterprise consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.

Requisitos del sistema

Deep Freeze Loadin

Requisitos de Deep Freeze Loadin:

- Deep Freeze Enterprise 7.0 o superior
- Faronics Core 3.2 o superior

Faronics Core

Es posible encontrar información sobre los requisitos del sistema de Faronics Core en la guía del usuario de Faronics Core. La guía del usuario más reciente está disponible en <http://www.faronics.com/library>.

Instalación de Deep Freeze

Este capítulo describe el proceso de instalación de Deep Freeze.

Temas

Descripción general de la instalación

Customization Code

Descripción general de la instalación

Antes de instalar Deep Freeze Loadin, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Instalar Faronics Core. Para obtener más información acerca de Faronics Core, consulte la Guía del usuario de Faronics Core en <http://www.faronics.com/library>.
2. Instalar Core Agent en las estaciones de trabajo. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Faronics Core en <http://www.faronics.com/library>.
3. Instalación de Deep Freeze Enterprise. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.
4. Genere el archivo de instalación de la estación de trabajo. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.
5. Instale Deep Freeze Loadin. Esto se explica en más detalle en esta sección.


Instalación de Deep Freeze Loadin

Siga los pasos que se describen a continuación para instalar Deep Freeze Loadin:


1. Haga doble clic en el archivo *Deep_Freeze_Console_Loadin_Installer.exe*. Se muestra el archivo del instalador de Deep Freeze Loadin. Haga clic en *Next (Siguiente)*.



2. Lea y acepte el contrato de licencia. Haga clic en *Next (Siguiente)*.




3. Ingrese los valores de los siguientes campos y haga clic en Siguiente:




- **Nombre de usuario:** especifique el nombre de usuario.
 - **Nombre de la organización:** especifique el nombre de la organización.
 - **Clave de licencia de Deep Freeze Enterprise:** ingrese la clave de licencia, o bien, seleccione la casilla de verificación Usar evaluación.
 - **Clave de licencia de Deep Freeze Server Enterprise:** ingrese la clave de licencia, o bien, seleccione la casilla de verificación Usar evaluación.
4. Ingrese el Código de personalización y haga clic en Siguiente.




El Customization Code que se ingresó en Deep Freeze Loadin debe coincidir con el Customization Code de la Consola Enterprise de Deep Freeze.




5. Se mostrará la ubicación de instalación predeterminada. Haga clic en Siguiente para realizar la instalación en la ubicación predeterminada.




6. Haga clic en Instalar para dar comienzo a la instalación.



7. Se mostrará el siguiente mensaje. Haga clic en *Yes (Sí)* para reiniciar el servicio Faronics Core Server o en *No* para reiniciar manualmente el servicio *Faronics Core Server* en otro momento.



8. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.



Customization Code

El Customization Code se establece a través de Deep Freeze Configuration Administrator. El Customization Code es un identificador único que encripta el Configuration Administrator, la Consola Enterprise, los archivos de instalación de la computadora, el Sistema de generación de contraseñas de única vez y el Control de la línea de comandos de Deep Freeze. Este código no es una contraseña que puede usarse para acceder a Deep Freeze.

El Customization Code garantiza que los administradores no autorizados no podrán acceder o controlar una computadora. En caso de haber múltiples administradores de Deep Freeze que controlen un mismo grupo de computadoras, todos deberían utilizar el mismo Customization Code.



El Customization Code que se ingresó en Deep Freeze Loadin debe coincidir con el Customization Code de la Consola Enterprise de Deep Freeze.



Se deberá registrar y proteger el Customization Code. Faronics no podrá recuperar un código perdido u olvidado.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.

Cambio del Customization Code para Deep Freeze Loadin

El Customization Code creado por Deep Freeze Configuration Administrator se usa para comunicarse entre Deep Freeze Loadin y las estaciones de trabajo en las que está instalado Deep Freeze.




Si el Customization Code se cambia para un archivo de instalación de una estación de trabajo a través de Deep Freeze Enterprise Console, y se envía a la estación de trabajo, debe cambiar el Customization Code en Deep Freeze Loadin a través de Core Console.

Realice los siguientes pasos para cambiar el Customization Code que se ingresó mientras instalaba Deep Freeze Loadin:

1. Inicie Core Console.
2. En *Console Tree Pane (Panel árbol de la consola)*, haga clic con el botón derecho del mouse en *Faronics Core Console* y seleccione *Properties (Propiedades)*.

3. Seleccione la ficha *Deep Freeze*.




Ingrese los valores de los siguientes campos:

- Haga clic en Customization Code, ingrese el Customization Code y haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en *OK (Aceptar)*.

Licencia

Realice los siguientes pasos para cambiar la clave de licencia que se ingresó mientras instalaba Deep Freeze Loadin:

1. Inicie Core Console.
2. En la vista Árbol de la consola, haga clic derecho en Faronics Core Server y seleccione Propiedades.
3. Seleccione la ficha Deep Freeze.



Ingresa los valores de los siguientes campos:

- Haga clic en Editar e ingrese la clave de licencia para Deep Freeze Enterprise.
 - Haga clic en Editar e ingrese la clave de licencia para Deep Freeze Server Enterprise.
4. Haga clic en Aceptar.

Utilización del Configuration Administrator de Deep Freeze

Temas

[Acceso al Configuration Administrator](#)

[Creación del archivo de instalación en la estación de trabajo](#)

Acceso al Configuration Administrator

Antes de usar Deep Freeze Loadin, debe instalar Deep Freeze Enterprise Console. Esto instala Deep Freeze Configuration Administrator.



Sólo se puede usar Deep Freeze Enterprise 7.0 o superior con Deep Freeze Loadin.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.

Abra el Configuration Administrator a través de la siguiente ruta desde el menú Inicio:

Inicio > Todos los programas > Faronics > Deep Freeze 7 Enterprise > Deep Freeze Administrator.

El Configuration Administrator brinda diferentes fichas para configurar contraseñas, Unidades en estado Frozen, Actualizaciones de Windows, Eventos incrustados y Licencias. Una vez que se hayan configurado las opciones, se deberá crear un archivo de instalación para la estación de trabajo y se implementará en las estaciones de trabajo. El archivo de instalación de la estación de trabajo puede instalarse en las computadoras que deben protegerse con Deep Freeze.

Creación del archivo de instalación en la estación de trabajo

Para poder usar Deep Freeze Loadin a través de Core Console, debe crear el archivo de instalación en la estación de trabajo con Deep Freeze Configuration Administrator.

Para crear archivos de programa de instalación de Deep Freeze personalizados, haga clic en el botón *Crearen* la barra de herramientas del Configuration Administrator y seleccione *Create Workstation Install Program (Crear programa de instalación para estaciones de trabajo)*.

Luego este archivo puede utilizarse para instalar Deep Freeze en las computadoras utilizando:

- Instalación con supervisión (instalación basada en los datos provistos por el usuario)
- Sistema de Instalación Silenciosa (instalación que no informa al usuario acerca del progreso ni emite mensajes durante el proceso)
- Instalación de destino (instalación de un programa creado por la Consola Enterprise para que se implemente en las computadoras de destino)

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Deep Freeze Enterprise en <http://www.faronics.com/library>.

Una vez que el programa de instalación en estaciones de trabajo de Deep Freeze se instale en una estación de trabajo con Core Console, Deep Freeze Loading puede administrar la estación de trabajo.

Instalación y actualización de Deep Freeze Client

Este capítulo describe el proceso de instalación y actualización de Deep Freeze Client.

Temas

[Instalar Deep Freeze Client](#)

[Actualización de Deep Freeze Client](#)


Instalar Deep Freeze Client

Si está usando Deep Freeze Enterprise 7.0 o superior ya está listo para instalar Deep Freeze Client en las estaciones de trabajo a través de Core Console.

Deep Freeze Client (archivo de instalación para estaciones de trabajo) se debe instalar antes de realizar las tareas relacionadas con Deep Freeze a través de Core Console. Para obtener más información acerca de cómo crear un archivo de instalación para estaciones de trabajo, consulte [Creación del archivo de instalación en la estación de trabajo](#).

Realice los siguientes pasos para instalar Deep Freeze Client (archivo de instalación para estaciones de trabajo):

1. Seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y vaya a *Configure Workstations (Configurar estaciones de trabajo) > Advanced (Avanzados) > Install Deep Freeze Client (Instalar Deep Freeze Client)*.
2. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:




3. Explore para seleccionar el *Archivo de instalación de la estación de trabajo* creado con Configuration Administrator.
4. Haga clic en *OK (Aceptar)*.

Actualización de Deep Freeze Client

Deep Freeze Client se puede actualizar cada vez que se lance una versión nueva de Deep Freeze o para actualizar desde una versión anterior de Deep Freeze.

Realice los siguientes pasos para actualizar Deep Freeze Client (archivo de instalación para estaciones de trabajo):

1. Seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y vaya a *Configure Workstations (Configurar estaciones de trabajo) > Advanced (Avanzados) > Upgrade Deep Freeze Client (Actualizar Deep Freeze Client)*.
2. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:



3. Explore para seleccionar el *Archivo de instalación de la estación de trabajo* creado con Configuration Administrator.
4. Haga clic en *OK (Aceptar)*.



El Customization Code de Deep Freeze Client (archivo de instalación para estaciones de trabajo) debe coincidir con el Customization Code ingresado en Deep Freeze Loadin a través de Core Console para que el proceso de actualización sea exitoso.

Utilización de Deep Freeze Loadin

Este capítulo describe la utilización de Deep Freeze Enterprise Loadin.

Temas

Uso de Deep Freeze Loadin a través de Core Console

Programar acción

Usuarios y funciones

Uso de Deep Freeze Loadin a través de Core Console

Core Console muestra el estado de todas las estaciones de trabajo Frozen y Thawed de la red y permite que el administrador ejecute tareas específicas en estas computadoras.

Core Console permite que los administradores realicen las siguientes tareas:

- Apagar
- Reiniciar
- Reactivar
- Programar acciones

Deep Freeze Loadin permite a los administradores realizar las siguientes tareas en forma remota:

- Reiniciar Frozen
- Reiniciar Thawed
- Reiniciar Thawed and Locked
- Bloquear teclado y mouse
- Desbloquear teclado y mouse
- Instalar Deep Freeze Client
- Desinstalar Deep Freeze Client
- Actualizar Deep Freeze Client



Faronics Core solamente puede activar una computadora a partir de un estado de apagado si la computadora está correctamente configurada para encenderse cuando se recibe un paquete Wake-on-LAN.

Deep Freeze Loadin se muestra en Core Console luego de la instalación.

Las siguientes acciones de Deep Freeze se pueden realizar a través de Core Console:

- *Reiniciar como Frozen:* Seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y seleccione *Reboot Frozen (Reiniciar como Frozen)*.
- *Reiniciar como Thawed:* Seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y seleccione *Reboot Thawed (Reiniciar como Thawed)*.
- *Reiniciar Thawed and Locked:* seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y seleccione Reiniciar Thawed and Locked.
- *Bloquear teclado y mouse:* seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y seleccione Bloquear teclado y mouse.
- *Desbloquear teclado y mouse:* seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y seleccione Desbloquear teclado y mouse.
- *Instalar Deep Freeze Client:* seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Configurar estaciones de trabajo > Instalar Deep Freeze Client.
- *Desinstalar Deep Freeze Client:* seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Configurar estaciones de trabajo > Desinstalar Deep Freeze Client.

- *Actualizar Deep Freeze Client*: seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Configurar estaciones de trabajo > Actualizar Deep Freeze Client.

Programar acción

Core Console le permite programar las siguientes tareas en las estaciones de trabajo administradas.

- *Reiniciar como Frozen: Reiniciar como Frozen* las estaciones de trabajo seleccionadas.
- *Reiniciar como Thawed: Reiniciar como Thawed* las estaciones de trabajo seleccionadas.
- *Reiniciar Thawed and Locked:* reinicia las estaciones de trabajo seleccionadas en estado Thawed y Locked.
- *Bloquear teclado y mouse:* bloquea el teclado y el mouse para las estaciones de trabajo seleccionadas.
- *Desbloquear teclado y mouse:* desbloquea el teclado y el mouse para las estaciones de trabajo seleccionadas.
- *Instalar Deep Freeze Client:* Instalar Deep Freeze Client en las estaciones de trabajo seleccionadas.
- *Actualizar Deep Freeze Client:* Actualizar Deep Freeze Client en las estaciones de trabajo seleccionadas.
- *Desinstalar Deep Freeze Client:* Desinstalar Deep Freeze Client de las estaciones de trabajo seleccionadas.

Realice los siguientes pasos para programar la acción:

1. Seleccione una o más estaciones de trabajo y haga clic en *Schedule Action (Programar acción)* en *Action Pane (Panel acciones)*. Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho del mouse y seleccionar *Schedule Action (Programar acción)*.
2. Seleccione la acción que desea programar.
3. Seleccione la frecuencia (Única vez, Diariamente, Semanalmente o Mensualmente). Seleccione opciones adicionales que aparecen según la frecuencia seleccionada (Hora, Fecha, Día o Mes).
4. Haga clic en *OK (Aceptar)*.

Usuarios y funciones

Faronics Core le permite configurar y administrar usuarios múltiples. Los usuarios se pueden asignar a diferentes grupos de acuerdo con las diferentes funciones. La siguiente tabla explica los permisos disponibles para las diversas funciones que usan Deep Freeze Loadin:

Función del usuario	Permiso
Administrador	- Reiniciar Frozen - Reiniciar Thawed - Reiniciar Thawed and Locked - Bloquear teclado y mouse - Desbloquear teclado y mouse - Editar Customization Code - Instalar Deep Freeze Client - Actualizar Deep Freeze Client - Desinstalar Deep Freeze Client
Usuarios con poder	- Reiniciar Frozen - Reiniciar Thawed
Usuario	Ninguno
Invitado	Ninguno

Para obtener más información acerca de Faronics Core, consulte la Guía del usuario de Faronics Core en <http://www.faronics.com/library>.

Grupos de estaciones de trabajo de Deep Freeze

Deep Freeze Loadin crea automáticamente grupos de estaciones de trabajo y muestra las estaciones de trabajo que tienen el siguiente estado en el grupo en particular:

- **Frozen:** las estaciones de trabajo en estado Frozen.
- **Maintenance Mode:** las estaciones de trabajo que actualmente están en Maintenance Mode.
- **Seed:** las estaciones de trabajo que tienen instaladas Seed.
- **Thawed:** las estaciones de trabajo en estado Thawed.
- **Thawed and Locked:** las estaciones de trabajo en el estado Thawed and Locked.

Para ver los grupos de estaciones de trabajo de Deep Freeze, haga clic en Deep Freeze Loadin y, a continuación, haga clic en el nombre del grupo en Loadin. Las estaciones de trabajo se mostrarán en la lista de estaciones de trabajo.

Desinstalación de Deep Freeze

Este capítulo describe cómo desinstalar Deep Freeze Client y Deep Freeze Loadin.

Temas

Desinstalación de Deep Freeze Client a través de Core Console

Desinstalación de Deep Freeze Loadin a través de Agregar o Quitar Programas

Desinstalación de Deep Freeze Loadin con el instalador

Desinstalación de Deep Freeze Client a través de Core Console

Realice los siguientes pasos para desinstalar Deep Freeze Client (archivo de instalación para estaciones de trabajo):

1. Seleccione una o más estaciones de trabajo, haga clic con el botón derecho y vaya a *Configure Workstations (Configurar estaciones de trabajo) > Advanced (Avanzados) > Uninstall Deep Freeze Client (Desinstalar Deep Freeze Client)*.
2. Haga clic en *OK (Aceptar)*.



La computadora debe estar en estado Thawed antes de poder desinstalar Deep Freeze.



El Customization Code de Deep Freeze Client (archivo de instalación para estaciones de trabajo) debe coincidir con el Customization Code ingresado en Deep Freeze Loadin a través de Core Console para que el proceso de actualización sea exitoso.

Desinstalación de Deep Freeze Loadin a través de Agregar o Quitar Programas


Siga los pasos que se describen a continuación para desinstalar Deep Freeze Loadin:

1. Seleccione *Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas*.
2. Seleccione *Faronics Deep Freeze Loadin* y haga clic en *Quitar*.
3. Haga clic en *Sí*.

Desinstalación de Deep Freeze Loadin con el instalador

Siga los pasos que se describen a continuación para desinstalar Deep Freeze Loadin:


1. Haga doble clic en el archivo *Deep_Freeze_Console_Loadin_Installer.exe*. Se muestra el archivo del instalador de Deep Freeze Loadin. Haga clic en *Next (Siguiente)*.




2. Seleccione Quitar. Haga clic en *Next (Siguiente)*.



3. Haga clic en *Remove (Quitar)*.



4. Se mostrará el siguiente mensaje. Haga clic en *Yes (Sí)* para reiniciar el servicio Faronics Core Server o en *No* para reiniciar manualmente el servicio *Faronics Core Server* en otro momento.



5. Haga clic en *Finish (Finalizar)*.

