

## ABSOLUTER Schutz vor unzulässigen ausführbaren Dateien

# Benutzerhandbuch



www.faronics.com



Letzte Änderung: Januar 2023

© 1999–2023 Faronics Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Faronics, Deep Freeze, Deep Freeze Cloud, Faronics Deploy, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, Faronics Device Filter, Faronics Data Igloo, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profiler und WINSelect sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der Faronics Corporation. Alle anderen Firmenund Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

## Inhalt

Wichtige Informationen	6
Informationen zu Faronics	6
	7
Kontaktinformationen	7
Begriffsdefinitionen	8
Einführung	1
Anti-Executable – Übersicht	2
Über Anti-Executable	2
Editionen von Anti-Executable	2
Uber Faronics Core Console.	. 2
Anforderungen für die Konsole	. 3 I 2
Anforderungen für Arbeitplätze	3
Lizenzierung von Anti-Executable	4
Anti-Executable installieren	5
Installationsübersicht	6
Das Anti-Executable-Loadin installieren	7
Anti-Executable manuell auf einem Arbeitsplatz installieren	20
Anti-Executable über Faronics Core Console auf einem Arbeitsplatz installieren oder aktualisieren 2	23
Auf Anti-Executable zugreifen	5
Übersicht	26
Über Faronics Core Console auf Anti-Executable zugreifen	27
Anti-Executable-Spalten in Faronics Core Console	27
Anti-Executable-Befehle über Faronics Core Console ausführen (Loadin-Menü)	27
Anti-Executable-Befehle über Faronics Core Console ausführen (Kontextmenü)	29
Aktionen terminieren.	50
An einem Arbeitsplatz auf Anti-Executable Enterprise zugreifen	51
Anti-Executable verwenden	3
Übersicht	34
Eine zentrale Kontrollliste erstellen	35
Anti-Executable-Richtlinie	88
Anti-Executable konfigurieren	16
Registerkarte Status	17
Produktinformationen verifizieren 4	17
Anti-Executable-Schutz aktivieren	8
Anti-Executable Maintenance Mode	10
Pogistarkarta Ausführungskontrolllista	13
Registerkarte Auslumrungskomtromiste	- 1
Keyisieikarie Benutzer       5         Finen Administrator oder vertrauenswürdigen Benutzer für Anti-Evecutable binzufügen       5	)   ;1
Einen Administrator oder vertrauenswürdigen Benutzer für Anti-Executable mitzungernen	52



Anti-Executable-Passwörter aktivieren	. 52
Registerkarte Vorläufiger Ausführungsmodus	. 53
Den vorläufigen Ausführungsmodus aktivieren oder deaktivieren	. 54
Registerkarte Setup	. 55
Ereignisprotokollierung in Anti-Executable einrichten	. 55
DLL-Ausführung überwachen	. 55
JAR-Ausführung überwachen	. 55
VBScript-Ausführung überwachen	. 56
PowerShell Script-Ausführung überwachen	. 56
Anti-Executable-Tarnfunktionalität	. 56
Kompatibilitätsoptionen	. 56
Alerts anpassen	. 57
Einen Anti-Executable-Bericht über Faronics Core Console erstellen	. 58
Befehlszeilensteuerung	59
Befehlszeilensteuerung	. 60
Anti-Executable deinstallieren	63
Anti-Executable über Faronics Core Console auf dem Arbeitsplatz deinstallieren	. 64
Anti-Executable-Loadin deinstallieren (über Installationsprogramm)	. 65
Anti-Executable-Loadin deinstallieren (Systemsteuerung)	. 67



## Vorwort

Faronics Anti-Executable ist eine Lösung, die Endpunktsicherheit gewährleistet, indem Sie erwirkt, dass nur genehmigte ausführbare Dateien auf einem Arbeitsplatz oder Server ausgeführt werden.

#### Themen

Wichtige Informationen Technischer Support Begriffsdefinitionen 5



Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über Anti-Executable.

#### **Informationen zu Faronics**

Faronics liefert Software, die dabei hilft, Computer-Umgebungen mit vielen Benutzern zu verwalten, zu vereinfachen und abzusichern. Unsere Produkte stellen eine hundertprozentige Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen sicher und haben IT-Mitarbeiter von mühsamem technischem Support und Software-Problemen befreit. Bildungsinstitutionen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bibliotheken, Regierungsorganisationen und Firmen profitieren von den kundenzentrisch fokussierten Technologieinnovationen von Faronics.

#### Produktdokumentation

Die folgenden Dokumente bilden das technische Dokumentationspaket für Faronics Anti-Executable:

- Faronics Anti-Executable Benutzerhandbuch Dieses Dokument hilft Ihnen bei der Verwendung des Produkts.
- Faronics Anti-Executable Versionshinweise Dieses Dokument führt die neuen Funktionen sowie bekannte und gelöste Probleme auf.
- Faronics Anti-ExecutableFunktionshistorie Dieses Dokument führt die neuen Funktionen auf.
- Faronics Anti-Executable readme.txt Dieses Dokument führt Sie durch den Installationsprozess.



## **Technischer Support**

Alle Anstrengungen wurden unternommen, um diese Software benutzerfreundlich und problemfrei zu gestalten. Sollten dennoch Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Kundendienst in Verbindung

Web: support.faronics.com

E-Mail: support@faronics.com

Gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-800-943-6422

Örtliche Rufnummer: 1-604-637-3333

Geschäftsstunden: Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Pazifische Zeit)

#### Kontaktinformationen

#### Firmenzentrale:

Faronics Corporation 609 Granville St., Suite 1400 Vancouver, BC V7Y 1G5, Kanada

Web: www.faronics.com

E-Mail: sales@faronics.com Telefon: +1-800-943-6422 oder +1-604-637-3333 Fax: +1-800-943-6488 oder +1-604-637-8188 Geschäftsstunden: Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Pazifische Zeit)

Faronics Technologies USA Inc. 5506 Sunol Blvd, Suite 202 Pleasanton, CA, 94566 USA

Faronics EMEA 8, The Courtyard, Eastern Road Bracknell, Berkshire RG12 2XB, United Kingdom

Faronics Pte Ltd 160 Robinson Road #05-05 SBF Center Singapore 068914



## Begriffsdefinitionen

Begriff	Definition
Alert	Der Benachrichtigungsdialog, der angezeigt wird, wenn versucht wird, eine nicht genehmigte ausführbare Datei auszuführen. Anti-Executable-Administratoren können angeben, welche Meldung und Abbildung in den Alerts angezeigt werden soll.
Anti-Executable- Administrator	Anti-Executable-Administratoren haben Zugriff auf alle Konfigurationsoptionen in Anti-Executable. Sie können Anti-Executable-Benutzer verwalten, den Anti-Executable-Schutz aktivieren oder deaktivieren und Anti-Executable deinstallieren/aktualisieren.
Anti-Executable-Loadin	Eine Software-Bibliothek, die die Funktionalität von Faronics Core Console erweitert, um eine vollständige Kontrolle über die Konfiguration und den Betrieb von Anti-Executable auf remote angebundenen Arbeitsplätzen zu ermöglichen.
Vertrauenswürdiger Anti-Executable-Benutzer	Diese können den Anti-Executable-Schutz <i>aktivieren</i> oder <i>deaktivieren</i> . Vertrauenswürdige Benutzer können Anti-Executable nicht deinstallieren/aktualisieren.
Zentrale Kontrollliste	Wenn Faronics Core das erste Mal nach der Installation von Anti-Executable gestartet wird, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, diese Liste auszufüllen. Sie können die zentrale Kontrollliste ausfüllen, indem Sie die Dateien und Herausgeber auf dem Konsolencomputer hinzufügen. Diese zentrale Kontrollliste kann dann über eine <i>Richtlinie</i> auf die Arbeitsplätze angewandt werden. Die zentrale Kontrollliste braucht nur einmal erstellt zu werden, sie kann jedoch über eine Richtlinie mehrfach auf mehrere Arbeitsplätze angewandt werden.
Ausführbare Datei	Jede beliebige Datei, die vom Betriebssystem gestartet werden kann. Die von Anti-Executable verwalteten ausführbaren Dateien haben die Erweiterung <i>.scr, .jar, .bat, .com</i> oder <i>.exe</i> . Dynamic Link Library-Dateien mit der Erweiterung <i>.dll</i> können verwaltet werden, wenn dies auf der Registerkarte Setup entsprechend konfiguriert ist.
Ausführungskontrollliste	Eine Ausführungskontrollliste definiert, wie Anti-Executable mit einer Datei oder einem Herausgeber umgehen soll. Die Ausführungskontrollliste definiert, ob eine Datei erlaubt oder blockiert werden soll.
Externer Benutzer	Jeder Benutzer, bei dem es sich nicht um einen Anti-Executable-Administrator oder einen vertrauenswürdigen Anti-Executable-Benutzer handelt. Ein externer Benutzer kann nur genehmigte ausführbare Dateien ausführen und hat keinerlei Kontrolle über die Konfiguration von Anti-Executable. Diese Einschränkung findet unabhängig von den über das Betriebssystem zugeordneten Benutzerrechten Anwendung.



Begriff	Definition
Faronics Core Agent	Die auf den Arbeitsplätzen installierte Software, die eine Kommunikation mit Faronics Core Console ermöglicht.
JAR	Eine JAR-Datei (Java Archive) ist ein Archivdateiformat, das mehrere Java Clas Dateien und zugehörige Metadaten und Ressourcen (Text, Bilder usw.) in einer einzigen Datei enthält, um Anwendungssoftware oder Bibliotheken über Java zu verbreiten.
Maintenance Mode	Im Maintenance Mode werden neu hinzugefügte oder geänderte ausführbare Dateien automatisch zur lokalen Kontrollliste hinzugefügt.
Richtlinie	Eine Richtlinie ist eine Gruppe von Anti-Executable-Einstellungen. Es können mehrere Richtlinien erstellt und über Faronics Core auf Arbeitsplätze angewandt werden. Sie können eine neue Richtlinie erstellen, eine bestehende Richtlinie bearbeiten oder eine Richtlinie löschen.
Schutz	Wenn diese Einstellung <i>aktiviert</i> ist, gibt sie an, dass Anti-Executable einen Computer auf Grundlage der zentralen Kontrollliste und der lokalen Kontrollliste schützt. Ist sie auf Deaktiviert eingestellt, kann jede beliebige ausführbare Datei auf dem Computer ausgeführt werden.
Herausgeber	Ein Herausgeber ist der Ersteller einer Datei. Ein Herausgeber validiert die Datei durch seine digitale Signatur. Anti-Executable verwendet den Namen des Herausgebers, den Dateinamen eines Produkts sowie Versionsdetails, um die von einem Herausgeber erstellten Dateien zu identifizieren.
Tarnmodus	Der Tarnmodus bietet eine Reihe von Optionen, die die visuelle Darstellung von Anti-Executable auf einem System kontrollieren. Der Tarnmodus bietet dem Administrator die Option, das Anti-Executable-Symbol in der Windows-Taskleiste auszublenden und die Anzeige von Alerts zu verhindern.
Vorläufiger Ausführungsmodus	Im vorläufigen Ausführungsmodus können Benutzer über einen angegebenen Zeitraum hinweg beliebige ausführbare Dateien ausführen, ohne dass Anti-Executable eingreift. Während dieses Zeitraums ist es dem Benutzer erlaubt, jede beliebige ausführbare Datei ohne Beschränkungen auszuführen. Blockierte ausführbare Dateien dürfen nicht ausgeführt werden.
Vertrauenswürdige ausführbare Datei	Eine vertrauenswürdige ausführbare Datei kann andere ausführbare Dateien starten, die selbst nicht genehmigt sind.
Unbefugte ausführbare Datei	Eine unbefugte ausführbare Datei ist eine Datei, die nicht ausgeführt werden darf.
Arbeitsplatz	Jeder Client oder Remote-Rechner, der das in den Systemanforderungen angegebene Betriebssystem verwendet.

10 Vorwort





## Einführung

Anti-Executable stellt eine volle Endpunktproduktivität sicher, indem es nur die Ausführung genehmigter Anwendungen auf einem Computer oder Server erlaubt. Andere Programme – ganz gleich, ob diese ungewollt, nicht lizenziert oder einfach unnötig sind – werden blockiert und können nicht ausgeführt werden.

#### Themen

Anti-Executable – Übersicht Systemanforderungen Lizenzierung von Anti-Executable



### Über Anti-Executable

Faronics liefert Software, die dabei hilft, Computer-Umgebungen mit vielen Benutzern zu verwalten, zu vereinfachen und abzusichern. Unsere Produkte stellen eine hundertprozentige Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen sicher und haben IT-Mitarbeiter von mühsamem technischem Support und Software-Problemen befreit. Bildungsinstitutionen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bibliotheken, Regierungsorganisationen und Firmen profitieren von den kundenzentrisch fokussierten Technologieinnovationen von Faronics.

#### **Editionen von Anti-Executable**

Faronics Anti-Executable ist in vier unterschiedlichen Editionen verfügbar. Ganz gleich, ob Sie Server oder Arbeitsplätze verwenden, eigenständig oder als Teil eines Netzwerks arbeiten – Anti-Executable bietet Ihnen den Schutz, den Sie benötigen. Wählen Sie die Anti-Executable-Edition, die am besten Ihren Anforderungen entspricht:

Edition	Verwendung von Anti-Executable zum Schutz von
Standard	einem einzelnen eigenständigen Computer, auf dem ein nicht für Server vorgesehenes Betriebssystem läuft.?
Server Standard	einem einzelnen eigenständigen Computer, auf dem ein Server-Betriebssystem läuft.?
Enterprise	mehreren Computern, auf denen ein nicht für Server vorgesehenes Betriebssystem läuft.?
Server Enterprise	mehreren Computern, auf denen ein Server-Betriebssystem läuft.?

## Über Faronics Core Console

Faronics Core Console ist ein integriertes Framework für die Verwaltung mehrerer Faronics-Produkte. Es bietet eine konsistente und zuverlässige Methode, um Arbeitsplätze und Server über eine einzige Konsole anzuzeigen, zu verwalten, zu installieren, zu aktualisieren und zu schützen. Hierdurch kann Ihre Organisation ihre Effizienz über eine vollständige Management-Lösung für Faronics-Produkte steigern.

Faronics Core Console verwaltet die Enterprise Edition von Anti-Executable und Anti-Executable Server.



### Anforderungen für die Konsole

Informationen über die Systemanforderungen für Faronics Core Console finden Sie im Benutzerhandbuch zu Faronics Core Console, das unter www.faronics.com/library verfügbar ist.

## Anforderungen für Arbeitplätze

Anti-Executable kann auf den folgenden Betriebssystemen installiert werden:

- 32- oder 64-Bit-Versionen von Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11 bis Version 22H2
- Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, und Windows Server 2022



## Lizenzierung von Anti-Executable

Anti-Executable ist sowohl als Vollversion als auch als Testversion verfügbar. Eine Probeversion mit vollem Funktionsumfang, die 30 Tage nach Installation verwendet werden kann, kann kostenlos von der Website von Faronics (www.faronics.com) heruntergeladen werden. Eine abgelaufene Probeversion schützt einen Rechner nicht mehr und muss deinstalliert oder zu einer Vollversion hochgestuft werden. Eine Vollversion benötigt einen gültigen Lizenzschlüssel, um den Rechner zu schützen.

Die Lizenzierung von Anti-Executable funktioniert folgendermaßen:

Der Core Server (eine Komponente von Faronics Core) übermittelt den Lizenzschlüssel automatisch an die Arbeitsplätze, auf denen der Anti-Executable Client installiert ist (wenn die Computer offline sind, wird der Lizenzschlüssel angewandt, sobald diese wieder online sind).



Wenn der Lizenzschlüssel für Faronics Anti-Executable bei der Installation des Loadins eingegeben wurde, braucht er nicht erneut über die Registerkarte Eigenschaften eingegeben zu werden.



Server-Editionen von Anti-Executable können nicht auf einem nicht für Server vorgesehenen Betriebssystem installiert werden. Lizenzschlüssel für Server-Editionen von Anti-Executable können nicht für Nicht-Server-Editionen verwendet werden.

Nicht-Server-Editionen von Anti-Executable können nicht auf einem Server-Betriebssystem installiert werden. Lizenzschlüssel für Nicht-Server-Editionen von Anti-Executable können nicht für Server-Editionen verwendet werden.



## **Anti-Executable installieren**

In diesem Kapitel wird der Installationsprozess für Anti-Executable beschrieben.

#### Themen

Installationsübersicht Das Anti-Executable-Loadin installieren



## Installationsübersicht

Das Anti-Executable-Loadin muss installiert werden, um die Ausführung von für Anti-Executable spezifischen Tasks über Faronics Core Console zu erleichtern. Nach Installation des Loadins kann Anti-Executable über Faronics Core Console auf remote angebundenen Computern installiert, konfiguriert, aktualisiert oder deinstalliert werden.

Im Anschluss an eine erfolgreiche Implementierung von Anti-Executable kann Faronics Core Console verwendet werden, um alle Tasks und Befehle für Anti-Executable zu verwalten.

Wenn Sie über Faronics Core Console eine Installation auf einem Remote-Computer durchführen, wird automatisch das entsprechende Installationsprogramm ausgewählt. Überprüfen Sie vor der manuellen Installation jedoch die Version Ihres Betriebssystems, und wählen Sie das entsprechende Installationsprogramm aus der folgenden Liste aus.

System	Installationsdatei
Windows (32 Bit)	AEEnt_32-bit.msi
Windows (64 Bit)	AEEnt_64-bit.msi
Windows Server (32-Bit)	AESrvEnt_32-bit.msi
Windows Server (64-Bit)	AESrvEnt_64-bit.msi



## Das Anti-Executable-Loadin installieren



Das Anti-Executable-Loadin kann nicht auf einem Computer installiert werden, auf dem Faronics Core Console nicht installiert ist.

Anti-Executable kann über den Installationsassistenten installiert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Anti-Executable zu installieren:

1. Wenn Anti-Executable über das Internet heruntergeladen wurde, klicken Sie doppelt auf die Datei *Anti-Executable\_Console\_Loadin\_Installer.exe*, um den Installationsprozess zu beginnen. Klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren.

📅 Faronics Anti-Executable Loadin - Installationsassistent 📃 📼 💌	
	Willkommen beim Installationsassistenten für Faronics Anti-Executable Loadin Dieser Installationsassistent wird Faronics Anti-Executable Loadin auf firrem Computer installieren. Klicken Sie Weiter", um fortzufahren, oder "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.
	ACHTUNG: Dieses Programm ist durch das Urheberrechtsgesetz und internationale Verträge geschützt.
www.faronics.com	Version 5.00.2100.515
	< Zurück Weiter > Abbrechen

2. Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren.





3. Geben Sie den *Benutzernamen* und die *Organisation* ein. Geben Sie den Lizenzschlüssel für *Anti-Executable Enterprise* oder *Anti-Executable Server Enterprise* an. Wählen Sie *Probeversion verwenden* aus, um eine Probeversion zu installieren.

Faronics Anti-Executable Loadin Setup	<b>—</b> ×
Kundeninformationen Geben Sie bitte Ihre Daten ein.	
Benutzername:	
Windows User	
Organisation:	
Lizenzschlüssel für Anti-Executable Enterprise:	
Probeversion verwenden (30 Tage)	
Lizenzschlüssel für Anti-Executable Server Enterprise:	
I Probeversion verwenden (30 Tage)	Version 5.00.2100.515
< Zurück	Weiter > Abbrechen

4. Die Standardeinstellung ist C:\*Programme*\*Faronics*\*Faronics* Core *3*\*Loadins*\*Anti-Executable*. Klicken Sie auf *Installieren*, um fortzufahren.

Geben Sie bitte Ihre Daten ein.	
Benutzername:	
Windows User	
Organisation:	
Lizenzschlüssel für Anti-Executable Enterprise:  Probeversion verwenden (30 Tage)	
Lizenzschlüssel für Anti-Executable Server Enterprise:	_
Probeversion verwenden (30 Tage)	

5. Der Faronics Core Server-Dienst muss neu gestartet werden, um die Installation erfolgreich abschließen zu können. Klicken Sie auf *Ja*, um den Faronics Core Server-Dienst neu zu starten. Klicken Sie auf *Nein*, um den Dienst später manuell neu zu starten.

🛃 Faroni	cs Anti-Executable Loadin - Installations 🗖 🗉 🗾	
⚠	Der Faronics Core Server-Dienst muss erneut gestartet werden, um die Installation erfolgreich abzuschließen.	
Bei einem Neustart des Faronics Core Server-Diensts werden die Verbindungen aller aktiven Sitzungen getrennt. Möchten Sie dies jetzt tun?		
	Wählen Sie "Ja" aus, um den Faronics Core Server-Dienst jetzt neu zu starten.	
	Wählen Sie "Nein" aus, wenn Sie den Faronics Core Server-Dienst später manuell neu starten möchten.	
	Ja Nein	

6. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen.

🗒 Faronics Anti-Executable Lo	oadin - Installationsassistent 📃 🗉 💌
ANTI EXECUTABLE	Faronics Anti-Executable Loadin-Installation fertigstellen Klicken Sie die "Beenden"-Schaltfläche, um den Assistenten zu beenden.
www.faronics.com	Version 5.00.2100.515

Nach erfolgreicher Installation des Loadins zeigt Faronics Core Console im Teilfenster Aktionen eine Liste mit für Anti-Executable spezifischen Funktionen an, wenn mindestens ein Arbeitsplatz ausgewählt wird. Darüber hinaus werden spezifische Spalten in der Arbeitsplatzliste angezeigt, wie nachfolgend dargestellt ist. Sie können außerdem auf Funktionen von Anti-Executable zugreifen, indem Sie mindestens einen Arbeitsplatz auswählen und mit der rechten Maustaste klicken, um das Kontextmenü aufzurufen.



## Anti-Executable manuell auf einem Arbeitsplatz installieren

Kopieren Sie vor der Installation von Anti-Executable auf einem Arbeitsplatz die entsprechende .msi-Datei vom Pfad C:\Programme\Faronics\Faronics Core 3\Loadins\Anti-Executable\Workstation Installers auf dem Computer, auf dem das Anti-Executable-Loadin installiert ist, auf einen Arbeitsplatz bzw. auf mehrere Arbeitsplätze.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Anti-Executable nach dem Kopieren der Datei manuell auf einem Arbeitsplatz zu installieren:

1. Klicken Sie doppelt auf die *.msi*-Datei, um den Installationsprozess zu beginnen. Klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren.

📸 Faronics Anti-Executable Enterprise Edition - Setup Wizard 📃 💷 🔜	
ANTI EXECUTABLE	Welcome to the Setup Wizard for Faronics Anti-Executable Enterprise Edition The Setup Wizard will install Faronics Anti-Executable Enterprise Edition on your computer. To continue, click Next.
www.faronics.com	WARNING: This program is protected by Copyright law and international treaties. Version 5.00.2111.513
	< Back Next > Cancel

2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.





3. Geben Sie den *Benutzernamen* und die *Organisation* an. Klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren.

Faronics Anti-Executable Enterprise Edi	tion Setup 🧧
Customer Information Please enter your information.	
User Name:	
core	
Organization:	
Use Evaluation (30 days)	
	Version 5.00.2111.5
	< Back Next > Cancel

4. Geben Sie den Zielordner an. Die Standardeinstellung ist C:\Programme\Faronics\AE. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

😸 Faronics Anti-Executable Enterprise Edition - Setup Wiza	rd 🗖 🗖 💌
Destination Folder Select a folder where the application will be installed.	
Install Faronics Anti-Executable Enterprise Edition to:	
C:\Program Files\Faronics\AE\	
Browse	
	Version 5.00.2111.513
< Back	Next > Cancel

5. Geben Sie das *Passwort für den AE Administrator* und das *Passwort für den vertrauenswürdigen AE Benutzer* an. Klicken Sie auf *Weiter*, um fortzufahren.

assword (Optional)	
rd (Optional)	
	assword (Optional)



- 6. Wählen Sie die folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf *Installieren*.
  - > DLLs beim Erstellen der Kontrollliste berücksichtigen wählen Sie diese Option aus, wenn DLL-Dateien berücksichtigt werden sollen.

📅 Faronics Anti-Executable Enterprise Edition - Setup Wizard 📃 💷 💽
Ready to install program The wizard is ready to begin installation.
Automatic Scanning
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to exit the wizard and terminate the installation process.
Version 5.50.2112.655
< <u>B</u> ack Instal Cancel

7. Klicken Sie auf *OK*, um den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf *Abbruch*, um den Computer später neu zu starten.



8. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen.



## Anti-Executable über Faronics Core Console auf einem Arbeitsplatz

## installieren oder aktualisieren

Bei der Installation des Anti-Executable-Loadins werden die für den Schutz remote angebundener Computer erforderlichen Anti-Executable-Installationsdateien entpackt (welche Dateien genau entpackt werden, hängt von der Version von Anti-Executable ab, die installiert wird).



Vor der Installation von Anti-Executable über Faronics Core Console muss der Faronics Core Agent auf sämtlichen Arbeitsplätzen installiert werden. Der Faronics Core Agent ermöglicht die Kommunikation zwischen Faronics Core Console und den Arbeitsplätzen, auf denen dieser installiert ist. Informationen über den Prozess der Implementierung des Faronics Core Agent finden Sie im *Faronics Core Console-Benutzerhandbuch*, das unter www.faronics.com/library verfügbar ist.

Die Standardposition für das Entpacken der Anti-Executable-Dateien ist C:\Programme\Faronics\Faronics Core\Loadins\Anti-Executable\Workstation Installers

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Anti-Executable auf einem Arbeitsplatz bzw. auf mehreren Arbeitsplätzen zu installieren oder zu aktualisieren:

- Wählen Sie in der Liste in Faronics Core Console einen oder mehrere Arbeitsplätze aus, und wählen Sie im Teilfenster Aktionen > Anti-Executable > Anti-Executable installieren/aktualisieren aus, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitsplatz in der Liste in Faronics Core Console, und wählen Sie Anti-Executable > Anti-Executable installieren/aktualisieren aus.
- 2. Geben Sie die Zugriffsdaten für den Arbeitsplatz an. Es gibt zwei Optionen:
  - > Wählen Sie Lokales Arbeitsplatzkonto aus, um das lokale Arbeitsplatzkonto als erster Benutzer von Anti-Executable zu verwenden. Geben Sie den Benutzernamen an. Klicken Sie auf OK.
  - > Wählen Sie Domänenkonto aus, um das Domänenkonto als erster Benutzer von Anti-Executable zu verwenden. Geben Sie die Domäne und den Benutzernamen an. Klicken Sie auf OK.
- 3. Der Dialog *Installation anpassen* wird angezeigt. Geben Sie das *Passwort des AE Administrators*, das *Passwort des vertrauenswürdigen AE Benutzers und den* Lizenzschlüssel ein. Wählen Sie eine der folgenden angezeigten Optionen aus:
  - > DLL-Dateien beim Erstellen der lokalen Kontrollliste einbinden um DLL- (Dynamic Link Library-) Dateien in den Suchlauf einzuschließen.
  - > Neustart des Arbeitsplatzes nach der Installation aufschieben um den Neustart nach der Installation aufzuschieben. Damit Anti-Executable korrekt funktioniert, ist ein Neustart erforderlich.
- 4. Klicken Sie auf *OK*, um Anti-Executable zu installieren. Anti-Executable wird installiert, und die Kontrollliste wird aktiviert.



🖨 Anti-Executable 💽
Installation anpassen:
Benutzer-Passwort des AE Administrators (optional)
Geben Sie das Passwort ein:
G <u>e</u> ben Sie das Passwort erneut ein:
Passwort des vertrauenswürdigen AE Benutzers (optional)
Geben Sie das <u>P</u> asswort ein:
Geben Sie das Passwort emeut ein:
Installationsoptionen
Neustart des Arbeitsplatze nach der Installation aufschieben
QK Abbruch



## Auf Anti-Executable zugreifen

#### Themen

Übersicht Über Faronics Core Console auf Anti-Executable zugreifen An einem Arbeitsplatz auf Anti-Executable Enterprise zugreifen

## Übersicht



Sie können entweder über Faronics Core Console oder als angemeldeter, berechtigter Benutzer direkt über den Arbeitsplatz, auf dem das Programm installiert ist, auf Anti-Executable Enterprise zugreifen.



## Über Faronics Core Console auf Anti-Executable zugreifen

Sie können über Faronics Core-Konsole auf Anti-Executable zugreifen, indem Sie einen einzelnen Arbeitsplatz aus der Liste Arbeitsplätze in Faronics Core Console auswählen und das Teilfenster Aktionen Anti-Executable > Anti-Executable-Client konfigurieren öffnen, oder indem Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf einen Arbeitsplatz klicken und Anti-Executable-Client konfigurieren auswählen.

### **Anti-Executable-Spalten in Faronics Core Console**

Die folgenden Spalten im Zusammenhang mit Anti-Executable werden im Teilfenster *Ergebnisse* angezeigt:

- Tarnmodus Diese Spalte gibt an, ob Anti-Executable im Tarnmodus läuft.
- Schutz Diese Spalte gibt einen der folgenden Werte an:
  - Aktivieren Ist dieser Wert auf Aktivieren eingestellt, gibt er an, dass Anti-Executable einen Arbeitsplatz mit einer lokalen Ausführungsliste schützt.
  - Deaktivieren Ist er auf *Deaktivieren* eingestellt, kann jede beliebige ausführbare Datei auf dem Arbeitsplatz ausgeführt werden.
  - Maintenance Mode Im Maintenance Mode werden neu hinzugefügte oder geänderte ausführbare Dateien automatisch zur lokalen Ausführungsliste hinzugefügt, wenn Aktivieren ausgewählt ist. Ist Deaktivieren ausgewählt, werden die Änderungen von Anti-Executable nicht erfasst.
  - > Vorläufiger Ausführungsmodus Ist der *Vorläufige Ausführungsmodus* eingestellt, kann jede beliebige ausführbare Datei auf dem Arbeitsplatz ausgeführt werden.
- Richtlinienname Name der Richtlinie, die auf den Arbeitsplatz angewandt wird.
- Version Diese Spalte gibt die Anti-Executable-Version an.
- Protokollierung Diese Spalte gibt an, ob eine Protokollierung aktiviert oder deaktiviert wurde.
- Lizenztyp Diese Spalte gibt an, ob es sich hierbei um eine Probe- oder eine Vollversion handelt.
- Maus/Tastatur Diese Spalte gibt an, ob die Maus und die Tastatur f
  ür einen ausgew
  ählten Arbeitsplatz bzw. f
  ür mehrere ausgew
  ählte Arbeitsplätze aktiviert oder deaktiviert sind.

Weiterführende Informationen über die übrigen Spalten der Arbeitsplatzliste finden Sie im Faronics Core Console-Benutzerhandbuch, das unter www.faronics.com/library verfügbar ist.

#### Anti-Executable-Befehle über Faronics Core Console ausführen (Loadin-Menü)

Über das Kontextmenü des Anti-Executable-Loadins kann direkt auf Anti-Executable-Befehle zugegriffen werden.

Die folgenden Befehle sind im Loadin-Menü verfügbar.



#### Zentrale Kontrollliste verwalten

Dieser Befehl wird verwendet, um eine zentrale Kontrolliste zu verwalten. Eine zentrale Kontrolliste ist ein Repository für Dateien und Herausgeber. Die zentrale Kontrolliste kann über eine Richtlinie auf einen oder mehrere Arbeitsplätze angewandt werden.

#### **Neue Richtlinie**

Eine Richtlinie ist eine Gruppe von Einstellungen. Dieser Befehl wird zur Erstellung einer neuen Richtlinie verwendet. Eine Richtlinie kann auf einen oder mehrere Arbeitsplätze angewandt werden. Ob Elemente der zentralen Kontrollliste erlaubt oder blockiert werden, wird in der Richtlinie definiert.

#### Schutz

Um den Schutz mit Anti-Executable schnell zu *aktivieren* oder zu *deaktivieren*, wählen Sie einen Arbeitsplatz bzw. mehrere Arbeitsplätze aus, und klicken Sie im Teilfenster *Aktionen* auf *Schutz* > *Aktivieren* oder > *Deaktivieren*.

#### **Maintenance Mode**

Anti-Executable für die Ausführung im Maintenance Mode einrichten. Während dieses Zeitraums können sämtliche ausführbaren Dateien ausgeführt werden. Der Maintenance Mode wird für die Installation neuer Anwendungen sowie für Anwendungs-Upgrades verwendet.

#### **Tastatur und Maus**

Deaktivieren oder aktivieren Sie Tastatur- und Mausgeräte auf einem einzelnen Arbeitsplatz oder auf mehreren Arbeitsplätzen, indem Sie auf *Tastatur/Maus* klicken und *Deaktivieren* oder *Aktivieren* auswählen.

#### **AE-Benutzer verwalten**

Wählen Sie diese Option aus, um Anti-Executable-Benutzer zu verwalten.

#### Vorläufiger Ausführungsmodus

Im vorläufigen Ausführungsmodus können Benutzer über einen angegebenen Zeitraum hinweg beliebige ausführbare Dateien ausführen, ohne dass Anti-Executable eingreift. Select a workstation and select *Temporary Execution Mode* and select *5, 15, 30, 45, 60 or Custom*. Select a workstation and select *Temporary Executing Mode > Disable* to disable Temporary Execution Mode.

#### Durchsuchung für lokale Kontrollliste einleiten

Leitet eine Kontrolllistendurchsuchung ein, indem nach Dateien auf dem Arbeitsplatz gesucht wird. Hierdurch wird eine lokale Liste von Dateien und Herausgebern erstellt. Alle Dateien und Herausgeber, die zur Kontrollliste hinzugefügt werden, werden standardmäßig *erlaubt*.

#### Richtlinie neu zuordnen

Ordnet die derzeit auf den Arbeitsplatz angewandte Richtlinie neu zu.



#### Anti-Executable-Client konfigurieren

Wählen Sie diese Option aus, um den Anti-Executable-Client auf dem Arbeitsplatz zu konfigurieren.

#### Anti-Executable-Client installieren/aktualisieren

Wählen Sie diese Option aus, um den Anti-Executable-Client zu installieren oder zu aktualisieren.

#### Anti-Executable-Client deinstallieren

Wählen Sie diese Option aus, um Anti-Executable zu deinstallieren.

#### Anti-Executable-Befehle über Faronics Core Console ausführen (Kontextmenü)

Über das Kontextmenü kann direkt auf Anti-Executable-Befehle zugegriffen werden.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, über das Teilfenster Faronics Core Console – Aktionen auf der rechten Seite des Fensters von Faronics Core Console auf mehrere Anti-Executable-Befehle zuzugreifen. Diese Tasks werden im Teilfenster Aktionen aufgeführt, nachdem ein Arbeitsplatz in der Liste ausgewählt wurde.

#### Schutz

Um den Schutz mit Anti-Executable schnell zu *aktivieren* oder zu *deaktivieren*, wählen Sie einen Arbeitsplatz bzw. mehrere Arbeitsplätze aus, und klicken Sie im Teilfenster *Aktionen* auf *Schutz* > *Aktivieren* oder > *Deaktivieren*.

#### Maintenance Mode

Anti-Executable für die Ausführung im Maintenance Mode einrichten.

#### **Tastatur und Maus**

Deaktivieren oder aktivieren Sie Tastatur- und Mausgeräte auf einem einzelnen Arbeitsplatz oder auf mehreren Arbeitsplätzen, indem Sie auf *Tastatur/Maus* klicken und *Deaktivieren* oder *Aktivieren* auswählen.

#### AE-Benutzer verwalten

Wählen Sie diese Option aus, um Anti-Executable-Benutzer zu verwalten.

#### Vorläufiger Ausführungsmodus

Im vorläufigen Ausführungsmodus können Benutzer über einen angegebenen Zeitraum hinweg beliebige ausführbare Dateien ausführen, ohne dass Anti-Executable eingreift. Select a workstation and select *Temporary Execution Mode* and select *5, 15, 30, 45, 60 or Custom*. Select a workstation and select *Temporary Executing Mode > Disable* to disable Temporary Execution Mode.

#### Durchsuchung für lokale Kontrollliste einleiten

Leitet eine Kontrolllistendurchsuchung ein, indem nach Dateien auf dem Arbeitsplatz gesucht wird. Sie können die Dateien oder Herausgeber auch zu einer Richtlinie hinzufügen.



#### Richtlinie neu zuordnen

Ordnet die derzeit auf den Arbeitsplatz angewandte Richtlinie neu zu.

#### Anti-Executable-Client konfigurieren

Wählen Sie diese Option aus, um den Anti-Executable-Client auf dem Arbeitsplatz zu konfigurieren.

#### Anti-Executable-Client installieren/aktualisieren

Wählen Sie diese Option aus, um den Anti-Executable-Client zu installieren oder zu aktualisieren.

#### Anti-Executable-Client deinstallieren

Wählen Sie diese Option aus, um Anti-Executable zu deinstallieren.

#### Aktionen terminieren

Ereignisse in Anti-Executable und Faronics Core Console können so terminiert werden, dass sie auf einem Arbeitsplatz bzw. auf mehreren Arbeitsplätzen zu einem Datum und einer Uhrzeit auftreten, die für den Administrator günstig sind. Klicken Sie auf mindestens einen Arbeitsplatz, und wählen Sie Aktion terminieren aus. Die daraufhin angezeigten Untermenüs enthalten die folgende Liste verfügbarer Aktionen:

#### Über Faronics Core Console kontrollierte Aktionen:

- Herunterfahren
- Neu starten
- Aufwecken

#### Über Faronics Anti-Executable kontrollierte Aktionen

- Schutz (Aktivieren oder Deaktivieren)
- Maintenance Mode
- Alerts (Aktivieren oder Deaktivieren)
- Vorläufiger Ausführungsmodus
- Kontrolllistendurchsuchung einleiten
- Anti-Executable installieren/aktualisieren
- Anti-Executable deinstallieren

Bei Auswahl einer Aktion wird ein Menü *Zeitplan* angezeigt, über das der Administrator die Häufigkeit (einmalig, täglich, wöchentlich oder monatlich) angeben kann. Auf Basis der Häufigkeit können Sie die entsprechende Uhrzeit bzw. den Wochentag, das Datum oder den gewünschten Monat auswählen.



## An einem Arbeitsplatz auf Anti-Executable Enterprise zugreifen

Sie können direkt an einem Arbeitsplatz auf Anti-Executable zugreifen, indem doppelt auf das Anti-Executable-Symbol in der Windows-Taskleiste klicken. Die Hotkey-Sequenz Strg+Alt+Umschalttaste+F10 kann ebenfalls verwendet werden.

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die Registerkarten Status, Ausführungskontrollliste und Benutzer. Als vertrauenswürdiger Benutzer haben Sie nur Zugriff auf die Registerkarten Status und Ausführungskontrollliste.

Externe Benutzer dürfen nicht auf Anti-Executable zugreifen. Anti-Executable-Administratoren und vertrauenswürdige Benutzer müssen ihre entsprechenden Passwörter eingeben, um auf Anti-Executable zuzugreifen, wenn diese Passwörter eingerichtet wurden.



## **Anti-Executable verwenden**

Dieses Kapitel beschreibt das Verfahren zur Konfigurierung und Verwendung von Anti-Executable.

#### Themen

Übersicht Registerkarte Status Registerkarte Ausführungskontrollliste Registerkarte Benutzer Registerkarte Vorläufiger Ausführungsmodus Registerkarte Setup Einen Anti-Executable-Bericht über Faronics Core Console erstellen

## Übersicht



Anti-Executable bietet mehrere Kontrolllisten für erhöhten Schutz. Die folgenden Komponenten stehen zur Verfügung:

 Zentrale Kontrollliste – Eine zentrale Kontrollliste ist ein Repository für Dateien und Herausgeber. Wenn Faronics Core das erste Mal nach der Installation von Anti-Executable gestartet wird, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, die zentrale Kontrollliste auszufüllen. Sie können die zentrale Kontrollliste ausfüllen, indem Sie die Dateien und Herausgeber auf dem Konsolencomputer, einem Remote-Computer im Netzwerk oder einem UNC-Pfad hinzufügen.

Anti-Executable ist mit einer Liste allgemein bekannter Herausgebern vorausgefüllt. Diese Liste wird nach Bedarf aktualisiert.

- Richtlinie Eine Richtlinie ist eine Gruppe von Anti-Executable-Einstellungen. Es können mehrere Richtlinien erstellt und über Faronics Core auf Arbeitsplätze angewandt werden. Sie können eine neue Richtlinie erstellen, eine bestehende Richtlinie bearbeiten oder eine Richtlinie löschen. Ob Elemente der zentralen Kontrollliste erlaubt oder blockiert werden, wird in der Richtlinie definiert.
- Ausführungskontrollliste Eine Ausführungskontrollliste definiert, wie Anti-Executable mit einer Datei oder einem Herausgeber umgehen soll. Die Ausführungskontrollliste definiert, ob eine Datei oder ein Herausgeber erlaubt oder blockiert werden soll.
- Lokale Liste mit Dateien und Herausgebern Wenn Anti-Executable erstmalig auf einem Arbeitsplatz installiert wird, gibt es die Option, den Arbeitsplatz zu durchsuchen und eine Liste aller *erlaubten* Dateien und Herausgeber zu erstellen. Diese Liste wird auf dem Arbeitsplatz vorgehalten und kann über Faronics Core weder aufgerufen noch bearbeitet werden. Jeder Arbeitsplatz hat eine eigene lokale Liste mit Dateien und Herausgebern.



Stellen Sie sicher, dass die zentrale Kontrollliste sehr klein gehalten wird. Wenn die zentrale Kontrollliste sehr groß ist, kann es lange dauern, bis die Einstellungen auf mehrere Arbeitsplätze angewandt werden.



Wenn Faronics Core das erste Mal nach der Installation von Anti-Executable gestartet wird, werden Sie in einer Meldung darüber informiert, dass die Kontrollliste leer ist.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine zentrale Kontrollliste auszufüllen.

 Klicken Sie im Dialog, der angezeigt wird, wenn Faronics Core zum ersten Mal nach einer erstmaligen Installation von Anti-Executable gestartet wird, auf Zentrale Kontrollliste verwalten. Alternativ hierzu können Sie auch mit der rechten Maustaste auf das Anti-Executable-Loadin klicken und Zentrale Kontrollliste verwalten auswählen.



2. Der Bildschirm Zentrale Anti-Executable-Kontrollliste wird angezeigt.

Dateiname	Dateiversion	Datum	Herausgeber	Produktname	🖵 Hash
1					
Hinzufügen	Entfernen Import	ieren Exportieren	]		Identifile-Details

3. Klicken Sie im Knoten Datei auf *Hinzufügen*. Das Dialogfeld *Dateien zur zentralen Kontrollliste hinzufügen* wird angezeigt.



4. Durchsuchen Sie den Konsolencomputer, um den entsprechenden Ordner bzw. das entsprechende Laufwerk auszuwählen. Wählen Sie die folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf *Hinzufügen*:

	Eigene	Dokumente	
	Arbeits	platz	
. E	A:1		
ė			
	÷	\$Recycle.Bin	
	÷	Boot	
	÷	Documents and Settings	
	÷	PerfLogs	
	÷	Program Files	
	÷	ProgramData	
	÷	Recovery	
	÷	System Volume Information	
	÷	Users	
		Windows	
	····· 🕄	autoexec.bat	
UNC-Pfad	eingebe	1:	
-			
Unterord	dner beim	Scannen einschließen	
Beim Suc	hlauf alle	DI I -Dateien mit einbinden	
Komment	tarfeld m	it einem benutzerdefinierten Kommer	ntar ausfüllen:

- > Unterordner in Suchlauf einschließen Wählen Sie diese Option aus, um alle Unterordner bei der Durchsuchung des ausgewählten Laufwerks/Ordners einzubinden.
- > DLL-Dateien in Suchlauf einschließen um DLL- (Dynamic Link Library-) Dateien in den Suchlauf einzuschließen.
- > Kommentarfeld mit einem benutzerdefinierten Kommentar ausfüllen wählen Sie diese Option aus, und bearbeiten Sie gegebenenfalls den Kommentar. Diese Kommentare sind in der zentralen Liste sichtbar.
- Fügen Sie diese Dateien zu einer oder mehreren Richtlinien im Dialogfeld Richtlinienaktualisierung hinzu. Wählen Sie in der Dropdown-Liste erlauben oder blockieren aus, und wählen Sie die Richtlinie aus, zu der diese hinzugefügt werden sollen.

🕽 Richtlin	ie aktualisiere	n		×
Richtlinie	naktualisierung			
V Als	Zulassen	▼ zu den fo	lgenden Richtli	nien hinzufügen:
Defa	ault			
				Weiter



6. Die hinzugefügten Dateien werden angezeigt. Sie können Entfernen auswählen, um eine ausgewählte Datei zu entfernen, oder die Liste der Dateien exportieren oder importieren. Sie können die Dateien auf Grundlage des Spaltentitels sortieren. Sie können außerdem dynamisch nach einer bestimmten Zeichenfolge in der Spaltenüberschrift suchen.

Dateiname	<ul> <li>Dateiversion</li> </ul>	Datum	Herausgeber 📿	Produktname 💂	Hash
autoexec.bat	Unknown Version	25.04.2012		Unknown Product	E8F2DF75ACA9
memtest.exe	6.1.7600.16385 (win 7	25.04.2012	Microsoft Windows	Microsoft® Windows	8430C56C0518F
dw20.exe	12.0.6010.5000	25.04.2012	Microsoft Corporation	Microsoft Application	602A70F7B5276
dwtrig20.exe	12.0.6010.5000	25.04.2012	Microsoft Corporation	Watson Subscriber fo	ED04C0A9E0FA
dexplore.exe	8.0.50727.1826 built	25.04.2012	Microsoft Corporation	Microsoft® Visual Stu	B2EEA1DE97A1
dexplore.exe	9.0.30729.1 built by: SP	25.04.2012	Microsoft Corporation	Microsoft® Visual Stu	F58A6B758FD54
convertinkstore.exe	6.1.7600.16385 (win 7	25.04.2012		Microsoft® Windows	D78D3F07AD9B
flickleamingwizard.exe	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Microsoft® Windows	BA6FD322688EE
inkwatson.exe	6.1.7600.16385 (win 7	25.04.2012		Microsoft® Windows	697F461DDA5F3
inputpersonalization.ex	e 6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Microsoft® Windows	B9413596C9A7E
mip.exe	6.1.7600.16385 (win 7	25.04.2012		Microsoft® Windows	CD609F3D20358
pipanel.exe	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Microsoft® Windows	B43F6F8917B2F
shapecollector.exe	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Microsoft® Windows	96F6FB9A8C220
•		III			,

7. Klicken Sie auf *Herausgeber*. Die Liste der Herausgeber auf dem Konsolencomputer wird automatisch hinzugefügt und angezeigt. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um Herausgeber hinzuzufügen. Klicken Sie auf *Entfernen*, um den ausgewählten Herausgeber zu entfernen. Klicken Sie auf *Importieren*, um eine Liste der Herausgeber zu importieren. Klicken Sie auf *Exportieren*, um die Liste der Herausgeber zu exportieren.

👌 Anti-Executable Zentrale Kontr	olliste: Herausgeber	×
Dateien	Herausgeber: 8 Einträge	
herausgeber	Die folgende Liste von Herausgebern, Programmnamen, einzelnen Dateien und Dateiversionen ist verfügbar, um eine detailliete Konfiguration über Einzelnichtlinien zu emöglichen.	٩
	Conduit Ltd.     Faronics Corporation     Faronics TESTING CERTIFICATE - Unsupported pre-release     Microsoft Windows     Min.Print AG     ThinPrint AG     ThinPrint GmbH     E- VMware, Inc.	
	0	K Abbrechen

8. Klicken Sie auf *OK*. Die zentrale Kontrollliste wird gespeichert und kann über eine Richtlinie auf Arbeitsplätze angewandt werden.



## Anti-Executable-Richtlinie

Eine Richtlinie ist eine Gruppe von Einstellungen. Eine Anti-Executable-Richtlinie kann erstellt und auf mehrere Arbeitsplätze angewandt werden. Je nach Bedarf können mehrere Richtlinien erstellt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Anti-Executable-Richtlinie zu erstellen:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anti-Executable-Loadin, und wählen Sie Neue Richtlinie aus.
- 2. Der Dialog Neue Richtlinie wird angezeigt. Geben Sie den Namen der Richtlinie an, und klicken Sie auf *OK*.

Ġ Neue Richtlinie			×
Richtlinienname:	1		
		ОК	Abbruch

3. Der Dialog Richtlinie wird mit dem Knoten Datei angezeigt.

Usersaches		_					
⊢Herausgeber Alets -Algemeine Einstellungen -Vorläufiger Ausführungsmodus	Name	Ţ	Dateiversion <u>s</u>	2 AE-Aktion	Vertrauenswurdig	Datum L	Herau
	< Hinzufügen	Entfer	III nen Zulassen	Blockieren	Impotieren Exportieren	dentifile	▶ Details



4. In the File node, click Add. The files added to the Central Control List are displayed. Wählen Sie die Dateien aus, und wählen Sie im Dropdown-Feld "Hinzufügen als" die Option Erlauben oder Blockieren aus. Klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.

Wenn Sie Elemente hinz	ufügen oder [Zentrale K	ontoll-Liste verwalte	en]	
Dateiname 💂	Dateiversion	Datum	💂 Herausgeber 🖉	Produktname
autoexec.bat	Unknown Version	25.04.2012		Unknown Product
ieinstal.exe	8.00.7600.16385 (win	25.04.2012		Windows® Internet
vmwareresolutionset	8.8.1.9139	25.04.2012	VMware, Inc.	VMware Tools
smsvchost.exe	3.0.4506.5420 (Win7	25.04.2012	Microsoft Corporation	Microsoft® .NET Fr
csc.exe	8.0.50727.4927 (NetF	25.04.2012	Microsoft Corporation	Microsoft® Visual S
appidcertstorecheck	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Microsoft® Window
defrag.exe	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Windows Disk Defr
imjpuex.exe	10.1.7600.16385 (win	25.04.2012		Microsoft® Window
locationnotifications.exe	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012		Microsoft® Window
migsetup.exe	6.1.7600.16385 (win7	25.04.2012	Microsoft Corporation	Microsoft® Window
	C 1 7000 1000F / · 7	05.04.0010	In Agencie was break	

5. Die Dateien werden zur Richtlinie hinzugefügt.

Ordner	Dateien: o Eintrage	(1 ausgei	wariit)							
Herausgeber	Name	¥	Dateiversion	Ţ A	E-Aktion	Vertr	auenswürdig	Datum	¥	Herau
Algemeine Einstellungen	vmwareresolution	set 8	.8.1.9139	0	Zulassen			25.04.2012		VMwar
Vorläufiger Ausführungsmodus	ieinstal.exe	8	.00.7600.16385 (v	rin 🥝	Zulassen			25.04.2012		
	autoexec.bat	L	Inknown Version	0	Zulassen			25.04.2012		
	1									
						(a				
	Hinzufügen	Entfern	en Zulasse	n	Blockieren	Importieren	Exportiere	en	Identifile-D	Details



6. Klicken Sie auf den Knoten Ordner, und klicken Sie auf Hinzufügen.

·· Dateien	Ordner: 0 Einträge (	0 ausgewählt)				
Undher Herausgeber - Alets - Allgemeine Einstellungen - Vorfäufiger Ausführungsmodus	Hinzufügen	AE-Aktion	Datum	Pfad	€ Kommentar	

7. Suchen Sie nach dem Ordner, der über den Dialog Ordner zur Richtlinienliste hinzufügen ausgewählt werden soll. Alternativ hierzu können Sie auch einen UNC-Pfad eingeben. Wählen Sie Kommentarfeld mit benutzerdefiniertem Kommentar auswählen aus, und geben Sie einen Kommentar ein (optional). Klicken Sie auf *Hinzufügen*.

<u>ب</u>	Eigene D	lokumente		
÷	Arbeitsp	latz		
÷.	A:\			
<b>e</b> -	🧼 <mark>C:</mark> \			
	<u>بال</u>	Recycle.Bin		
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Boot		
	<b>₽</b> ~ <b> </b>	Documents and Setti	ngs	1
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	PerfLogs		
	±	Program Files		
	±	ProgramData		
		Recovery	and them	
		system volume infor	mation	
		Nindows		
	100 I	autoevec hat		
UNC-Pfad	eingeben			
_				
Unterord	ner beim	scannen einschlielser	1	
Beim Such	hlauf alle	DLL-Dateien mit einb	inden	
Komment	arfeld mit	einem benutzerdefi	nierten Kommentar ausfüll	en:
Hinzuge	fügt von	EaropicsCoreAdmin a	am 25 04 2012	
	lugt von	aronicscoreAumina	an 23.04.2012	



8. Der Order bzw. das Laufwerk wird zur Richtlinie hinzugefügt.

Herausgeber	Name	🚽 A	E-Aktion	Datum	-	Pfad	-	Kommentar 💂
Nets Wgeneine Einstellungen Votäufiger Ausführungsmodus	Windows	0	) Zulassen	25.04.2012		C:\Windows\		Hinzugefügt von Faroni
	Hinzufügen	Entfernen	Zulassen	Blockieren	portiere	n Exportieren		

9. Klicken Sie auf den Knoten Herausgeber. Klicken Sie auf Hinzufügen.

- Dateien	- Herausgeber: 0 Einträge	
- <mark>Herausgeber</mark> - Alerts - Allgemeine Einstellungen	Wählen Sie die Detailinformationen des jeweiligen Herausgebers aus, um eine entsprechende Ausführung innerhalb der Richtlinie zu erlauben.	Suchen P
Vorläufiger Ausführungsmodus		
	Hinzufügen Entfernen Importieren Exportieren	



10. Wählen Sie die Herausgeber aus, die zur zentralen Kontrollliste hinzugefügt wurden, und klicken Sie auf *Hinzufügen*.

👶 Herausgeber hinzufügen		×
Herausgeber: 8 Einträge Wählen Sie Herausgeber aus, um die Ausführung bestimmter Dateiversionen, Dateien oder Programme zu erlauben, die von einem Herausgeber unterzeichnet wurden. Die Wenn Sie Elemente hinzufügen oder [ <u>Zentrale Kontoll-Liste verwalten</u> ]	Suchen	٩
Conduit Ltd.  Faronics Corporation Faronics TESTING CERTIFICATE - Unsupported pre-release  Microsoft Corporation  Microsoft Windows  ThinPrint AG ThinPrint GmbH  VMware, Inc.		
	Hinzufügen	Abbrechen

11. Die Herausgeber werden hinzugefügt. Wählen Sie den obersten Knoten des Herausgebers aus, um alle Unterknoten hinzuzufügen, oder wählen Sie lediglich den gewünschten Unterknoten aus.

Ordner Herausgeber	Herausgeber: 3 Eintrage Wählen Sie die Detalinformationen des jeweiligen Herausgebers aus, um eine entergebende Ausführ mo innertralb der Bichtlinie zu ersuben	Suchen	۶
– Aletts – Algemeine Einstellungen – Vorläufiger Ausführungsmodus	Image: Image		
	Hinzufügen Entfernen Importieren Exportieren		



12. Klicken Sie auf den *Knoten Alerts*. Klicken Sie auf *Ändern*, um das Bild zu ändern, das Benutzern angezeigt wird. Außerdem können Sie die Nachricht Verstoß gegen Ausführungskontrollliste sowie die Benachrichtigungsmitteilung Blockiert bearbeiten.

Dateien	Alerts		
	Bild:	Weißliste Übertretungsnachricht:	
Allgemeine Einstellungen Vorläufiger Ausführungsmodus			-
	6	Schwarzliste Übertretungsnachricht:	
	Åndem		*

13. Klicken Sie auf den *Knoten Allgemeine Einstellungen*. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

- Dateien - Ordner - Herausgeber - Aerts - Migemeine Enstellungen - Vorläufiger Ausführungsmodus	Protokollerung         Protokollerun in Datei:         4         7         8         9
---	--

- Protokollierung Wählen Sie *In Datei protokollieren* aus, um Ereignisse in der Protokolldatei zu protokollieren. Bei Windows 7 befindet sich die Protokolldatei unter *C:\ProgramData\Faronics\Storage Space\AEE*.
- Tarnmodus Der Tarnmodus bietet eine Reihe von Optionen, die die visuelle Darstellung von Anti-Executable auf einem System kontrollieren. Der Tarnmodus bietet dem Administrator die Option, das Anti-Executable-Symbol in Windows-Taskleiste auszublenden. Wenn Anti-Executable in der Taskleiste nicht sichtbar ist, können Administratoren und vertrauenswürdige Benutzer Anti-Executable über den Hotkey Strg+Alt+Umschalttaste+F10 starten. Die Tarnfunktionalität bietet die folgenden Optionen:
  - > Benachrichtigung ausblenden Verhindert die Anzeige von Alerts.



- Symbol in Taskleiste ausblenden Blendet das Anti-Executable-Symbol in der Taskleiste aus.
- DLL-Ausführung Wählen Sie das Markierungsfeld DLL-Ausführung überwachen aus, um DLL-Dateien zu überwachen. Wenn dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt wird, werden die DLL-Dateien nicht überwacht, selbst wenn sie zur Kontrollliste hinzugefügt wurden.
- Ausführung von JAR überwachen Wählen Sie das Markierungsfeld JAR Execution, um JAR-Dateien zu überwachen. Wenn das Markierungsfeld nicht markiert ist, dann werden JAR-Dateien nicht überwacht, selbst dann nicht, wenn sie der Kontrollliste hinzugefügt wurden.
- VBScript-Ausführung überwachen Wählen Sie diese Option aus, um VBScript-Dateien zu überwachen. Wenn dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt wird, werden VBScript-Dateien nicht überwacht, selbst wenn sie zur Kontrollliste hinzugefügt wurden.
- PowerShell Script-Ausführung überwachen Wählen Sie diese Option aus, um PowerShell Script-Dateien zu überwachen. Wenn dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt wird, werden PowerShell Script-Dateien nicht überwacht, selbst wenn sie zur Kontrollliste hinzugefügt wurden.
- Kompatibilitätsoptionen Anti-Executable ist mit Deep Freeze kompatibel.
  - > Deep Freeze-Kompatibilität Diese Funktion findet nur Anwendung, wenn Deep Freeze und Anti-Executable auf dem Computer installiert sind. Die Deep Freeze-Kompatibilitätsfunktion bietet dem Administrator die Möglichkeit, die Wartungsmodi von Deep Freeze und Anti-Executable zu synchronisieren. Durch die Auswahl des Markierungsfelds Deep Freeze-Kompatibilität aktivieren wird Anti-Executable automatisch in den Maintenance Mode versetzt, wenn Deep Freeze in den Maintenance Mode versetzt wird (Deep Freeze führt im Maintenance Mode einen Neustart im Zustand *Thawed* durch). Durch die Synchronisierung des Maintenance Mode von Deep-Freeze und Anti-Executable werden ausführbare Dateien, die zum Computer hinzugefügt werden, nicht nur zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt, sondern auch von Deep Freeze beibehalten, wenn der Computer nach Ende des Maintenance Mode wieder in den Zustand Frozen versetzt wird. Anti-Executable bleibt bis kurz vor dem Ende des Deep Freeze-Maintenance Mode ebenfalls im Maintenance Mode. Sobald Anti-Executable den Maintenance Mode verlässt, werden neue oder aktualisierte ausführbare Dateien zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt. Wenn Deep Freeze den Maintenance Mode verlässt, wird der Computer im Zustand Frozen mit der aktualisierten Ausführungskontrollliste neu gestartet.



Es ist nicht möglich, Anti-Executable in den Maintenance Mode zu versetzen, wenn die *Deep Freeze-Kompatibilität* aktiviert ist und Deep Freeze den Status *Frozen* hat. Anderenfalls würden am Computer vorgenommene Änderungen beim Neustart verloren gehen.

Wenn Anti-Executable deaktiviert ist und Deep Freeze in den Maintenance Mode versetzt wird, bleibt Anti-Executable deaktiviert.

Von Deep Freeze ausgelöste Wartungszeiträume haben Priorität über andere von Anti-Executable terminierte Wartungszeiträume.



Weitere Informationen über Deep Freeze finden Sie unter http://www.faronics.com/deepfreeze.

14. Klicken Sie auf den Knoten Vorläufiger Ausführungsmodus. Im vorläufigen Ausführungsmodus können Benutzer über einen angegebenen Zeitraum hinweg beliebige ausführbare Dateien ausführen, ohne dass Anti-Executable eingreift. Während dieses Zeitraums ist es dem Benutzer erlaubt, jede beliebige ausführbare Datei ohne Beschränkungen auszuführen. Nach Ablauf des Zeitraums für den vorläufigen Ausführungsmodus wird Anti-Executable aktiviert.

🗢 Richtliniendetails: 1		×
- Dateien - Ordner - Herausgeber - Algemeine Einstellungen - Vorlaufiger Ausführungsmodus	Vorläufiger Ausführungsmodus  Die folgenden Benutzer können auf den vorläufigen Ausführungsmodus zugreifen nur Anti-Executable-Administratoren  Protokollgrenzwert des vorläufigen Ausführungsmodus von  Protokolldateien, bis  MB, 40 MB Speicherplatz insgesamt	
	OK Abbrech	en

Die folgenden Optionen sind im vorläufigen Ausführungsmodus verfügbar:

- Die folgenden Benutzer können auf den vorläufigen Ausführungsmodus zugreifen Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um es einer bestimmten Benutzergruppe zu erlauben, auf ihren jeweiligen Systemen auf den vorläufigen Ausführungsmodus zuzugreifen. Wählen Sie Alle Benutzer, Anti-Executable-Benutzer oder Nur Anti-Executable-Administratoren aus.
- Protokoll des vorläufigen Ausführungsmodus Wählen Sie dieses Markierungsfeld aus, um während des vorläufigen Ausführungsmodus Protokolldateien zu erstellen.
  - > Anzahl Protokolldateien geben Sie die Anzahl der Protokolldateien an (maximal 10 Stück). Die Protokollinformationen werden seriell in den Dateien gespeichert. For example, if there are 3 files A,B and C, Faronics Anti-Executable first writes the error logs to file A. Once file A is full, it starts writing to file B and finally file C. Once file C is full, the data in file A is erased and new logging data is written to it.
  - > Dateigröße Wählen Sie die Größe der einzelnen Dateien in MB aus. Es können maximal 10 Protokolldateien mit jeweils bis zu 10 MB (d.h. insgesamt 100 MB) verwendet werden.
- 15. Klicken Sie auf OK. Die Richtlinie wird gespeichert.



## Anti-Executable konfigurieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen einzelnen Arbeitsplatz, und wählen Sie Anti-Executable-Client konfigurieren aus. Die Anti-Executable-Einstellungen werden vom Arbeitsplatz abgerufen, und die folgenden Registerkarten stehen zur Verfügung:

- Status
- Ausführungskontrollliste
- Benutzer
- Vorläufiger Ausführungsmodus
- Setup



### **Registerkarte Status**

Über die Registerkarte Status können Anti-Executable-Administratoren und vertrauenswürdige Benutzer diverse Einstellungen konfigurieren, den Schutz *aktivieren* oder *deaktivieren* und den *Maintenance Mode* einleiten. Wenn in Faronics Core Console ein einzelner Arbeitsplatz ausgewählt ist und *Anti-Executable konfigurieren* ausgewählt wird, wird die Arbeitsplatzkonfiguration automatisch abgerufen.

👶 Faronics Anti-E	xecutable Enterprise	
Status Ausführung	gskontrollliste Benutzer Vorläufiger Ausführungsmodus Setup	
	Paronics ANTIEXECUTABLE	
Produkt:	Faronics Anti-Executable Enterprise	
Version:	5.0.2111.515	
Lizenzschlüssel:	Gültig bis: Mai 24, 2012	
Schutz		
Aktivieren		
Deaktivieren		
Wartungsmo	ıdus	
Erinnerung je	eweils 1 -	
Status		
Einstellungen für \	Workstation wurden erfolgreich abgerufen.	
Abrufen	OK Abbruch Anwenden	Hilfe

#### Produktinformationen verifizieren

Das Teilfenster Info zeigt die installierte Anti-Executable-Version an. Wenn neuere Versionen verfügbar sind, wird *Es ist eine neue Version verfügbar* angezeigt. Klicken Sie auf *Update*, um weitere Informationen zu erhalten

Wenn eine Probeversion von Anti-Executable installiert wurde, zeigt das Feld *Gültig bis* das Datum an, an dem Anti-Executable abläuft. Anti-Executable zeigt eine Meldung über den aktuellen Status der Lizenz in der Windows-Taskleiste an.

Nach Ablauf des Testzeitraums wird ein Rechner nicht mehr über Anti-Executable geschützt. Das folgende Symbol ,Abgelaufen' wird in der Taskleiste angezeigt, wenn Anti-Executable abgelaufen ist.



Lizenzschlüssel können sie direkt von Faronics oder von Faronics-Vertriebspartnern beziehen.



### Anti-Executable-Schutz aktivieren

Im Anschluss an die Installation ist Anti-Executable standardmäßig aktiviert.

Wählen Sie das Markierungsfeld *Erinnerung jeweils nach* aus, damit Anti Executable Erinnerungen, den Schutz einzuschalten, an einen Arbeitsplatz schickt, dessen Schutz deaktiviert ist.

### **Anti-Executable Maintenance Mode**

Wählen Sie *Maintenance Mode* aus, und klicken Sie auf *Anwenden*, um Anti-Executable im Maintenance Mode auszuführen. Im Maintenance Mode werden neu hinzugefügte oder geänderte ausführbare Dateien automatisch zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt. Sie können den Maintenance Mode verlassen, indem Sie *Aktivieren* oder *Deaktivieren* auswählen.

Ist Aktivieren ausgewählt, werden die Änderungen von Anti-Executable erfasst. Ist Deaktivieren ausgewählt, werden die Änderungen von Anti-Executable nicht erfasst.



Das Markierungsfeld *Tastatur und Maus* deaktivieren ist nur dann verfügbar, wenn Sie über Faronics Core Console auf Anti-Executable zugreifen. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein Computer, dessen Tastatur und Maus deaktiviert wurden, auch weiterhin aus der Ferne über Faronics Core Console verwaltet werden kann.



Bei der Ausführung des Maintenance Mode muss ein angemessener Zeitraum für die Durchführung von Windows-Updates eingerichtet werden.



Wenn der Computer im Maintenance Mode läuft und der Schutz deaktiviert ist, werden Änderungen, die im Maintenance Mode am Computer vorgenommen werden, nicht zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt.



## Einstellungen über Faronics Core Console abrufen

Das Teilfenster *Status* ruft alle Einstellungen eines einzelnen Arbeitsplatzes ab und zeigt diese an. Wenn ein einzelner Arbeitsplatz ausgewählt und Anti-Executable über Faronics Core Console gestartet wird, werden die Arbeitsplatzeinstellungen automatisch abgerufen.

🖨 Faronics Anti-E	xecutable Enterprise	×
Status Ausführung	gskontrollliste Benutzer Vorläufiger Ausführungsmodus Setup	
Produkt:	Faronics Anti-Executable Enterprise	
Version:	5.0.2111.515	
Lizenzschlüssel:	Gültig bis: Mai 24, 2012	
Schutz		2
Aktivieren		
Deaktivieren		
Erinnerung je	aus eweils 1 -	
Status Einstellungen für V	Workstation wurden erfolgreich abgerufen.	
Abrufen	OK Abbruch Anwenden Hilfe	



Der Status kann nur abgerufen werden, wenn ein einzelner Arbeitsplatz ausgewählt wird.



## Registerkarte Ausführungskontrollliste

Über die Registerkarte Ausführungskontrollliste können Sie angeben, ob die Elemente der lokalen Kontrollliste oder der zentralen Kontrollliste erlaubt oder blockiert werden sollen.

Name 🖉 /	\E-Aktion 💂	Quelle	Vertrauenswürdig	Тур	🗶 Pfad 🖉 Dat 🖌
autoexec.bat 🛛 😔	Zulassen	Lokal		Datei	c:\autoexec.bat 04/2
memtest.exe	Zulassen	Lokal		Datei	c:\boot\memtest 04/2
convertinkstore.exe 🧟	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
flickleamingwizar 🧟	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
inkwatson.exe 🧧	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
inputpersonalizati 🧟	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
mip.exe 🧧	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
pipanel.exe 📿	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
shapecollector.exe 🧟	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
tabtip.exe 🧧	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2
msinfo32.exe 🧧	Zulassen	Lokal		Datei	c:\program files\c 04/2 -
•					
721 Einträge (1 ausgev Zulassen Bloc	wählt) skieren Hinzu	ufügen Er	Itfemen		

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Verhalten von Anti-Executable vorzugeben:

- 1. Wählen Sie Dateien & Ordner anzeigen oder Herausgeber anzeigen aus.
- 2. Wenn Dateien & Ordner anzeigen ausgewählt wird, werden die folgenden Spalten angezeigt:
  - > Name
  - > AE-Aktion
  - > Quelle
  - > Vertrauenswürdig
  - > Typ
  - > Pfad
  - > Hinzufügungsdatum
  - > Kommentar
- 3. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um Dateien oder Ordner zur zentralen Kontrollliste und zur Ausführungskontrollliste hinzuzufügen. Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf *Entfernen*, um es aus der Ausführungskontrollliste zu entfernen. Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf *Erlauben* oder *Blockieren*.
- 4. Klicken Sie auf Anwenden. Klicken Sie auf OK.



Anti-Executable verwendet Windows-Benutzerkonten, um die Funktionen zu bestimmen, die Benutzern zur Verfügung stehen. Es gibt zwei Arten von Anti-Executable-Benutzern:

- Administratorbenutzer Kann die zentrale Kontrollliste, die lokale Kontrollliste, die Ausführungskontrollliste, Benutzer und das Setup verwalten und Anti-Executable deinstallieren.
- Vertrauenswürdiger Benutzer Kann Anti-Executable konfigurieren und die Ausführungskontrollliste einstellen. Für eine Deinstallation von Anti-Executable fehlt jedoch die Berechtigung, ebenso wie für die Verwaltung von Benutzern oder des Setups.

Das Windows-Benutzerkonto, mit dem die Installation von Anti-Executable ausgeführt wird, ist standardmäßig der erste Anti-Executable-Administratorbenutzer. Dieser Administratorbenutzer kann dann vorhandene Windows-Benutzer zu Anti-Executable hinzufügen.

Wenn ein Anti-Executable-Administrator oder ein vertrauenswürdiger Benutzer versucht, eine unzulässige Anwendung zu öffnen, während Anti-Executable aktiviert ist, wird der Alertdialog angezeigt.

## Einen Administrator oder vertrauenswürdigen Benutzer für Anti-Executable hinzufügen

Alle Anti-Executable-Benutzer sind vorhandene Windows-Benutzerkonten. Nicht alle Windows-Benutzerkonten werden jedoch automatisch Administratoren oder vertrauenswürdige Benutzer. Windows-Benutzerkonten, bei denen es sich nicht um Administratoren oder vertrauenswürdige Benutzer handelt, sind externe Benutzer.

Sie können einen Benutzer zu Anti-Executable hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte *Benutzer* im oberen Bereich des Anti-Executable-Fensters.

	Austuriturigskontrolliste	Denutzer	vonaufiger Austunn	ungsmodus Setup		
Ben	nutzergruppen					
	AE Vertrauenswürdig				AE Administratorenrolle	
	core				<b>V</b>	
	ewöter					
Pas	Saworter					
Pas	Vertrauenswürdige AE Ben	nutzer		AE Administrator	en	
Pas	Vertrauenswürdige AE Ben	nutzer		AE Administrator	en	
Pas	Vertrauenswürdige AE Ben Aktivieren Neues Passwort:	nutzer		AE Administrator Aktivieren Neues Passwort	:	
Pas	Vertrauenswürdige AE Ben Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:			AE Administrator Attivieren Neues Passwort Passwort bestät	en	
Pas	Vertrauenswürdige AE Ben Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:			AE Administrator Aktivieren Neues Passwort Passwort bestät	en	
Pas	vetrauenswürdige AE Ben Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:			AE Administrator Aktivieren Neues Passwort Passwort bestät	en	



- 2. Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Wählen Sie das *Benutzer*symbol aus der bereitgestellten Liste aus.
- Klicken Sie auf Erweitert> Jetzt finden, um eine Liste der verfügbaren Benutzer anzuzeigen. Anti-Executable Administratoren können Domänenbenutzer (oder Gruppen) und lokale Benutzer (oder Gruppen) hinzufügen. Klicken Sie auf einen Benutzer oder Gruppe, um diesen zur Liste nichtausführbarer Dateien hinzuzufügen und klicken Sie auf OK.
- 4. Jeder hinzugefügte Benutzer ist standardmäßig ein vertrauenswürdiger Anti-Executable-Benutzer. Wenn der neue Benutzer Administratorenrechte erhalten soll, legen Sie ihn als Anti-Executable-Administrator fest, indem Sie das Markierungsfeld *Anti-Executable-Administratorrolle* auswählen.

## Einen Administrator oder vertrauenswürdigen Benutzer für Anti-Executable entfernen

Klicken Sie auf die Registerkarte *Benutzer*, und wählen Sie den Benutzer aus, der entfernt werden soll. Klicken Sie auf *Entfernen*. Hierdurch wird nicht das Windows-Benutzerkonto des Benutzers entfernt. Der Benutzer ist jetzt zu einem externen Benutzer geworden.

#### Anti-Executable-Passwörter aktivieren

Als zusätzliche Schutzebene kann Anti-Executable sämtlichen Benutzergruppen ein Passwort zuweisen. Passwörter betreffen nur die Mitglieder der zugeordneten Gruppen. Stellen Sie zur Angabe eines Passworts sicher, dass das Markierungsfeld Aktivieren ausgewählt ist, und geben Sie das Passwort in die Felder Neues Passwort und Passwort bestätigen ein. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

tatus	Ausführungskontrollliste Benutzer Vorläufige	er Ausführungsmodus Setup	
Ber	nutzergruppen		
	AE Vertrauenswürdig	AE	Administratorenrolle
	core	$\checkmark$	
1			
			100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
	Hinzufügen Entfemen		
	Hinzufügen		
Pa	Hinzufügen Entfemen		
Pa	Hinzufügen Entfernen isswöter Vertauenswürdige AE Benutzer	AE Administratoren	
Pa	Hinzufügen Entfemen isswörter Vertrauenswürdige AE Benutzer I Aktivieren	AE Administratoren Aktivieren	
Pa	Hinzufügen Entfemen sswötter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort:	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort:	
Pa	Hinzufügen Entfemen sswötter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	
Pa	Hinzufügen Entfemen sswörter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	
Pa	Hinzufügen Entfemen sswörter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	
Pa	Hinzufügen Entfemen sswörter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	
Pa	Hinzufügen Entfemen isswörter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen: ellungen für Workstation wurden erfolgreich abger	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen: ufen.	
Pa	Hinzufügen Entfemen sswöiter Vertrauenswürdige AE Benutzer Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen: ellungen für Workstation wurden erfolgreich abger	AE Administratoren Aktivieren Neues Passwort: Passwort bestätigen:	



## Registerkarte Vorläufiger Ausführungsmodus

Im vorläufigen Ausführungsmodus können Benutzer über einen angegebenen Zeitraum hinweg beliebige ausführbare Dateien ausführen, ohne dass Anti-Executable eingreift. Während dieses Zeitraums ist es dem Benutzer erlaubt, jede beliebige ausführbare Datei ohne Beschränkungen auszuführen. Nach Ablauf des Zeitraums für den vorläufigen Ausführungsmodus wird Anti-Executable aktiviert. Die Registerkarte Vorläufiger Ausführungsmodus zeigt die Informationen der Richtlinie an. Die Einstellungen der Registerkarte Vorläufiger Ausführungsmodus können auf dem Arbeitsplatz nicht geändert werden. Einstellungen auf der Registerkarte Vorläufiger Ausführungsmodus können nicht geändert werden, da sie Teil einer Richtlinie sind.

Die folgenden Optionen sind im vorläufigen Ausführungsmodus verfügbar:

🖨 Faro	nics Anti-Executable Enterprise				- • •
Status	Ausführungskontrollliste Benutzer	Vorläufiger Ausführungsmod	s Setup	[	
	Die folgenden Benutzer können auf Ausführungsmodus zugreifen	den vorläufigen	ur Anti-Exe	cutable-Administratoren	-
	Protokollgrenzwert des vorläufigen Ausführungsmodus von	4 rollierende Protokolldateien, I	is 10	MB, {0} MB Speicherplatz insgesamt	
Status Einste	ellungen für Workstation wurden erfolg	greich abgerufen.			
Abrut	fen	0	(	Abbruch Anwend	en Hilfe

- Die folgenden Benutzer können auf den vorläufigen Ausführungsmodus zugreifen um es einer bestimmten Benutzergruppe zu erlauben, auf ihren jeweiligen Systemen auf den vorläufigen Ausführungsmodus zuzugreifen. Wählen Sie Alle Benutzer, Anti-Executable-Benutzer oder Nur Anti-Executable-Administratoren aus.
- Protokoll des vorläufigen Ausführungsmodus um während des vorläufigen Ausführungsmodus Protokolldateien zu erstellen.
  - > Anzahl Protokolldateien geben Sie die Anzahl der Protokolldateien an (maximal 10 Stück). Die Protokollinformationen werden seriell in den Dateien gespeichert. Wenn es beispielsweise drei Dateien A, B und C gibt, schreibt Faronics Anti-Executable die Fehlerprotokolle zunächst in Datei A. Wenn Datei A voll ist, werden die Protokolle in Datei B geschrieben, und schließlich in Datei C. Sobald Datei C voll ist, werden die Daten in Datei A gelöscht und mit neuen Protokolldaten überschrieben.
  - > Dateigröße Wählen Sie die Größe der einzelnen Dateien in MB aus. Es können maximal 10 Protokolldateien mit jeweils bis zu 10 MB (d.h. insgesamt 100 MB) verwendet werden.



### Den vorläufigen Ausführungsmodus aktivieren oder deaktivieren

Der vorläufige Ausführungsmodus kann auf die folgenden Arten aktiviert werden:

Über Faronics Core:

- Vorläufigen Ausführungsmodus aktivieren: Wählen Sie einen oder mehrere Arbeitsplätze aus, und wählen Sie anschließend Anti-Executable > Vorläufiger Ausführungsmodus > x Minuten aus (wählen Sie bis zu 60 Minuten, 24 Stunden oder 7 Tage aus)
- Vorläufigen Ausführungsmodus deaktivieren: Wählen Sie einen oder mehrere Arbeitsplätze aus, und wählen Sie anschließend *Anti-Executable > Vorläufiger Ausführungsmodus > Deaktivieren* aus.

Über den Arbeitsplatz:

- Vorläufigen Ausführungsmodus aktivieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anti-Executable-Symbol in der Taskleiste, und wählen Sie anschließend Vorläufiger Ausführungsmodus > x Minuten aus (wählen Sie bis zu 60 Minuten, 24 Stunden oder 7 Tage aus)
- Vorläufigen Ausführungsmodus deaktivieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anti-Executable-Symbol in der Taskleiste, und wählen Sie anschließend Vorläufiger Ausführungsmodus > Deaktivieren aus.

Das folgende Symbol wird auf dem Arbeitsplatz in der Taskleiste angezeigt, wenn der vorläufige Ausführungsmodus aktiviert ist:





3 Minuten vor Ablauf des vorläufigen Ausführungsmodus wird am Arbeitsplatz eine Meldung angezeigt.



Automatische Windows-Updates werden während des vorläufigen Ausführungsmodus deaktiviert.

## Registerkarte Setup

Der Anti-Executable-Administrator kann eine Protokollierung einrichten, um diverse Benutzeraktionen zu protokollieren, verschiedene Einstellungen für den Tarnmodus vorzugeben, Alerts einzurichten und Kompatibilitätsoptionen zu aktivieren.

🔄 Faronics Anti-Executable f	interprise		
Status Ausführungskontrollli	ste Benutzer Vorläufige	r Ausführungsmodus	Setup
Protokollierung		Erweiterte Kontroll	e: Monitor-Ausführung
Protokollieren in Datei	Protokoll anzeigen	DLL	<u>V</u> BScript
C:\ProgramData\Faronics	\StorageSpac\AE.log	<u> </u>	PowerShell Script
Tarnmodus		Kompatibilitätsoptio	onen
Benachrichtigungen <u>v</u> e	erbergen	<u>K</u> ompatibilität	mit Deep Freeze aktivieren
Symbol auf der Tasklei	ste <u>a</u> usblenden		
Alerts			
Bild:	Mitteilung über Verstoß	gegen Ausführungskor	ntrolliste:
	Dies verstößt gegen die		e Nutzung
	Blockierte Mitteilung:		
	Dies verstößt gegen di	e Richtlinie für zulässig	e Nutzung
Andern			<b>v</b>
		OK Abbrud	Anwenden Hilfe
		Abbruci	

#### Ereignisprotokollierung in Anti-Executable einrichten

Wählen Sie *In Datei protokollieren* aus, um Ereignisse in der Protokolldatei zu protokollieren. Bei Windows 7 befindet sich die Protokolldatei unter *C:\ProgramData\Faronics\Storage Space\AEE*.

#### DLL-Ausführung überwachen

Wählen Sie das Markierungsfeld *DLL-Ausführung überwachen* aus, um DLL-Dateien zu überwachen. Wenn dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt wird, werden die DLL-Dateien nicht überwacht, selbst wenn sie zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt wurden.

#### JAR-Ausführung überwachen

Markieren Sie das Markierungsfeld JAR Execution, um JAR-Dateien zu überwachen. Wenn das Markierungsfeld nicht markiert ist, dann werden JAR-Dateien nicht überwacht, selbst dann nicht, wenn sie der Kontrollliste hinzugefügt wurden.



### VBScript-Ausführung überwachen

Wählen Sie diese Option aus, um VBScript-Dateien zu überwachen. Wenn dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt wird, werden VBScript-Dateien nicht überwacht, selbst wenn sie zur Kontrollliste hinzugefügt wurden.

### PowerShell Script-Ausführung überwachen

Wählen Sie diese Option aus, um PowerShell Script-Dateien zu überwachen. Wenn dieses Markierungsfeld nicht ausgewählt wird, werden PowerShell Script-Dateien nicht überwacht, selbst wenn sie zur Kontrollliste hinzugefügt wurden.

### Anti-Executable-Tarnfunktionalität

Der Tarnmodus bietet eine Reihe von Optionen, die die visuelle Darstellung von Anti-Executable auf einem System kontrollieren. Der Tarnmodus bietet dem Administrator die Option, das Anti-Executable-Symbol in der Windows-Taskleiste auszublenden und die Anzeige von Alerts zu verhindern.

Wenn Anti-Executable in der Taskleiste nicht sichtbar ist, können Administratoren und vertrauenswürdige Benutzer Anti-Executable über den Hotkey Strg+Alt+Umschalttaste+F10 starten.

Die Tarnfunktionalität bietet die folgenden Optionen:

- Benachrichtigung ausblenden Verhindert die Anzeige von Alerts.
- Symbol in Taskleiste ausblenden Blendet das Anti-Executable-Symbol in der Taskleiste aus.

#### Kompatibilitätsoptionen

Anti-Executable ist mit Deep Freeze kompatibel.

#### Kompatibilität mit Deep Freeze



Diese Funktion findet nur Anwendung, wenn Deep Freeze und Anti-Executable auf dem Computer installiert sind.

Die Deep Freeze-Kompatibilitätsfunktion bietet dem Administrator die Möglichkeit, die Wartungsmodi von Deep Freeze und Anti-Executable zu synchronisieren.

Durch die Auswahl des Markierungsfelds *Deep Freeze-Kompatibilität aktivieren* wird Anti-Executable automatisch in den Maintenance Mode versetzt, wenn Deep Freeze in den Maintenance Mode versetzt wird (Deep Freeze führt im Maintenance Mode einen Neustart im Zustand *Thawed* durch).

Durch die Synchronisierung des Maintenance Mode von Deep-Freeze und Anti-Executable werden ausführbare Dateien, die zum Computer hinzugefügt werden, nicht nur zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt, sondern auch von Deep Freeze beibehalten, wenn der Computer nach Ende des Maintenance Mode wieder in den Zustand Frozen versetzt wird.



Anti-Executable bleibt bis kurz vor dem Ende des Deep Freeze-Maintenance Mode ebenfalls im Maintenance Mode. Sobald Anti-Executable den Maintenance Mode verlässt, werden neue oder aktualisierte ausführbare Dateien zur Ausführungskontrollliste hinzugefügt. Wenn Deep Freeze den Maintenance Mode verlässt, wird der Computer im Zustand *Frozen* mit der aktualisierten Ausführungskontrollliste neu gestartet.



Es ist nicht möglich, Anti-Executable in den Maintenance Mode zu versetzen, wenn die *Deep Freeze-Kompatibilität* aktiviert ist und Deep Freeze den Status *Frozen* hat. Anderenfalls würden am Computer vorgenommene Änderungen beim Neustart verloren gehen.

Wenn Anti-Executable deaktiviert ist und Deep Freeze in den Maintenance Mode versetzt wird, bleibt Anti-Executable deaktiviert.

Von Deep Freeze ausgelöste Wartungszeiträume haben Priorität über andere von Anti-Executable terminierte Wartungszeiträume.

Weitere Informationen über Deep Freeze finden Sie unter http://www.faronics.com/deepfreeze.

#### Alerts anpassen

Anti-Executable-Administratoren können das Teilfenster Alerts verwenden, um die Nachricht und eine Grafik anzugeben, die angezeigt werden, wenn ein Benutzer versucht, eine nicht genehmigte ausführbare Datei auszuführen. Folgende Nachrichten können eingerichtet werden:

- Mitteilung über Verstoß gegen die Ausführungskontrollliste
- Benachrichtigungsmitteilung Blockiert

Geben Sie eine Meldung ein, oder verwenden Sie die bereitgestellte Standardmeldung. Dieser Text wird in allen Alert-Dialogen angezeigt, wenn ein Benutzer versucht, eine nicht genehmigte ausführbare Datei auszuführen.

Wählen Sie eine Bitmap-Grafik aus, indem Sie auf Ändern klicken und nach einer Datei suchen. Die ausgewählte Grafik wird zusammen mit dem Text im Alertdialog angezeigt. Alertnachrichten zeigen die folgenden Informationen an:

- Position der ausführbaren Datei
- Name der ausführbaren Datei
- Standardmäßige oder angepasste Grafik
- Standardmäßige oder angepasste Meldung

Eine einfacher Alertdialog ist unten angezeigt:

	This action vie	plates the acceptable use policy
	Dateiname:	PSDashboardSetup.exe
	Position:	C:\Users\AdminUser\Desktop\PSDashboardSetup.exe
	Herausgeber:	
	Produktname:	PSDashboardSetup
	Dateiversion:	1.0.0.10
	Typ:	Anwendung
	Größe:	2.39 MB(2507136 Bytes)
	Änderungsdatur	n: 14/06/2012 08:16:44
	Beschreibung:	PSDashboardSetup
	Identifile-Inform	ationen für diese Datei anzeigen.
	🔺 Details aus	blenden
Optionen		
In meiner Aus	sführungskontrolliste	merken
7ugebörige D	LL o für miläesine Flem	nente einhinden



## Einen Anti-Executable-Bericht über Faronics Core Console erstellen

Anti-Executable bietet die folgenden Berichte:

- Aktivitätsbericht detaillierter Bericht für jeden Arbeitsplatz.
- Bericht des vorläufigen Ausführungsmodus detaillierter Bericht für alle während des vorläufigen Ausführungsmodus ausgeführten ausführbaren Dateien.
- am häufigsten blockierte Programme
- am meisten betroffene Rechner
- Globaler Bericht: Ergänzungen der zentralen Kontrollliste Dateien
- Globaler Bericht: Ergänzungen der zentralen Kontrollliste Herausgeber
- Globaler Bericht: Ergänzungen der lokalen Ausführungsliste

Sie können einen Bericht anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Arbeitsplatz bzw. die Arbeitsplätze klicken, und *Bericht generieren* > *[wählen Sie den gewünschten Bericht aus]* auswählen. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Protokollname:	ırläufiger Ausführu	ingsmodu
Protokolldatum::	04/26/2012	
Protokoll von:	04/26/2012	
Protokoll bis:	04/26/2012	

- Der Anti-Executable-Bericht zeigt die folgenden Informationen an:
  - > Zeitmarke
  - > Rechnerinformationen
  - > Benutzerinformationen
  - > Ereignis-ID
  - > Beschreibung
- Der Bericht des vorläufigen Ausführungsmodus zeigt die folgenden Informationen an:
  - > Zeitmarke
  - > Dateiname
  - > Hash

## Befehlszeilensteuerung

Dieses Kapitel erläutert die unterschiedlichen Befehlszeilensteuerungen, die für Anti-Executable verfügbar sind.

#### Themen

Befehlszeilensteuerung



## Befehlszeilensteuerung

Die Anti-Executable-Befehlszeilensteuerung bietet Netzwerkadministratoren zusätzliche Flexibilität bei der Verwaltung von Anti-Executable-Arbeitsplätzen, indem sie die Steuerung von Anti-Executable über Management-Tools und/oder zentrale Management-Lösungen von Drittanbietern ermöglicht. Die folgenden Befehle stehen zur Verfügung:



Verwenden Sie den Switch / PW=<passwort> , um den Befehl auf Computern auszuführen, auf denen ein Passwort eingerichtet wurde. Geben Sie das entsprechende Passwort für einen Administrator bzw. einen vertrauenswürdigen Benutzer an.



Der Switch in [ ] ist optional.

Funktion	Befehl
Schutzstatus anzeigen	[pfad]AEC status [/pw= <passwort>]</passwort>
Anti-Executable aktivieren	<pre>[pfad]AEC Protect On [/pw=<passwort>]</passwort></pre>
Anti-Executable	[pfad]AEC Protect Off [/force] [/pw= <passwort>]</passwort>
deaktivieren	Der Switch <i>/force</i> muss verwendet werden, wenn sich Anti-Executable im Maintenance Mode befindet.
	[pfad]AEC version /PW= <passwort></passwort>
Anti-Executable-Ver sion	Beachten Sie, dass die Befehlszeilenschnittstelle den Lizenzschlüssel (sofern vorhanden) nicht anzeigt. In der Benutzerschnittstelle wird dieser Schlüssel jedoch angezeigt.
	<pre>[pfad]AEC Maintenance [/duration=<n>] [/lock] /PW=<passwort></passwort></n></pre>
Maintenance Mode aktivieren	Wenn Sie den Befehl ohne einen Switch verwenden, wird der Maintenance Mode aktiviert. Wenn Sie den Switch /duration= <n> verwenden, wird der Maintenance Mode n Minuten lang aktiviert. Der Switch /lock deaktiviert Tastatur und Maus. Der Switch /lock muss zusammen mit dem Switch /duration=<n> verwendet werden.</n></n>



Funktion	Befehl
Ein Anti-Executable-Pas	[pfad]AEC changePassword <aeadmin aetrusteduser=""> /NEWPW=<neues Passwort&gt; [/pw=<passwort>]</passwort></neues </aeadmin>
swort ändern	Für die Änderung eines Passworts, sofern vorhanden, ist das alte Passwort erforderlich.
Ordner oder Datei als <i>erlaubt</i> zur lokalen Kontrollliste hinzufügen	[pfad]AEC allow <name datei="" der="" oder<br="" pfad="" und="">des Ordners&gt; [/pw=<passwort>]</passwort></name>
Ordner oder Datei als <i>blockiert</i> zur lokalen Kontrollliste hinzufügen	[pfad]AEC block <name datei="" der="" oder<br="" pfad="" und="">des Ordners&gt; [/pw=<passwort>]</passwort></name>
Aktuelle lokale Kontrollliste anzeigen	[pfad] AEC displaylcl [/allowed] [/blocked] [/xml] [/pw=passwort]
Lizenzschlüssel aktualisieren	[pfad]AEC updateLicense <lizenzschlüssel> /PW=<passwort></passwort></lizenzschlüssel>

#### Legende

<erforderliche Benutzereingabe>

[optionale Benutzereingabe]

```
[pfad]: Speicherposition auf der Festplatte der entsprechenden
Datei
```

#### **Beispiel Befehlszeile**

[pfad]AEC Protect On [/pw=<passwort>]

Im voranstehenden Beispiel ist [pfad] der Pfad zur Befehlszeilenschnittstellendatei für Anti-Executable (AEC.exe).





## Anti-Executable deinstallieren

#### Themen

Anti-Executable über Faronics Core Console auf dem Arbeitsplatz deinstallieren Anti-Executable-Loadin deinstallieren (über Installationsprogramm)



# Anti-Executable über Faronics Core Console auf dem Arbeitsplatz deinstallieren

Anti-Executable kann über Faronics Core Console von einem Arbeitsplatz bzw. von mehreren Arbeitsplätzen entfernt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Anti-Executable zu deinstallieren:

- 1. Öffnen Sie Faronics Core Console.
- 2. Klicken Sie im linken Teilfenster von Faronics Core Console auf das Arbeitsplatzsymbol.
- 3. Klicken Sie in der *Arbeitsplatzliste* mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz bzw. die Arbeitsplätze, von denen Anti-Executable entfernt werden soll.
- 4. Klicken Sie auf Anti-Executable > Anti-Executable deinstallieren.



Nachdem Anti-Executable von den ausgewählten Arbeitsplätzen deinstalliert wurde, werden diese von Faronics Core Console neu gestartet, um den Deinstallationsprozess abzuschließen.



## Anti-Executable-Loadin deinstallieren (über Installationsprogramm)

Anti-Executable kann entfernt werden, indem Sie doppelt auf *Anti-Executable\_Console\_Loadin\_Installer.exe* klicken. Der Installationsassistent wird angezeigt:

1. Klicken Sie auf Weiter, um die Deinstallation zu starten.



2. Klicken Sie auf Entfernen und anschließend auf Weiter.

🛃 Faronics Anti-Executable Loadin - Ins	tallationsassistent 📃 🗉 🗾
Installation ändern, reparieren o Wählen Sie bitte die gewünschte Option.	der entfernen
Ändern Faronics Anti-Executable Loa	din hat keine unabhängig wählbaren Optionen.
Reparieren Repariert Fehler in der aktue oder zerstörter Dateien, Verk	llen Installation durch Wiederherstellen fehlender müpfungen und Registrierdatenbankeinträge.
Entfernen Entfernt Faronics Anti-Execu	table Loadin von Ihrem Computer.
	Version 5.00.2100.515
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>



3. Klicken Sie auf Entfernen.



4. Klicken Sie auf *Ja*, um den Faronics Core Server-Dienst neu zu starten. Klicken Sie auf Nein, um den Faronics Core Server-Dienst später neu zu starten.



5. Klicken Sie auf Fertig stellen.



## Anti-Executable-Loadin deinstallieren (Systemsteuerung)

Das Anti-Executable-Loadin kann über die *Windows-Systemsteuerung* deinstalliert werden. Klicken Sie hierfür auf *Start* > *Systemsteuerung* > *Software* > *Anti-Executable-Loadin* > *Entfernen*. Durch die Deinstallation des Anti-Executable-Loadins werden alle Anti-Executable-Verwaltungsfunktionen aus Faronics Core Console entfernt. Die Anti-Executable-Installationen auf den einzelnen Arbeitsplätzen werden nicht entfernt.

