



Deep Freeze

ADVANCED System Integrity

Guia do Usuário

www.faronics.com





Última modificação: 2025

© 1999 – 2025 Faronics Corporation. Todos os direitos reservados. Faronics, Deep Freeze, Deep Freeze Cloud, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, Faronics Device Filter, Faronics Data Igloo, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profiler e WINSelect são marcas comerciais ou registradas da Faronics Corporation. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Protegido por patentes: EUA 7.539.828 | EUA 7.917.717 | EUA 9.152.824 | EUA 9.785.370

Conteúdo

| Prefácio | 9 |
|---|---|
| Informações importantes | . 10 |
| Sobre a Faronics | . 10 |
| Documentação do produto | . 10 |
| Suporte técnico | . 11 |
| Informações de contato | . 11 |
| Introdução | 13 |
| Visão geral do Deep Freeze | . 14 |
| Requisitos de sistema | . 15 |
| Arquivos do Deep Freeze Enterprise | . 16 |
| Instalando o Deep Freeze | 17 |
| Visão geral da instalação | . 18 |
| Instalando o Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise e o Console corporativo | 18 |
| Customization Code | . 21 |
| Reinicializando o Customization Code. | . 21 |
| Modo de Atualização | . 21 |
| Senhas para uso único | . 23 |
| | |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise | 25 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. | 25 . 26 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração Barra de ferramentas e menus | 25 . 26 . 26 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas | 25 26 26 28 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas Guia Unidades | 25 . 26 . 26 . 28 . 29 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise | 25 26 26 28 28 29 29 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . | 25 26 26 28 29 29 30 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas Guia Unidades Unidades congeladas ThawSpace ThawSpace Existente. | 25 26 28 28 29 29 30 30 32 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas Guia Unidades Unidades congeladas ThawSpace ThawSpace Existente Sempre descongelar discos rígidos externos | 25 26 28 28 29 29 30 30 32 33 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise | 25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise | 25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 34 35 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . ThawSpace Existente. Sempre descongelar discos rígidos externos . Guia Tarefas da estação de trabalho Windows Update . Reiniciar . | 25 26 28 29 29 30 32 33 33 34 34 35 39 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . ThawSpace Existente . Sempre descongelar discos rígidos externos . Guia Tarefas da estação de trabalho . Windows Update . Reiniciar . Desligar . | 25 26 28 29 30 31 33 33 34 35 39 40 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . ThawSpace Existente . Sempre descongelar discos rígidos externos . Guia Tarefas da estação de trabalho . Windows Update . Reiniciar . Desligar . Tempo de inatividade . | 25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 34 35 39 39 40 242 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas Guia Unidades Unidades congeladas ThawSpace ThawSpace Existente Sempre descongelar discos rígidos externos Guia Tarefas da estação de trabalho Windows Update Reiniciar Desligar Tempo de inatividade Arquivo de lote | 25 26 28 29 29 30 31 33 33 34 35 39 40 40 24 33 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . ThawSpace Existente . Sempre descongelar discos rígidos externos . Guia Tarefas da estação de trabalho . Windows Update . Reiniciar . Desligar . Tempo de inatividade . Arquivo de lote . Período descongelado . | 25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 34 35 39 40 24 24 24 33 39 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . ThawSpace Existente . Sempre descongelar discos rígidos externos . Guia Tarefas da estação de trabalho . Windows Update . Reiniciar . Desligar . Tempo de inatividade . Arquivo de lote. Período descongelado . Guia Windows Update . | 25 26 28 29 29 30 31 33 33 34 35 39 40 40 42 43 43 45 48 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas . Guia Unidades . Unidades congeladas . ThawSpace . ThawSpace Existente . Sempre descongelar discos rígidos externos . Guia Tarefas da estação de trabalho . Windows Update . Reiniciar . Desligar . Tempo de inatividade . Arquivo de lote . Período descongelado . Guia Windows Update . Guia Windows Update . Ouis Arquivo de lote. | 25 26 28 29 29 30 32 33 34 35 39 40 42 42 43 42 43 51 |
| Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise Acessando o administrador de configuração. Barra de ferramentas e menus. Guia Senhas Guia Unidades Unidades congeladas . ThawSpace ThawSpace Existente Sempre descongelar discos rígidos externos Guia Tarefas da estação de trabalho Windows Update . Reiniciar . Desligar . Tempo de inatividade . Arquivo de lote. Período descongelado Guia Vindows Update . Guia Windows Update . Quivo de lote. Ouia Opções avançadas . | 25 26 28 29 29 30 31 33 33 34 33 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 34 |



4 Conteúdo

| Opções avançadas | 54 |
|--|----|
| | |
| Licença | |
| Chando o Programa de instalação de Estação de Trabalho e a Seed da estação de trabalho | |
| Usando o Console corporativo do Deep Freeze | 61 |
| Configuração do Deep Freeze | 62 |
| Aplicando a Configuração do Deep Freeze | 62 |
| Editando a configuração do Deep Freeze | 63 |
| Excluindo a configuração do Deep Freeze | 63 |
| Exportando a configuração do Deep Freeze | 63 |
| Gerador de Configurações | 64 |
| Usar o Gerador de Configurações na Linha de Comando | 65 |
| Parâmetros do Arquivo de Configuração | 65 |
| Console corporativo do Deep Freeze | 69 |
| Iniciando o Console corporativo | 69 |
| Ativando o Console corporativo | 70 |
| Ícones de status | 70 |
| Exibir colunas | 72 |
| Seleção com base no status | 73 |
| Gerenciando a comunicação entre o Console e as estações de trabalho | 74 |
| Configurando o serviço local | 74 |
| Editando ou removendo uma conexão de serviço local | 76 |
| Configurar a conexão do Servidor Proxy | 76 |
| Consoles remotos | 78 |
| Configurando conexões ativadas por controle remoto | 78 |
| Conectando-se a um console remoto | 79 |
| Gerenciando o Deep Freeze com o Console | 80 |
| Reiniciar Thawed/Reiniciar Thawed Bloqueado por um Número Designado de Vezes | 81 |
| Conectar Usuário | 81 |
| Enviar Mensagens a Computadores | 82 |
| Atualizando um arguivo de configuração do Deep Freeze | |
| Executar Windows Update | |
| Inicialização Remota | |
| Enviar por Push e Iniciar | |
| Formatar ThawSpace | 86 |
| Formatal manopace Fxcluir ThawSnace | 86 |
| Visualizando o arquivo de log do Console | 87 |
| Destino instalando o Deen Freeze | 88 |
| Atualizando o software Deep Freeze | 88 |
| Alertas de Descongelamento | 88 |
| | ۵۵ |
| | وں |
| | |
| | |
| Keidlonos | |



| Personalizar a grade | 93 |
|--|-----|
| Marcas | 95 |
| Criar/atribuir marcas | 95 |
| Remover ou cancelar atribuição de marcas | 95 |
| Excluir marcas | 96 |
| Notas | 97 |
| Adicionar notas | 97 |
| Agendando tarefas do Deep Freeze | 98 |
| Editar Tarefas Programadas | 102 |
| Atribuindo computadores a tarefas agendadas | 103 |
| Adicionando uma Tarefa | 103 |
| Editando uma Tarefa | 103 |
| Pausando uma Tarefa | 103 |
| Retomar uma Tarefa | 103 |
| Excluindo uma tarefa | 104 |
| Executando uma tarefa imediatamente | 104 |
| Propriedades de tarefas agendadas | 104 |
| Gerenciando Rede e grupos | 105 |
| Adicionando um grupo | 105 |
| Construindo uma estrutura de grupo definida pelo usuário | 108 |
| Importando grupos do Active Directory | 108 |
| Histórico | 109 |
| Adicionando computadores a um grupo | 110 |
| Configurar ações personalizadas | 111 |
| Controlar com RDC | 111 |
| Execução remota | 112 |
| Enviar por push e instalar arquivo MSI | 113 |
| Enviar por push e iniciar | 114 |
| Inicialização remota | 115 |
| Excluindo, importando e exportando ações personalizadas | 116 |
| Personalizador de console | 117 |
| Desligamento do Console corporativo do Deep Freeze | 118 |
| Instalação do Deep Freeze na estação de trabalho | 119 |
| Instalação ou desinstalação assistida | 119 |
| Desinstalando o Deep Freeze na estação de trabalho via Console | 121 |
| Instalação ou desinstalação em segundo plano | 122 |
| Exemplo de linha de comando | 122 |
| Instalação ou desinstalação sem segundo plano usando um atalho | 123 |
| Instalação pela rede em vários computadores | 123 |
| Instalando sobre versões existentes do Deep Freeze | 124 |
| Instalando usando processamento de imagem | 124 |
| Instalação de destino | 125 |
| Verificar atualizações | 126 |
| | |
| Gerenciando computadores Deep Freeze | 127 |
| Tela de logon | 128 |

| M |
|---|
| |
| 2 |
| |

| Iniciando o Deep Freeze em dispositivos com tela sensível ao toque | 128 |
|---|-----|
| Guia Boot Control | 129 |
| Status na próxima inicialização | 129 |
| Clonar | 129 |
| Licença | 130 |
| Guia Senha | 132 |
| Guia Rede | 133 |
| Guia ThawSpace | 134 |
| Instalações, alterações e remoções permanentes de softwares | 135 |
| Gerenciando o Anti-Virus | 137 |
| Visão geral do Anti-Virus | 138 |
| Relatórios do Anti-Virus | 139 |
| Migração para o novo Anti-Virus | 140 |
| Ativar o Anti-Virus no Console corporativo | 141 |
| Instalar o Cliente Anti-Virus na estação de trabalho | 142 |
| Configuração do Anti-Virus | 143 |
| Criando a configuração do Anti-Virus | 143 |
| Aplicando a configuração do Anti-Virus | 162 |
| Editando as configurações Anti-Virus | 163 |
| Excluindo a configuração do Anti-Virus | 163 |
| Usando o Faronics Anti-Virus no Console corporativo | 164 |
| Comandos Anti-Virus | 164 |
| Programação de tarefas Anti-Virus | 168 |
| Usando o Anti-Virus na estação de trabalho | 169 |
| Iniciando o Anti-Virus na estação de trabalho | 169 |
| Verificando a estação de trabalho | 170 |
| Verificando um arquivo ou pasta através do clique com o botão direito | 171 |
| Visualizar histórico de verificação | 171 |
| Visualizar e executar ação em arquivos em quarentena | 172 |
| Atualizando definições do Anti-Virus na estação de trabalho | 173 |
| Gerenciando o Anti-Virus na estação de trabalho através da bandeja do sistema | 174 |
| Verificar atualizações do Anti-Virus | 176 |
| Atualizar o Faronics Anti-Virus. | 177 |
| Atualizar Definições do Anti-Virus | 178 |
| Desinstalar o Anti-Virus do Console corporativo | 179 |
| Desativar o Faronics Anti-Virus no Console corporativo | 180 |
| Controle de linha de comando do Deep Freeze | 181 |
| Controle de linha de comando do Deep Freeze (DFC.EXE) | 182 |
| Valores de retorno do DFC | 182 |
| Sintaxe da linha de comando do Deep Freeze | 183 |
| Sintaxe da linha de comando do Faronics Anti-Virus | 186 |
| Apêndice A Portas e protocolos | 187 |





| | 189 |
|--|--|
| Exemplo1 – Sub-rede única | |
| Exemplo 2 – Várias sub-redes, um serviço local | |
| Exemplo 3 – Várias portas, Console acessado remotamente | |
| Exemplo 4 – Múltiplas sub-redes, múltiplos serviços locais | 193 |
| Apêndice C Solução de problemas para uma conexão de console remoto | 195 |
| Sem clientes no console | |
| A porta está em Erro de uso ao iniciar o Console | 196 |
| | |
| Apêndice D Criando um Console corporativo personalizado do Deep Freeze | 197 |
| Apêndice DCriando um Console corporativo personalizado do Deep FreezeApêndice EArquivos de ação do Deep Freeze – Exemplo RDC | 197 199 |
| Apêndice D Criando um Console corporativo personalizado do Deep Freeze Apêndice E Arquivos de ação do Deep Freeze – Exemplo RDC Arquivos de ação do Deep Freeze | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| Apêndice D Criando um Console corporativo personalizado do Deep Freeze Apêndice E Arquivos de ação do Deep Freeze – Exemplo RDC Arquivos de ação do Deep Freeze Exemplo de arquivo de ação | 197 199 199 199 |
| Apêndice D Criando um Console corporativo personalizado do Deep Freeze Apêndice E Arquivos de ação do Deep Freeze – Exemplo RDC Arquivos de ação do Deep Freeze Exemplo de arquivo de ação Estrutura do arquivo de ação do Deep Freeze Estrutura do arquivo de ação do Deep Freeze | 197 199 199 199 200 |

8 Conteúdo





Prefácio

Este guia do usuário explica como instalar, configurar e utilizar o Deep Freeze Corporativo.

Tópicos

Informações importantes Suporte técnico Esta seção contém informações importantes sobre seu produto Faronics.

Sobre a Faronics

A Faronics fornece soluções líderes de mercado que ajudam a gerenciar, simplificar e proteger os mais complexos ambientes de TI. Nossos produtos garantem 100% de disponibilidade de máquina e têm impactado significativamente a vida cotidiana de milhares de profissionais da área de tecnologia da informação. Alimentada por um foco centrado no mercado, as inovações tecnológicas da Faronics beneficiam instituições de ensino, instalações de centros de saúde, bibliotecas, organizações governamentais e corporações.

Documentação do produto

Os seguintes documentos formam o conjunto de documentação do Deep Freeze Enterprise:

- Deep Freeze Enterprise Guia do usuário é o documento que você está lendo. Este documento explica como usar o produto.
- Deep Freeze Enterprise Notas da versão esse documento lista os novos recursos, problemas conhecidos e problemas corrigidos.

Suporte técnico

Foram realizados todos os esforços para que este software fosse projetado visando a facilidade de uso e a eliminação de falhas. Se você encontrar algum problema, entre em contato com a equipe de suporte técnico.

E-mail: support@faronics.com Telefone: 800-943-6422 ou +1-604-637-3333 Horas: das 7:00 às 17:00 (Hora do Pacífico)

Informações de contato

٠

- Site: www.faronics.com
- E-mail: sales@faronics.com
- Telefone: 800-943-6422 ou +1-604-637-3333
- Fax: 800-943-6488 ou +1-604-637-8188
- Horas: das 7:00 às 17:00 (Hora do Pacífico)
 - Endereço: Faronics Technologies USA Inc. 5506 Sunol Blvd, Suite 202 Pleasanton, CA, 94566 USA

Faronics Corporation (Headquarters) 609 Granville Street, Suite 1400 Vancouver, BC V7Y 1G5 Canada

Faronics EMEA 8, The Courtyard, Eastern Road Bracknell, Berkshire RG12 2XB, United Kingdom

Faronics Pte Ltd 160 Robinson Road #05-05 SBF Center Singapore 068914 12 Prefácio









O Deep Freeze protege os computadores que estão definidos para iniciar do disco rígido. Configure o CMOS para iniciar somente do disco rígido. O CMOS deve ser protegido por senha para impedir alterações não autorizadas. O Deep Freeze protege o Registro mestre de inicialização (MBR) quando o computador é Congelado.

Tópicos

Visão geral do Deep Freeze Requisitos de sistema Arquivos do Deep Freeze Enterprise



Visão geral do Deep Freeze

O Faronics Deep Freeze ajuda a eliminar problemas de danos ao computador e paralisações no sistema, tornando as configurações do computador indestrutíveis. Uma vez instalado o Deep Freeze em um computador, quaisquer alterações feitas no computador — independentemente de ter sido feita involuntariamente ou com más intenções — jamais serão permanentes. O Deep Freeze fornece imunidade imediata para muitos dos problemas que assolam os computadores nos dias atuais — flutuações inevitáveis de configuração, desconfiguração acidental do sistema, atividade de software malicioso e degradação não intencional do sistema.

O Faronics Anti-Virus agora pode ser gerenciado usando-se o Deep Freeze Enterprise (uma licença separada é necessária para o Faronics Anti-Virus). O Faronics Anti-Vírus oferece proteção contra ameaças à segurança sem reduzir o desempenho do computador com longas verificações e uso de memória. Criado com tecnologia de próxima geração, o Faronics Anti-Virus oferece um poderoso antivírus, anti-rootkit e antispyware em um só software. Ele protege você contra as ameaças de malware altamente complexas de hoje, ao mesmo tempo proporcionando uma integração perfeita com o Deep Freeze.

A integração com o Deep Freeze com Faronics anti-virus assegura sua proteção e está atualizado da maneira mais simples possível, fornecendo recursos de implantação e gerenciamento através do Console Corporativo do Deep Freeze Projetado para funcionar em conjunto perfeitamente, o Faronics Anti-Virus é atualizado mesmo enquanto as estações de trabalho estão congeladas, oferecendo o sistema de proteção mais abrangente.



Requisitos de sistema

Desktop Edition

Cliente Deep Freeze e cliente Faronics Anti-Virus:

- Windows 7 e 8.1 (32 e 64-bit)
- Windows 10 até versão 22H2 (32 e 64-bit)
- Windows 11 até versão 24H2
- Windows 7 e 8 incorporado

O Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise e o Console corporativo:

- Windows 7 e 8.1 (32 e 64-bit)
- Windows 10 até versão 22H2 (32 e 64-bit)
- Windows 11 até versão 24H2
- Windows Server 2008 R2 (32 e 64-bit)
- Windows Server 2012, 2016, 2019, 24H22022, 2025

Server Edition

Cliente Deep Freeze:

- Windows Server 2008 R2 (32 e 64-bit)
- Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022, 2025

O Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise e o Console corporativo:

- Windows 7 e 8.1 (32 e 64-bit)
- Windows 10 até versão 22H2 (32 e 64-bit)
- Windows 11 até versão 24H2
- Windows Server 2008 R2 (32 e 64-bit)
- Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022, 2025

O Deep Freeze requer que 10% do disco rígido seja deixado como espaço livre.



O Deep Freeze é compatível com o recurso Core Isolation do Windows. Consulte https://www.faronics.com/core-isolation para obter mais informações.



Arquivos do Deep Freeze Enterprise

O Deep Freeze usa diferentes ícones coloridos para representar seus componentes. Os arquivos identificados por um ícone vermelho devem geralmente ser instalados somente em um computador administrativo.

| Ícone | Definição |
|------------|--|
| | Arquivo de instalação do Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise e do Console corporativo. |
| | O aplicativo Administrador de configuração é utilizado para criar arquivos de programa de instalação personalizados e pré-configurados para o computador e Seeds da estação de trabalho. |
| Ð | O aplicativo de Console corporativo é utilizado para implantar, monitorar, gerenciar e manter de maneira centralizada as instalações do Deep Freeze. |
| \bigcirc | Um arquivo de instalação personalizado da estação de trabalho do Deep Freeze é criado no Administrador de configuração e implantado nas estações de trabalho da empresa. Este arquivo inclui a Seed da estação de trabalho. Se o arquivo de instalação da estação de trabalho do Deep Freeze for instalado, não será necessário instalar a Seed da estação de trabalho separadamente. |
| | A Seed da estação de trabalho permite a comunicação perfeita entre o Console corporativo e os computadores em uma rede. Quando a Seed da estação de trabalho é instalada em um computador, este passa a ser visível no Console corporativo. Uma vez que um computador fica visível no Console corporativo, diversas ações podem ser executadas remotamente sobre este computador, tais como reinicialização, desligamento ou despertar na LAN. O Deep Freeze também pode ser instalado remotamente em computadores visíveis, permitindo assim que ações relacionadas ao Deep Freeze sejam executadas em computadores remotos. |



Instalando o Deep Freeze

Este capítulo descreve o processo de instalação do Deep Freeze.

Tópicos

Visão geral da instalação Customization Code Senhas para uso único

Visão geral da instalação



Instalando o Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise e o Console corporativo

O Administrador de configuração destina-se a ser instalado somente no computador usado para administrar o Deep Freeze. O Administrador de configuração é usado para criar arquivos de instalação personalizados do Deep Freeze e Seeds da estação de trabalho. O Console corporativo do Deep Freeze é instalado automaticamente com o Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise.



Se você estiver usando o Deep Freeze 6.5 (ou superior), você tem a opção de atualizar automaticamente o Console corporativo, o Administrador de configuração, e os arquivos de instalação/configuração do Deep Freeze (na pasta Instalar Programas) enquanto instala o Deep Freeze 8.1 (ou superior).

Execute as seguintes etapas para instalar o Administrador de Configuração:

 Clique duas vezes no arquivo DFEnt.exe para iniciar o processo de instalação. A seguinte tela será exibida:

| Faronics DEEPFREEZE ^{TS} | Obrigado por escolher o Deep Freeze Enterprise Se você enfrentar problemas com a instalação, operação ou tiver quaisquer questões sobre esta versão do Deep Freeze, entre em contato com o suporte técnico em: | |
|--------------------------------------|---|--|
| | Gratuito: (800) 943-6422 Internacional: +1 (604) 637-3333 E-mail: support@faronics.com Site: <u><www.faronics.com support=""></www.faronics.com></u> © 1999-2015 Faronics Corporation. Todos os direitos reservados. | |
| www.faronics.com | | |
| 8.31.220.5005 | <⊻oltar Ava <u>n</u> car> <u>C</u> ancelar | |



2. Clique em *Avançar*. Leia e aceite o contrato de licença. Clique em *Avançar*.



3. Insira a chave de licença no campo *Chave de Licença* ou marque a caixa de seleção *Usar Avaliação* para instalar no modo de Avaliação. Clique em *Avançar*. (O Deep Freeze ativará automaticamente as licenças de estação de trabalho. O Deep Freeze deve ser ativado em até 30 dias para evitar a expiração do produto.)

| Chave de licença do Deep Freeze Corporativo | | |
|---|---|----------|
| Chave de licença | Usar versão de avaliação | (|
| Há estações de trab suas estações de tra | alho com ativações pendentes. Clique em Ativar Agora para ativar abalho. | |
| Política de privacidad | d <u>e</u> | |
| 8.31.220.5005 | < <u>V</u> oltar <u>I</u> nstalar | Cancelar |



4. Insira a chave de licença no campo *Chave de Licença* ou marque a caixa de seleção *Usar Avaliação* para instalar no modo de Avaliação. Clique em *Instalar*.

| Instalando Deep Freeze Corporativo | | |
|--|--|--|
| Obrigado por escolher o Deep Freeze Enterprise | | |
| Se você enfrentar problemas com a instalação, operação ou tiver quaisquer questões sobre esta versão do Deep Freeze, entre em contato com o suporte técnico em: | | |
| Deep Freeze Enterprise | | |
| Gratuito: (800 Deep Freeze Enterprise foi instalado com sucesso. | | |
| Internacional: +1 (E-mail: supplementations.com/support> | | |
| © 1999-2015 Faronics Corporation. Todos os direitos reservados. | | |
| 8.31.220.5005 | | |

5. A tela Customization Code será exibida:



6. Especifique o *Código de Personalização* e clique em *Avançar*. O *Código de Personalização* deve ter, no mínimo, oito caracteres.



O Customization Code é um identificador único que criptografa o administrador de configuração, o console corporativo, os arquivos de instalação do computador, o sistema de geração de senha para uso único e o controle de linha de comando do Deep Freeze. Este código não é uma senha que pode ser utilizada para acessar o Deep Freeze.

O Customization Code garante que administradores não autorizados não sejam capazes de acessar ou controlar determinado computador. Múltiplos administradores Deep Freeze que controlam o mesmo grupo de computadores devem utilizar o mesmo Customization Code.



O Customization Code deve ser gravado e armazenado com cuidado. A Faronics não pode recuperar um Customization Code perdido ou esquecido.

Reinicializando o Customization Code

Se outro administrador quiser criar os arquivos de instalação com o mesmo Administrador de configuração usando um Customization Code diferente, execute as seguintes etapas:

- 1. Execute o arquivo DFInit.exe.
- 2. Isso irá redefinir o Customization Code existente para o Administrador de configuração e o Console corporativo.
- 3. Insira um novo Customization Code.
- 4. Clique em OK para o novo Customization Code tornar-se ativo.

Modo de Atualização

O modo de Atualização pode ser usado para criar automaticamente versões atualizadas de arquivos existentes do Deep Freeze Enterprise através da execução de um comando de *Atualização* especial. Este comando executa duas tarefas:

- Atualiza versões anteriores do Console corporativo do Deep Freeze e do Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise. (Encontrado no Faronics > Deep Freeze Enterprise.)
- Atualiza todos os arquivos criados por usuários armazenados na pasta Faronics > Deep Freeze Enterprise > Instalar programas.

O benefício dessas atualizações é que uma série de arquivos pode ser atualizada para a versão mais recente enquanto retém seus dados de configuração (criados com uma versão mais antiga do Deep Freeze Enterprise).

O comando atualiza arquivos automaticamente criados por um administrador (*.exe*, *.rdx*) que estão presentes no diretório *Faronics* > *Deep Freeze Enterprise* > *Instalar programas*, incluindo os seguintes subdiretórios:

- Arquivos de instalação da estação de trabalho
- Arquivos da Seed da estação de trabalho



No exemplo a seguir, o escritório do distrito recebeu uma nova versão do Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise e pode automaticamente atualizar quaisquer arquivos de instalação de estação de trabalho do Deep Freeze e Seeds da estação de trabalho em um local remoto.



O comando de atualização não requer uma senha, mas requer um Customization Code. Use a seguinte sintaxe de comando:

\PathToFile\DFEnt.exe /update="Customization Code" c:\dfupdate.log

- PathToFile deve ser substituído pelo caminho real para o arquivo de instalação (DFEnt.exe)
- *DFEnt.exe* deve ser o nome real do arquivo de instalação (ele pode diferir se tiver sido baixado)
- O Customization Code deve estar em cotas se houver espaço nele
- O Customization Code deve corresponder ao Customization Code dos arquivos de instalação antigos

O arquivo de log fornece detalhes completos de quais arquivos, exatamente, foram atualizados.

O processo de atualização pode levar alguns minutos para ser concluído.

O modo de Atualização não atualiza a versão existente do Deep Freeze nos computadores. Os computadores devem ser atualizados usando-se o Console corporativo.



O Sistema de geração de senhas para uso único é usado para gerar senhas temporárias para Deep Freeze que expiram à meia-noite no dia em que elas foram geradas.

A caixa de diálogo Senhas para uso único pode ser acessada de

- Ferramentas > Senhas para uso único no Console corporativo. Para obter mais informações, consulte Usando o Console corporativo do Deep Freeze.
- Arquivo > Senhas para uso único no Administrador de configuração. Para obter mais informações, consulte Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise.

A Senha de Uso Único (OTP) pode ser útil se, por exemplo, uma senha do Deep Freeze for perdida ou se um arquivo de configuração tiver sido criado sem nenhuma senha definida. Um OTP também pode ser usado para fornecer acesso a um computador para um indivíduo que realiza deveres de manutenção sem exigir que ele saiba a senha permanente do Deep Freeze.

Para criar um OTP, execute estas etapas:

- 1. Selecione a opção *Senha válida para uso único somente* ou *Senha válida para vários usos*. Todas as OTPs expiram à meia-noite do dia em que foram criadas, independentemente do tipo.
- Insira o Token do OTP do computador que exige o OTP no campo Token. O OTP Token para o computador está localizado na caixa de diálogo de logon, conforme mostrado a seguir.

| Sistema de geração de Senha para uso único (OTP) | | |
|--|----------------------|--|
| | | |
| Tipo de senha | | |
| Token Gerar Nota: Todas as OTPs expiram à meia noite geradas. | Senha para uso único | |

3. Clique em *Gerar*.



A interface de linha de comando do Deep Freeze não tem suporte para o uso de Senhas de Uso Único.

24 Instalando o Deep Freeze





Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise

Tópicos

Acessando o administrador de configuração Guia Senhas Guia Unidades Guia Tarefas da estação de trabalho Guia Windows Update Guia Arquivo de lote Guia Opções avançadas Criando o Programa de Instalação de Estação de Trabalho e a Seed da estação de trabalho



Acessando o administrador de configuração

Abra o administrador de configuração selecionando o seguinte caminho a partir do menu Iniciar:

Iniciar > Todos os programas > Faronics > Deep Freeze Enterprise > Administrador Deep Freeze

O Administrador de configuração fornece diversas guias para configurar senhas, unidades congeladas, tarefas de estação de trabalho, atualizações do Windows, arquivos em lote e opções avançadas. Quando as configurações estiverem definidas, um arquivo de instalação na estação de trabalho poderá ser criado. O arquivo de instalação da estação de trabalho pode ser instalado nos computadores que precisam ser protegidos pelo Deep Freeze. O Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise também pode ser acessado a partir do Console do Deep Freeze Enterprise.

Barra de ferramentas e menus

Barra de ferramentas

A Barra de ferramentas está disponível na parte superior de cada guia do Administrador de configuração.

| Novo Abrir Salvar S | alvar <u>c</u> omo Ajuda |
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|

| Ícono | Eurcão |
|----------------|---|
| Icone | runçao |
| Novo | Apaga todas as definições de configurações existentes. Abre com as definições de configuração padrão. |
| Abrir | Abre qualquer .rdx salvo, arquivo de instalação da estação de trabalho ou arquivo da Seed da estação de trabalho. |
| Salvar | Salva um .rdx, arquivo de instalação da estação de trabalho ou arquivo da Seed da estação de trabalho. O nome do arquivo e o caminho são listados na parte inferior do Administrador de configuração na seção de status. |
| Salvar como | Salva as definições de da configuração como um arquivo .rdx. |
| Ajuda | Acessa o arquivo da ajuda do Deep Freeze. |
| | <i>Criar arquivo de instalação da estação de trabalho</i> cria um instalador personalizado para instalação em estações de trabalho. As estações de trabalho ainda podem ser gerenciadas a partir do Console corporativo do Deep Freeze. |
| Criar | <i>Criar arquivo da Seed da estação de trabalho</i> cria uma seed que permite que o Console do Deep Freeze se comunique com estações de trabalho em toda a rede. Quando a seed é instalada nas estações de trabalho, o arquivo de instalação da estação de trabalho do Deep Freeze pode então ser implantado remotamente. |



Menu Arquivo

O menu *Arquivo* contém as mesmas opções que aquelas disponíveis na Barra de Ferramentas, com as adições da opção para escolher a partir dos idiomas disponíveis e *Proteção por senha*.

| | Novo | Ctrl+N | | | |
|----------|---|--------|--|--|--|
| | Abrir | Ctrl+0 | | | |
| * | Idiomas | ı | | | |
| | Salvar | Ctrl+S | | | |
| / | Salvar como | | | | |
| | Criar Programa de Instalação da Estação de trabalho | | | | |
| | Criar Seed da Estação de trabalho | | | | |
| 80 | Gerador de configurações | | | | |
| 2 | Senhas para uso único | | | | |
| 2 | Proteção por senha | | | | |
| ÷ | Sair | | | | |

Proteção por senha

A Proteção por senha oferece uma camada adicional de segurança para o administrador. Para proteger com senha o acesso ao Administrador de configuração, execute as seguintes etapas:

- 1. Abra o menu Arquivo e selecione Proteção por senha.
- 2. Marque a caixa de seleção Proteger com senha.
- 3. Insira e confirme a senha.
- 4. Clique em *OK* para definir a senha ou *Cancelar* para sair da caixa de diálogo sem definir uma senha.

| Deep Freeze Administrador de configuração | |
|---|------------------|
| | 8 |
| Proteger com serba | |
| | |
| Insenr senna | |
| | |
| Inserir nova senha | |
| | |
| Confirmar nova senha | |
| | |
| | |
| | |
| ŪK | <u>C</u> ancelar |



Armazene a senha em um local seguro. Se a senha for perdida, você não poderá recuperá-la. Você terá que reinstalar o Deep Freeze.

Guia Senhas

| rquiv | 0 / | Ajuda | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|---------|----------|---|------------|--|
|) vo | <mark>∣∂</mark> Abrir | Salvar Salvar c | omo Aju | (ja <u>(</u> | 斗 🗸 | | | | | | | | |
| enhas | ; U | Inidades Tarefas d | da estação | de trab | alho Wind | lows Update | Arquivo de lote | Opções a | avançad | as | _ | | |
| Ativa | ar | Tipo | Altera | ção de | usuário | Senha | 1 | Tempo | limite | Ativação |) | Expiração | |
| | 1 | Estação de trabalh | nc 🔻 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| V | 1 | Linha de comando | - | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| | | Estação de trabalh | nc 📼 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| F | | Estação de trabalh | nc 📼 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| E | 1 | Estação de trabalh | nc 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| F | | Estação de trabalh | nc 📼 | | | | | | 06/ | 11/2014 | Ŧ | 07/11/2014 | |
| F | | Estação de trabalh | nc 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| | 1 | Estação de trabalh | nc 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| E | | Estação de trabalh | nc 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
|) | | Estação de trabalh | nc 🔻 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| 1 | 1 | Estação de trabalh | nc 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| 2 | | Estação de trabalh | ic 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| 3 | | Estação de trabalh | nc 🔻 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| 4 | 1 | Estação de trabalh | nc 💌 | | | | | | 06/ | 11/2014 | - | 07/11/2014 | |
| 5 | | Estação de trabalh | ic 📼 | | | | | | 06/ | 11/2014 | Ţ | 07/11/2014 | |

O Deep Freeze Enterprise permite ao administrador escolher até 15 senhas fixas.

Para criar uma senha, execute as seguintes etapas:

- 1. Selecione Ativar na linha apropriada.
- 2. A partir da lista suspensa *Tipo*, escolha o tipo preferido de senha. Estas opções estão disponíveis:
 - > Estação de trabalho designada para uso na estação de trabalho quando a Tela de logon é exibida.
 - > Linha de comando para uso com controles de linha de comando. A ferramenta de controle da linha de comando (*DFC.exe*) não funciona exceto se pelo menos uma senha de linha de comando estiver definida.
- 3. Opcional Para senhas, marque a caixa de seleção *Alteração de usuário* para permitir que um usuário altere a senha no computador.
- 4. Insira a senha.



A senha inserida no campo Senha não está oculta.

Não use a mesma senha para a linha de comando e a GUI.

5. Para definir uma senha para se tornar ativa e expirar em datas específicas, marque a caixa de seleção *Tempo limite* e use os calendários suspensos para especificar uma *Data de ativação* e *Data de vencimento*.



Guia Unidades

A guia Unidades é usada para selecionar quais unidades devem ser congeladas (protegidas pelo Deep Freeze) ou descongeladas (desprotegidas). Você também pode criar um ThawSpace — um espaço virtual hospedado em uma unidade local Congelada ou Descongelada, onde dados podem ser salvos permanentemente sem serem exluídos pelo Deep Freeze durante uma reinicialização.

| 🔊 Deep Freeze Administrador de co | nfiguração | |
|--|---|---|
| A <u>r</u> quivo <u>Aj</u> uda | | |
| Image: Solver come Image: | Criar | |
| Senhas Unidades Tarefas da estaçã | io de trabalho Windows Update Arquivo de lote Opções | avançadas |
| Unidades congeladas | ThawSpaces | |
| V C: V T: V D: V U: E: V V: V F: V V: G: V: | ThawSpaces são partições virtuais que podem ser computador congelado. Os ThawSpaces existente: não serão reduzidos ou excluídos através de uma a | usadas para salvar dados em um s podem crescer em tamanho, mas atualização de configuração. |
| | T: 🔻 1 GB 👻 Adicionar | Editar Excluir |
| ✓ I: ✓ Z: ✓ J: ✓ K: | Unida Tamanho Unidade host Visibilidad | de Auto Crescimento |
| ✓ M: ✓ M: ✓ N: ✓ D: ✓ P: ✓ Q: ✓ R: ✓ S: ✓ <u>S</u> elecionar tudo <u>D</u> esmarcar tudo | ThawSpaces disponíveis = 8 ThawSpaces existentes Reter durante instalação/desinstalação Excluir durante atualização da configuração Aceitar configurações de Política de grupo para unidades ocultas | -Sempre descongelar discos rígidos externos ▼ USB ▼ IEEE 1394 (FireWire) |
| | | |

Unidades congeladas

Por padrão, todas as unidades estão Congeladas. Para colocar uma unidade em estado Descongelado, desmarque a caixa de seleção da unidade.

Embora somente unidades locais (unidades físicas ou partições) possam ser Congeladas, todas as letras de unidades são mostradas, porque o arquivo de instalação pré-configurado pode ser instalado em vários computadores com várias configuração de hardware e software.

Exemplo

Na tela acima, a D: não está selecionada na lista Unidades congeladas. Portanto, todas as unidades exceto D: estão congeladas.



ThawSpace

O ThawSpace é um espaço virtual que pode ser usado para armazenar programas, salvar arquivos ou fazer alterações permanentes. Todos os arquivos armazenados no ThawSpace são retidos após uma reinicialização, mesmo que o computador esteja Congelado. Um ThawSpace pode ser criado em uma unidade que está configurada para estar Congelada ou Descongelada.

Um ThawSpace pode ser definido para expansão automática com a opção Crescer Automaticamente para evitar falta de espaço. O ThawSpace vai se expandir automaticamente em 25% de seu tamanho atual depois de alcançar 25% de espaço livre ou menos. Vai se expandir até o tamanho máximo definido na configuração do ThawSpace.

O ThawSpace só vai se expandir em estado Thawed.



Depois que o ThawSpace se expandir, não será reduzido, mesmo quando houver mais de 25% de espaço livre ou ao atualizar a configuração da estação de trabalho com um tamanho menor para a letra de unidade do ThawSpace específico.

| Deep Freeze Administrador de config | guração | |
|---|---|---|
| A <u>r</u> quivo <u>Aj</u> uda | | |
| Novo Abrir Salvar Salvar como Ajuda Senhas Unidades Tarefas da estação d | Criar trabalho Windows Update Arquivo de lote Opções avançad | Jas |
| Unidades congeladas | FhawSpaces | |
| V C: V T: V D: V U: V E: V V: V F: V W: V G: V X: V H: V Y: V H: V Y: | ThawSpaces são partições virtuais que podem ser usadas p computador congelado. Os ThawSpaces existentes podem não serão reduzidos ou excluídos através de uma atualizaçã T: • 1 GB • Adicionar | para salvar dados em um crescer em tamanho, mas ão de configuração. Editar Excluir |
| J: V K: L: N: O: P: Q: R: S: | Unida Tamanho Unidade host Visibilidade | Auto Crescimento |
| | ThawSpaces disponíveis = 8 | |
| Selecionar tudo | ThawSpaces existentes Sempre Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação da configuração Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação da configuração Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação da configuração Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação da configuração Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação/desinstalação Image: Reter durante instalação/desinstalação/desinstalação/desinstalação/desinstalação/desinstalação/desinstalação/desinstalação/desinsta | e descongelar discos rígidos externos SB EE 1394 (FireWire) |
| | | |

Para criar um ThawSpace único ou vários ThawSpaces usando o Administrador de Configuração, conclua os seguintes passos:

 Selecione a Letra da Unidade. A letra padrão é T:. Porém, pode ser alterada para qualquer letra disponível. A próxima letra disponível é usada automaticamente se a letra da unidade selecionada já existe no computador quando o Deep Freeze for instalado.



- > Quando uma *Letra da Unidade* é selecionada no menu suspenso e usada para criar um ThawSpace, ela é removida do menu suspenso.
- Quando um ThawSpace é removido, a Letra da Unidade correspondente é reincluída no menu suspenso.
- > A Letra da Unidade não pode ser a mesma que a da Unidade do Host.
- 2. Clique em Adicionar. A caixa de diálogo Adicionar ThawSpace é exibida:

| Adicionar ThawSpac | e | ; |
|--|---|---|
| Unidade T: ~ | Tamanho: | Unidade host C: Visível |
| Aumentar automa máximo de O Deep Freeze aume | ticamente o ThawSpace para um entará automaticamente o ThawSpa | 2 GB v ace se estiver mais de 75% cheio. |
| A estação de trabalh | o deve estar em estado Descongel | ado para aumentar o ThawSpace. |
| | | ОК |
| | | |

- 3. Insira o *Tamanho*. Esse o tamanho do ThawSpace. O tamanho máximo é de 1.024 GB e o tamanho mínimo é de 16 MB.
 - > Se o computador não tiver espaço livre suficiente para acomodar o tamanho do ThawSpace selecionado, o tamanho do ThawSpace será ajustado para abaixo para garantir a operação adequada do computador.
 - Se você selecionar um Tamanho menor que 16 MB, o ThawSpace será configurado para 16 MB.
 - Se você selecionar um Tamanho maior que 1.024 GB (1 TB), o ThawSpace será configurado para 1.024 GB (1 TB).
- 4. Selecione a unidade de armazenamento do ThawSpace em *MB* ou *GB*.
- 5. Selecione a Unidade do Host.
 - > A *Unidade do Host* é a unidade onde o ThawSpace será criado.
 - > O armazenamento necessário para o ThawSpace é usado a partir do armazenamento total disponível na *Unidade do Host.*
- 6. Selecione Visível ou Oculto na caixa de seleção Visibilidade.
 - > Se selecionar Visível, a unidade será visível no Windows Explorer.
 - > Se selecionar Oculto, a unidade não será visível no Windows Explorer.
 - Porém, a unidade oculta pode ser acessada ao digitar a letra da unidade em *Iniciar Executar*.
- 7. Marque a opção *Augmentar automaticamente o ThawSpace para um máximo* e configure o tamanho máximo do ThawSpace.
- 8. Clique em Adicionar para adicionar o ThawSpace.

Remover um ThawSpace

Para remover um ThawSpace, selecione o ThawSpace e clique em *Remover*. O ThawSpace é removido e agora a letra da unidade é reincluída no menu suspenso *Letra da Unidade*. Clique em *Remover Tudo* para remover todos os ThawSpaces.



Quando um ThawSpace é removido no Administrador de Configuração, isso só entrará em vigor quando a configuração for aplicada na estação de trabalho.

Antes de remover um ThawSpace, remova qualquer perfis de redirecionamento ou Links Simbólicos.



Ao remover um ThawSpace, também serão removidos os dados armazenados nele.

Um ThawSpace não está protegido pelo Deep Freeze. Implemente opções de proteção de dados padrão, como procedimentos de antivírus e backup.

Exemplo

Na tela acima, um *ThawSpace* de 16 MB é criado na *Unidade do Host* C: e o ThawSpace é designado com a letra de unidade T:. O ThawSpace T: é definido como *Visível* e pode ser acessado pelo Windows Explorer.



É recomendado atribuir Letras de Unidade próximas ao fim do alfabeto (X, Y, Z), a fim de evitar a reatribuição automática quando uma unidade removível for desconectada.

ThawSpace Existente

A caixa *Reter durante instalação/desinstalação* é selecionada por padrão para evitar que ThawSpaces criados durante instalações anteriores sejam excluídos. Uma caixa de diálogo sempre é exibida perguntando se o ThawSpace deverá ser retido ou excluído durante uma Desinstalação Assistida, não importa se a opção *Reter durante instalação/desinstalação* foi selecionada. Esta opção não será exibida se a desinstalação for executada através do Enterprise Console.

Selecione *Excluir durante atualização da configuração* para excluir todos os ThawSpaces existentes na estação de trabalho e recriar ao aplicar a configuração. Os ThawSpaces existentes e os dados nos ThawSpaces serão excluídos e os novos ThawSpaces, em conformidade com as definições, serão criados quando a configuração for aplicada.

A opção Aceitar configurações de Política de grupo para unidades ocultas garante que as configurações de Política de Grupo para unidades ocultas não conflitem com as configurações do Deep Freeze para unidades ocultas.

As configurações de Políticas de Grupo para unidades ocultas são específicas do usuário. As configurações do Deep Freeze para unidades ocultas são globais se a opção Aceitar configurações de Política de grupo para unidades ocultas estiver desativada.



Se não houver Políticas de Grupo para unidades ocultas, recomenda-se desativar esta opção.



Sempre descongelar discos rígidos externos

O painel Sempre descongelar discos rígidos externos tem duas caixas de seleção, USB e IEEE 1394 (FireWire) e ambas as caixas de seleção são marcadas por padrão. Isso assegura que os discos rígidos USB ou os discos rígidos IEEE 1394 (FireWire) sejam sempre descongelados.

Se as caixas de seleção dos discos rígidos externos USB e/ou IEEE 1394 (FireWire) foram desmarcadas, a unidade será *Congelada* ou *Descongelada* de acordo com a letra que cada unidade monta na seção Unidades congeladas.

As unidades de rede e unidades de mídia removível (floppy, chaves de memória, CD-RW, etc.) não são afetadas pelo Deep Freeze e, portanto, não podem ser congeladas.

| 😥 Deep Freeze Administrador de cor | ıfiguração 🗖 🗖 💌 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Arquivo Ajuda | | | | | | | | | |
| Novo Abrir Salvar Salvar como Ajri | 2 uda <u>C</u> riar | | | | | | | | |
| Senhas Unidades Tarefas da estaçã | Senhas Unidades Tarefas da estação de trabalho Windows Update Arquivo de lote Opções avançadas | | | | | | | | |
| Unidades congeladas | ThawSpaces | | | | | | | | |
| V C: V T: V D: V U: V E: V V: V F: V W: Q G: V X: U U: V: V: | Unidade Tamanho: Unidade host Visibilidade T: I GB C: Visível Adicionar (Tamanho mín.: 16 MB, máx.: 1.024 GB) | | | | | | | | |
| ∀ H: Y: ∨ I: ∨ ∨ J: ∨ K: ∨ L: ∨ M: ∨ N: ∨ 0: ∨ P: ∨ Q: ∨ R: ∨ S: | Unidade Tamanho Unidade host Visibilidade | | | | | | | | |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ThawSpaces disponíveis = 8 Remover tudo Remover | | | | | | | | |
| Selecionar tudo | ThawSpaces existentes Sempre descongelar discos rígidos externos Reter Thawspace existente USB Aceitar configurações de Política de grupo para unidades ocultas IEEE 1394 (FireWire) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Exemplo

Na tela acima, as unidades E: e F: são selecionadas no painel Unidades congeladas.

Vamos supor que E: corresponde a um disco rígido USB e F: corresponde a um disco rígido IEEE 1394 (FireWire).

As caixas de seleção USB e IEEE 1394 (FireWire) são marcadas no painel Sempre descongelar discos rígidos externos, os discos rígidos externos deveriam ser Descongelados.

A caixa de seleção USB está marcada. A caixa de seleção *IEEE 1394 (FireWire)* está desmarcada. Neste exemplo, a unidade *USB (D:)* seria descongelada e a unidade *IEEE 1394 (FireWire) (F:)* seria congelada.



Guia Tarefas da estação de trabalho

A guia Tarefas da estação de trabalho permite agendar diversas tarefas que são executadas na estação de trabalho. As Tarefas da estação de trabalho residem na estação de trabalho e serão executadas ainda que as estações de trabalho percam sua conectividade de rede ou se elas não forem capazes de se comunicar com o Console do Deep Freeze. As Tarefas da estação de trabalho são parte do arquivo de instalação da estação de trabalho ou do arquivo de configuração do Deep Freeze (.rdx). As seguintes Tarefas da estação de trabalho estão disponíveis:

- Atualização do Windows agenda atualizações do Windows. Você pode definir configurações adicionais na guia Atualização do Windows.
- Reiniciar reinicia estações de trabalho periodicamente para trazer de volta a configuração original ou apagar dados indesejados.
- Desligar desliga as estações de trabalho em uma hora específica, todos os dias, para economizar energia.
- Tempo de inatividade desliga ou reinicia as estações de trabalho se elas estiverem inativas por um período de tempo específico.
- Arquivo de lote executa um arquivo de lote na estação de trabalho alvo. Você pode definir configurações adicionais na guia Arquivo de lote.
- Período descongelado reinicialize Descongelado por um período específico para realizar instalações de software manuais, instalações de software automatizadas, via ferramentas de terceiros ou outras alterações de configuração permanentes.

Cada tarefa é coberta em detalhes nas seguintes seções.

| Arquivo Aiuda | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | 3 | | | | |
| 10000 Abrir Sa | Var Salvar como | iar | | | |
| Senhas Unidad | les 🛛 Tarefas da estação de traba | ho Windows Update | Arquivo de lote Opg | ções avançadas | |
| -Tarefas da esta | ção de trabalho | | | | |
| arquivo de insta através do Con Tarefas de e Tipo de tar | alação da estação de trabalho. Ta sole Corporativo. estação de trabalho programadas efa: Windows Update | refas de estação de trab | ialho são independent | es das Tarefas agend | adas configuradas ar <u>E</u> xcluir |
| Ativado | Nome da tarefa | Тіро | Dia | Iniciar | Término |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Tarefas da estação de trabalho vs. Tarefas agendadas: Se a comunicação entre o Console corporativo e o computador de destino falhar, as Tarefas da estação de trabalho ainda serão executadas uma vez que elas existem no computador de destino.



As tarefas agendadas através do Assistente de tarefas agendadas no Console corporativo do Deep Freeze existem no Console corporativo e não nos computadores de destino. Portanto, uma conectividade contínua entre o Console corporativo e o computador de destino é necessária para as Tarefas agendadas serem executadas. Para obter mais informações, consulte a seção Agendando tarefas do Deep Freeze.



A sobreposição de tarefas não pode ser criada na guia Tarefas da estação de trabalho. Será exibida uma mensagem, se uma tarefa recém-criada sobrepuser uma tarefa existente.



Uma mensagem pode ser exibida para o usuário por um máximo de 5 minutos. Deve haver uma falha de no mínimo 5 minutos entre quaisquer duas tarefas.



Uma tarefa da estação de trabalho é disparada somente quando o Deep Freeze está no estado Congelado.

Windows Update

As tarefas do Windows Update são agendadas para baixar atualizações do Windows na estação de trabalho. As atualizações do Windows podem ser baixadas mesmo quando a estação de trabalho está em um estado Congelado. Uma tarefa de atualização do Windows tem uma hora de início e uma hora de término. Após o download das atualizações do Windows, a estação de trabalho é reiniciada em um estado Descongelado para aplicar.



As atualizações do Windows também podem ser aplicadas manualmente na estação de trabalho selecionando-se a estação de trabalho e via o comando *Executar Windows Update* a partir do menu de contexto no Console do Deep Freeze. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o Deep Freeze com o Console.



| | eeze Adm | ninistrador de | configuraçã | 0 | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| quivo / | Ajuda | | | | | | |
|) 🍺 vo <u>A</u> brir | <u>S</u> alvar | F Salvar <u>c</u> omo | Image: Comparison of Compar | ቅ 🗸 | | | |
| enhas U | nidades | Tarefas da est | ação de traba | alho Windows Update | e Arquivo de lote 0 | Opções avançadas | |
| Farefas da | a estação | de trabalho | | | | | |
| arquivo de através do Tarefa: Tipo d | e instalação o Console s de estaç de tarefa: | ão da estação o Corporativo. ção de trabalho | programadas | arefas de estação de tr | icionar | entes das Tarefas agenc | ar Excluir |
| Ativa | ado N | lome da tarefa | 0,000 | Tipo | Dia | Iniciar | Término |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

A tarefa de atualização do Windows pode ser agendada executando-se as tarefas a seguir:

- 1. Selecione Windows Update na lista suspensa Tipo de tarefa e clique em Adicionar.
- 2. As opções a seguir são exibidas:

| Deep Freeze - Adicionar tarefa do Windows Update à estação de trabalho 🛛 🗾 | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | O Windows Update será executado durante o seguinte período com base nas configurações da aba Windows Update. | | | | | | | | |
| Nome: | e: Windows Update Task #1 | | | | | | | | |
| Dia: | Diariamente 💌 | | | | | | | | |
| Início: | 00:00:00 📑 Término: 🔘 | 04:00:00 | | | | | | | |
| | ۲ | Quando o Windows Update for concluído | | | | | | | |
| 📃 Permi | tir ao usuário cancelar tarefa | | | | | | | | |
| 📃 Deslig | gamento após tarefa | | | | | | | | |
| 🔽 Desa | bilitar teclado e mouse | | | | | | | | |
| 📝 Mostr | ar mensagem de 3 💌 minutos quand | do a tarefa iniciar | | | | | | | |
| Mens | sagem a ser exibida quando a tarefa iniciar (não pode | e ficar vazio) | | | | | | | |
| Este Wine | computador será reinicializado em %d minuto(s) para dows. | a atualização do <u>V</u> isualizar | | | | | | | |
| Mens | Mensagem a ser exibida durante a tarefa (não pode ser nula) | | | | | | | | |
| Este | computador está no modo de atualização do Windo | ows. Visualizar | | | | | | | |
| | <u>D</u> K <u>C</u> ancelar | | | | | | | | |


- > Nome especifique um nome para a tarefa.
- > Dia selecione o dia ou especifique se a tarefa irá ocorrer em dias úteis ou nos finais de semana.
- > Início selecione a hora de início.
- > Término selecione a hora de término. O intervalo mínimo é de 15 minutos. Alternativamente, você pode selecionar Quando o Windows Update for concluído. Se a Tarefa Windows Update não for concluída em 6 horas, o Deep Freeze irá encerrar a tarefa educadamente.

Se uma tarefa do Windows Update estiver configurada para terminar *Quando a Atualização do Windows Terminar* e o computador estiver desligado no horário agendado para a tarefa, a tarefa do Windows Update será acionada se o computador for ligado no prazo de 15 minutos após o horário de início agendado.



Por exemplo, um computador está desligado e a tarefa do Windows Update está configurada para começar às 23h40. Se o computador for ligado entre 23h40 e 23h55, a tarefa do Windows Update será executada automaticamente no computador.

- > Permitir ao usuário cancelar tarefa Marque essa caixa de seleção se o usuário tiver permissão para cancelar a tarefa antes do seu início.
- > Tentativa de acordar localmente Marque essa caixa de seleção para acordar a estação de trabalho localmente sem precisar de qualquer comunicação do Enterprise Console.



Acordar a estação de trabalho localmente depende das especificações de hardware da estação de trabalho. Esta opção só funcionará se for compatível com o seu hardware.

- > Desligamento após tarefa marque a caixa de seleção para desligar o computador após a tarefa.
- > Desativar teclado e mouse marque a caixa de seleção para desativar o teclado e o mouse durante a tarefa.
- Mostrar mensagem marque a caixa de seleção para exibir uma mensagem no computador Antes e Durante a tarefa. Especifique o intervalo de tempo em minutos e insira uma breve mensagem a ser exibida antes do início da tarefa.
- 3. Clique em Ok. Você será conduzido para a Guia Windows Update para definir as configurações adicionais se elas não tiverem sido configuradas anteriormente.



A mensagem *Este computador será reinicializado em %d para atualização do Windows* é exibida no campo *Mensagem a ser exibida antes da tarefa*. Esta mensagem pode ser editada. Adicione a palavra *minutos* à mensagem após *%d* para incluir a palavra minutos como parte da mensagem.



Ao agendar a tarefa de atualização do Windows selecione a opção *Quando o Windows Update for concluído*. Revise os boletins de segurança da Microsoft no site da Technet (http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin) para considerar o período apropriado com base nas atualizações críticas e de segurança que estão sendo lançadas.



Se você não estiver usando o WSUS, o processo de atualização do Windows do Deep Freeze só aplicará atualizações Críticas e de Segurança sem intervenção do usuário, e também atualizações de Recursos a partir do Windows 10. Se você estiver usando o WSUS, todas as atualizações do WSUS aprovadas serão aplicadas.

Se você não estiver usando o WSUS, a tarefa de atualização do Windows sempre tentará instalar atualizações de Recursos quando estiverem disponíveis para a partir do Windows 10. Você pode adiar a instalação de atualizações de Recursos selecionando Escolher quando as atualizações serão instaladas, em Opções avançadas das configurações do sistema para atualizações do Windows, ou habilitando a política de informática local Selecionar quando Versões Prévias e Atualizações de Recursos são recebidos, localizada em *Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Windows Update > Windows Update for Business.*

Alternativamente, para aplicar outras atualizações disponíveis visite o site Catálogo do Microsoft Update (http://catalog.update.microsoft.com) para obter downloads em KB que podem ser aplicados usando-se uma tarefa de estação de trabalho de arquivo de lote do Deep Freeze. As tarefas de arquivo de lote também podem ser usadas para aplicar outras atualizações de software de terceiros.



As configurações da guia Windows Update do Deep Freeze substituem as configurações do Windows Update da estação de trabalho.

Exemplo

Na tela acima, uma tarefa do Windows Update foi criada para realizar atualizações do Windows no computador diariamente às 12h00 e encerrar quando o *Windows Update* estiver concluído. A tarefa é configurada para exibir uma mensagem para o usuário antes do Windows Update. O teclado e o mouse são desativados.





Reiniciar

A tarefa Reiniciar pode ser agendada executando-se as tarefas a seguir:

| De | ep Freeze A | dministrador de configura | ição | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| rqui | /o Ajuda | | | | | |
| ovo. | Abrir Salv | ar Salvar <u>c</u> omo Ajuda | ▼ <u>C</u> riar | | | |
| Senha | as Unidade | s Tarefas da estação de tr | abalho Windows Updati | e Arquivo de lote I | Dpções avançadas | |
| Tare | fas da estaç | ão de trabalho | | | | |
| Tare arqu atra | efas de estaç iivo de instal vés do Cons Tarefas de es | ção de trabalho são tarefas re ação da estação de trabalho ole Corporativo. stação de trabalho programac | icorrentes executadas na . Tarefas de estação de tr Jas | estação de trabalho (rabalho são independ | em intervalos pré-defini entes das Tarefas age | dos, incluídas no ndadas configuradas |
| | l ipo de tarel | ta: Reiniciar | 🐯 Ai | dicionar | Ēc | ditar <u>E</u> xcluir |
| | Ativado | Nome da tarefa | Tipo | Dia | Iniciar | Término |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 1. Selecione *Reiniciar* na lista suspensa *Tipo de tarefa* e clique em *Adicionar*.
- 2. As opções a seguir são exibidas:

| Deep Freeze | - Adicionar tarefa de reinicialização da estação de trabalho | × |
|--------------|---|------------------|
| ۲ | Uma reinicialização ocorrerá no seguinte horário. | |
| Nome: | Restart Task #1 |] |
| Dia: | Diariamente 💌 | |
| Início: | 00:00:00 | |
| 🔲 Permitir - | ao usuário cancelar tarefa | |
| 📝 Mostrar | mensagem de 3 💌 minutos quando a tarefa iniciar | |
| Mensag | em a ser exibida quando a tarefa iniciar (não pode ficar vazio) | |
| Este co | mputador será reinicializado em %d minuto(s). | ⊻isualizar |
| | <u>D</u> K | <u>C</u> ancelar |

- > Nome especifique um nome para a tarefa.
- > Dia selecione o dia ou especifique se a tarefa irá ocorrer em dias úteis ou nos finais de semana.
- > Início selecione a hora de início.
- Permitir ao usuário cancelar tarefa Marque essa caixa de seleção se o usuário tiver permissão para cancelar a tarefa antes do seu início.
- Mostrar mensagem marque a caixa de seleção para exibir uma mensagem no computador antes do início da tarefa. Especifique o intervalo de tempo em minutos e insira uma breve mensagem a ser exibida antes do início da tarefa.



3. Clique em Ok.



A mensagem *Este computador será reinicializado em %d segundos* é exibida no campo *Mensagem a ser exibida antes da tarefa*. Esta mensagem pode ser editada. Adicione a palavra *minutos* à mensagem após *%d* para incluir a palavra minutos como parte da mensagem.

Exemplo

Na tela acima, uma Tarefa de estação de trabalho foi criada para reiniciar o computador diariamente às 12h00. A tarefa é configurada para exibir uma mensagem para o usuário 1 minuto antes da reinicialização.

Desligar

A tarefa Desligar pode ser agendada executando-se as tarefas a seguir:

| 🔗 De | ep Freeze A | Administrador de configui | ação | | | |
|-------------------|--|---|--------------------------|--------------------|--|---------|
| Arqui | vo Ajuda | 1 | | | | |
| 1 Novo | Abrir | var Salvar <u>c</u> omo | <u>C</u> riar | | | |
| Senh | as Unidad | es 🛛 Tarefas da estação de t | rabalho Windows Update | Arquivo de lote Op | ções avançadas | |
| Tare | efas da esta | ção de trabalho | | | | |
| arqu atra - | eras de esta uivo de insta vés do Con l'arefas de e Tipo de tare | cau de trabalho sal clateras r lação da estação de trabalh sole Corporativo. estação de trabalho programa efa: Desligar | idas | icionar | intervalos pie-dennic tes das Tarefas ager <u>E</u> di | tar |
| | Ativado | Nome da tarefa | Tipo | Dia | Iniciar | Término |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1. Selecione Desligar na lista suspensa Tipo de tarefa e clique em Adicionar.



2. As opções a seguir são exibidas:

| Deep Freeze | Adicionar tarefa de desligamento da estação de trabalh | 10 | × |
|--------------|---|------------|------------------|
| ٩ | Um desligamento ocorrerá no seguinte horário. | | |
| Nome: | Shutdown Task #1 | | |
| Dia: | Diariamente 🔹 | | |
| Início: | 00:00:00 | | |
| 📃 Permitir a | ao usuário cancelar tarefa | | |
| 📝 Mostrar | mensagem de 3 🚊 minutos quando a tarefa inic | ciar | |
| Mensag | em a ser exibida quando a tarefa iniciar (não pode ficar vazio) | | |
| Este co | mputador será desligado em %d minuto(s). | | ⊻isualizar |
| | | <u>0</u> K | <u>C</u> ancelar |

- > Nome especifique um nome para a tarefa.
- > Dia selecione o dia ou especifique se a tarefa irá ocorrer em dias úteis ou nos finais de semana.
- > Início selecione Hora de início.
- > Permitir ao usuário cancelar tarefa marque a caixa de seleção se o usuário tiver permissão para cancelar a tarefa antes do seu início.
- Mostrar mensagem marque a caixa de seleção para exibir uma mensagem no computador antes do início da tarefa. Especifique o intervalo de tempo em minutos e insira uma breve mensagem a ser exibida antes da execução da tarefa.
- 3. Clique em Ok.



A mensagem *Este computador será desligado em %d segundos* é exibida no campo *Mensagem a ser exibida antes da tarefa*. Esta mensagem pode ser editada. Adicione a palavra *minutos* à mensagem após *%d* para incluir a palavra minutos como parte da mensagem.

Exemplo

Na tela acima, uma Tarefa de estação de trabalho foi criada para desligar o computador diariamente às 12h00. A tarefa é configurada para exibir uma mensagem para o usuário 1 minuto antes da tarefa de desligamento.



Tempo de inatividade

A tarefa de Tempo de inatividade pode ser agendada executando-se as tarefas a seguir:

| 😥 De | ep Freez | e Admir | histrador de | configur | ação | | | | | | | • × |
|--------------|--|---|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------|--------------------|----------------|--------------|------------|
| Arqui | vo Aju | ıda | | | | | | | | | | |
| 1 Novo | <mark>}≱</mark> Abrir | Salvar S | Ealvar <u>c</u> omo | (?) Ajuda | <mark>□</mark> iar - | | | | | | | |
| Senha | as Unid | lades T | arefas da esta | ação de tr | rabalho V | Vindows L | Jpdate Arqu | uivo de lote | Opções avança | das | | |
| Tare | fas da e: | stação de | e trabalho | | | | | | | | | |
| arqu atra | rias de e iivo de in vés do C l'arefas d Tipo de I | istalação Istalação Tonsole C le estaçã tarefa: | da estação d orporativo. o de trabalho Tempo de | programa inatividad | econentes o. Tarefas o das le | executada de estação | as na estaça o de trabalho Adicionar | são indepe | ndentes das Tarefa | <u>E</u> ditar | configuradas | ir |
| | Ativado | o No | me da tarefa | | | Tipo | | Dia | Iniciar | Τe | érmino | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- 1. Selecione *Tempo de inatividade* na lista suspensa *Tipo de tarefa* e clique em *Adicionar*.
- 2. As opções a seguir são exibidas:

| eep Freeze | Adicionar tarefa de inatividade da estação de trabalho |
|-------------------------|--|
| Nome: | Idle Time Task |
| Iniciar c mouse. | se inativo poi 20 iminutus se inativo poi contagem de tempo de inatividade somente após a primeira atividade do teclado e do |
| Mostrar mer Mensagem | nsagem de 3 minutos quando a tarefa iniciar a ser exibida quando a tarefa iniciar (não pode ficar vazio) |
| Este comp | utador será desligado em %d minuto(s). ⊻isualizar |
| | <u> </u> |

- > Nome especifique um nome para a tarefa.
- > Reiniciar ou Desligar selecione *Reiniciar* ou *Desligar* e especifique o tempo de inatividade em minutos após os quais a tarefa deverá ser executada.
- > Iniciar contagem de tempo de inatividade somente após a primeira atividade do teclado e do mouse – esta opção é apenas para a tarefa Desligar. Marque esta caixa de seleção para o temporizador iniciar a contagem somente após a primeira atividade do teclado e do mouse. Por exemplo, se o tempo de inatividade for especificado como 20 minutos, e esta opção estiver selecionada, a tarefa de estação de trabalho desligará o computador 20 minutos após a primeira atividade do teclado e do mouse.

> Mostrar mensagem – marque a caixa de seleção para exibir uma mensagem. Especifique o intervalo de tempo em minutos e insira uma breve mensagem.



Após o computador ter sido iniciado, o contador de tempo de inatividade é acionado apenas após a detecção da primeira atividade de teclado ou mouse. Durante uma sessão de área de trabalho remota, o tempo de inatividade do computador controlador é usado para ativar a tarefa.

3. Clique em Ok.

Exemplo

Na tela acima, a tarefa Tempo de inatividade é definida para *Reiniciar* quando o computador está inativo por 1 minuto. A mensagem é exibida para o usuário por 1 minuto após o tempo de inatividade ter decorrido. O computador será reiniciado, exceto se o usuário cancelar a tarefa na caixa de diálogo da mensagem exibida.

Arquivo de lote

As tarefas de arquivo de lote são agendadas para execução de arquivos em lote na estação de trabalho. Uma tarefa de arquivo de lote tem uma hora de início e uma hora de término. Durante este período, o arquivo de lote é executado na estação de trabalho. Você deve definir configurações adicionais na guia Arquivo de lote para que a tarefa de arquivo de lote funcione. Você pode configurar para desligar a estação de trabalho após a tarefa do arquivo de lote ter sido concluída. As estações de trabalho serão reiniciadas *Congeladas* depois de o arquivo de lote ter sido executado.

| 💫 De | ep Freeze | e Admini | istrador de | configu | ração | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|-------|-----------------|---|
| Arqui | vo Aju | da | | | | | | | | | | | |
| 1 Novo | <mark>}}} Abrir S</mark> | alvar S | alvar <u>c</u> omo | ② Ajuda | La - Criar | | | | | | | | |
| Senha | as Unida | ades Ta | arefas da est | ação de I | trabalho 🛝 | Windows Up | date Arqu | ivo de lote | Opções ava | nçadas | | | |
| Tare | efas da es | tação de | trabalho | | | | | | | | | | |
| atra | vés do Co Farefas de Tipo de ta | onsole Co e estação arefa: | rporativo. de trabalho Arquivo de | programa e lote | adas | • C | Adicionar | | | | ditar | <u>E</u> xcluir | |
| | Ativado | Nom | ne da tarefa | | | Tipo | | Dia | Inic | ciar | Té | mino | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



A tarefa Arquivo de lote pode ser agendada executando-se as tarefas a seguir:

- 1. Selecione Arquivo de lote na lista suspensa Tipo de tarefa e clique em Adicionar.
- 2. As opções a seguir são exibidas:

| Deep Freez | ze - Adicionar tarefa Arquivo de lote à estação de trabalho | × |
|------------|--|---|
| C:\ | A tarefa do arquivo de lote será executada durante o seguinte período, com base nas configurações da aba Arquivo de lote. | |
| Nome: | Batch File Task #1 | |
| Dia: | Diariamente | |
| Início: | 00:00:00 😭 Término: 00:15:00 😭 | |
| V Desat | anienio puos salera al mensagem de 3 | |
| Este | computador será reinicializado em %d minuto(s) para arquivo em lotes. | r |
| Mens | agem a ser exibida durante a tarefa (não pode ser nula) | |
| Este | computador está no modo Aplicação de arquivo em lotes. | ſ |
| | QK Cancela | r |

- > Nome especifique um nome para a tarefa.
- > Dia selecione o dia ou especifique se a tarefa irá ocorrer em dias úteis ou nos finais de semana.
- > Início selecione a hora de início.
- > Termino selecione a hora de término. O intervalo mínimo é de 15 minutos.
- > Permitir ao usuário cancelar tarefa Marque essa caixa de seleção se o usuário tiver permissão para cancelar a tarefa antes do seu início.
- Tentativa de acordar localmente Marque essa caixa de seleção para acordar a estação de trabalho localmente sem precisar de qualquer comunicação do Enterprise Console.



Acordar a estação de trabalho localmente depende das especificações de hardware da estação de trabalho. Esta opção só funcionará se for compatível com o seu hardware.

- > Desligamento após tarefa marque a caixa de seleção para desligar o computador após a tarefa.
- > Desativar teclado e mouse marque a caixa de seleção para desativar o teclado e o mouse durante a tarefa.
- Mostrar mensagem marque a caixa de seleção para exibir uma mensagem no computador Antes e Durante a tarefa. Especifique o intervalo de tempo em minutos e insira uma breve mensagem a ser exibida antes do início da tarefa.
- 3. Clique em Ok.
- 4. Vá para Guia Arquivo de lote para definir configurações adicionais.



A mensagem *Este computador será reinicializado em %d para arquivo em lotes* é exibida no campo *Mensagem a ser exibida antes da tarefa*. Esta mensagem pode ser editada. Adicione a palavra *minutos* à mensagem após *%d* para incluir a palavra minutos como parte da mensagem.



Exemplo

Na tela acima, uma tarefa Arquivo de lote foi criada para executar um arquivo de lote no computador diariamente às 12h00 e terminar às 12:15 h. A tarefa está configurada para exibir uma mensagem para o usuário antes de o arquivo de lote ser executado. O teclado e o mouse são desativados.

Período descongelado

As tarefas do Período descongelado são agendadas para reiniciar a estação de trabalho que estiver em um estado Descongelado. Um Período descongelado é útil para alguns aplicativos que são atualizados automaticamente em intervalos regulares. Um Período descongelado também é útil para administradores agendarem a manutenção e fazerem alterações permanentes aos computadores. Isso pode incluir a instalação de novos softwares, atualização de software, alterações de configuração e outras funções de manutenção. Um Período descongelado tem uma Hora de início e uma Hora de término.

| <table-cell> De</table-cell> | ep Free | ze Adm | inistrador de | configura | ação | | | | | | | × |
|------------------------------|---|--|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--------|---|---|
| Arqui | vo Aj | uda | | | | | | | | | | |
| 1 Novo | <mark>∣≱</mark> Abrir | <u>S</u> alvar | | (?) Ajuda | <mark>□</mark> iar - | | | | | | | |
| Senh | as Uni | idades | Tarefas da est | ação de tr | abalho 🛝 | Windows l | Jpdate Arqu | ivo de lote | Opções avanç | çadas | | |
| Tare | efas da e | estação | de trabalho | | | | | | | | | |
| arqı atra | eras de i uivo de i ivés do (Tarefas i Tipo de | estaçao Instalaçã Console de estaç tarefa: | de trabaino sac io da estação d Corporativo. ião de trabalho Período co | programa programa | ecorrentes). Tarefas (das | executad de estação | as na estaçad o de trabalho Adicionar | são indeper | o em intervaios p identes das Tar | Editar | nciuldas no as configuradas <u>E</u> xcluir | |
| | Ativad | lo N | lome da tarefa | | | Tipo | | Dia | Inicia | 16 | Término | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

O Período descongelado pode ser agendado executando-se as tarefas a seguir:

1. Selecione Período descongelado na lista suspensa Tipo de tarefa e clique em Adicionar.



2. As opções a seguir são exibidas:

| Deep Free | ze - Adicionar tarefa d | e Thawed P | eriod para es | tação de trabalh | 10 🔀 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| G | O Thawed Period p período específico. | ermite ao usu | iário realizar all | terações permane | entes ao sistema no |
| Nome: | Thawed Period Task # | 1 | | | |
| Dia: | Diariamente | | • | | |
| Início: | 00:00:00 | | Término: | 00:15:00 | |
| ─ Perm ─ Deslip ✓ Desa ✓ Mostr Men: | itir ao usuário cancelar ta gamento após tarefa ibilitar teclado e mouse rar mensagem de sagem a ser exibida quar | nrefa 3 💽 Indoa tarefa in | minutos quanc | do a tarefa iniciar le ficar vazio) | |
| Este | e computador será reinicia | alizado em %(| d minuto(s) pel | o Thawed Period. | ⊻isualizar |
| Men | sagem a ser exibida dura | nte a tarefa (i | não pode ser r | nula) | |
| Este | e computador está no mo | do Período T | hawed. | | Visualizar |
| | | | | <u> </u> | <u>C</u> ancelar |

- > Nome especifique um nome para a tarefa.
- > Dia selecione o dia ou especifique se a tarefa irá ocorrer em dias úteis ou nos finais de semana.
- > Início selecione a hora de início.
- > Termino selecione a hora de término. O intervalo mínimo é de 15 minutos.
- Permitir ao usuário cancelar tarefa marque a caixa de seleção se o usuário tiver permissão para cancelar a tarefa antes do seu início.
- > Tentativa de acordar localmente Marque essa caixa de seleção para acordar a estação de trabalho localmente sem precisar de qualquer comunicação do Enterprise Console.



Acordar a estação de trabalho localmente depende das especificações de hardware da estação de trabalho. Esta opção só funcionará se for compatível com o seu hardware.

- Desligamento após tarefa marque a caixa de seleção para desligar o computador após a tarefa.
- > Desativar teclado e mouse marque a caixa de seleção para desativar o teclado e o mouse durante a tarefa.
- Mostrar mensagem marque a caixa de seleção para exibir uma mensagem no computador Antes e Durante a tarefa. Especifique o intervalo de tempo em minutos e insira uma breve mensagem a ser exibida antes do início da tarefa.
- 3. Clique em Ok.



A mensagem *Este computador será reinicializado em %d para Manutenção* é exibida no campo *Mensagem a ser exibida antes da tarefa*. Esta mensagem pode ser editada. Adicione a palavra *minutos* à mensagem após *%d* para incluir a palavra minutos como parte da mensagem.



Exemplo

Programas Anti-Virus requerem atualizações de definição de vírus para proteger o sistema. As definições de vírus podem ser atualizadas durante um Período congelado.

Na tela acima, uma tarefa de Período congelado foi criada diariamente entre 12h00 h e 12h15. O usuário não tem permissão para cancelar a tarefa antes de seu início. O computador será desligado após o período de manutenção. O teclado e o mouse são desativados durante o período de manutenção. A tarefa é configurada para exibir uma mensagem para o usuário 5 minutos antes do início da tarefa. A mensagem a seguir será exibida no computador às 11:55 AM, O computador será reinicializado em 5 minutos para entrar em um Período congelado.

Para garantir que as definições de vírus serão aplicadas permanentemente, agende a atualização da definição de vírus para seu programa Anti-Virus de forma que ele inicie *após* o Deep Freeze ter iniciado com êxito a tarefa do Período descongelado e *termine* antes que o Deep Freeze termine a tarefa do Período descongelado. Isso irá assegurar que as definições de vírus baixadas e atualizadas pelo programa Anti-Virus fiquem permanentemente no sistema. Consequentemente, o sistema está totalmente protegido pelo Anti-Virus e o Deep Freeze.

Faronics Anti-Virus: O Faronics Anti-Virus funciona com o Deep Freeze e não requer uma tarefa de Período descongelado para atualização das definições de vírus. O Faronics Anti-Virus pode atualizar definições de vírus mesmo quando os computadores gerenciados pelo Deep Freeze estão em um estado *Congelado*.



Outros programas antivírus: Todos os outros programas antivírus requerem o agendamento de uma tarefa de Período descongelado para atualizar definições de vírus. Consulte o guia do usuário do seu programa antivírus para obter informações sobre como as definições de vírus são baixadas. Alternativamente, as definições de vírus podem ser aplicadas quando os computadores gerenciados pelo Deep Freeze estão em um estado *Descongelado*. Você também pode agendar uma instalação *sem intervenção do usuário* das suas definições de vírus através de uma tarefa de arquivo de lote.

Guia Windows Update

A guia Windows Update permite a você personalizar configurações para Windows Update. Ao criar pela primeira vez uma tarefa do Windows Update, você receberá uma opção para modificar as configurações padrão na guia Windows Update. Modificar as configurações padrão não é mandatório. O Windows Update será realizado mesmo com as configurações padrão. As configurações na guia Windows Update serão aplicadas a todas as tarefas do Windows Update.



As configurações da guia Windows Update do Deep Freeze substituem as configurações do Windows Update da estação de trabalho.

| 😥 Deep Freeze Administrador de configuração | _ | | × |
|--|----------------------------|---------------------|---|
| Arquivo Ajuda | | | |
| Novo Abrir Salvar Somo April Salvar como | | | |
| Senhas Unidades Tarefas da estação de trabalho Windows Update Arquivo de lote Opções avançadas | | | |
| Configuração do Windows Update | | | |
| O Windows Update permite usar o site do Microsoft Windows Update ou os Windows Server Update Services (WSL atualizações críticas, atualizações de segurança e Service Packs e opcionalmente armazenar em cache os arquivo Saiba mais Ø Permitir que o Deep Freeze escolha como as atualizações do Windows são baixadas | JS) para apl s do Windo | icar NS | |
| | | | |
| Nao armazenar atualizações do Windows em cache As atualizações do Windows serão baixadas durante as tareías do Windows Update agendadas. | | | |
| Armazenar atualizações do Windows em cache | | | |
| Um ThawSpace de 10 GB será criado automaticamente para garantir que os arquivos baixados do Wii preservados no caso de múltiplas reinicializações, inclusive quando a estação de trabalho estiver em e | ndows Upda estado Cong | ate sejam elado. | |
| Atribuir letra de unidade oculta para o cache de atualizações do Windows: B: 🗸 (Somente Win | idows 10) | | |
| Sempre recuperar atualizações de: | | | |
| Site do Microsoft Windows Update | | | |
| Security & Critical Updates | ualiz | | |
| ○ Windows Server Update Services (WSUS) | | | |
| Servidor do SUS / WSUS: http:// | | | |
| Usar destino WSUS: | | | |
| Uma tarefa do Windows Update não foi agendada. Adicionar tarefa do Windows Upd | late | | |

As configurações na guia Windows Update podem ser personalizadas da seguinte maneira:

Permitir que o Deep Freeze escolha como as atualizações do Windows são baixadas: – marque esta caixa de seleção para permitir que o Deep Freeze escolha como as atualizações do Windows são baixadas. Estas opções estão disponíveis:

• Selecione as opções de download das atualizações do Windows.



- > Não armazenar atualizações do Windows em cache selecione esta opção para baixar atualizações do Windows somente durante a tarefa do Windows Update.
- > Armazenar atualizações do Windows em cache selecione esta opção para baixar quando a estação de trabalho estiver em um estado Congelado ou Descongelado e instalar durante a tarefa do Windows Update. Esta opção cria um ThawSpace de 10 GB e as Atualizações do Windows são armazenadas no ThawSpace para garantir que os arquivos do Windows Update sejam preservados entre múltiplas reinicializações.

Para Windows 10 e mais recente – Quando as atualizações do Windows em Cache estão selecionadas, a lista suspensa com a letra da unidade é habilitada. Selecione uma letra de unidade na lista suspensa para atribuir como letra de unidade oculta para armazenar o cache de Atualizações do Windows. A letra de unidade de cache oculta atribuída para Atualizações do Windows não ficará visível no Windows Explorer.



A letra de unidade oculta não é visível nas estações de trabalho e só está disponível para Windows 10 e mais recente.

- Sempre recuperar atualizações de:
 - > Site do Microsoft Windows Update selecione esta opção para baixar atualizações diretamente do site do Microsoft Windows Update.

Você pode optar por fazer download de Atualizações de Segurança e Críticas (Security and Critical updates), Atualizações de Segurança, Críticas e de Recursos (Security, Critical, and Features updates), ou Todas as Atualizações.

- Atualizações de Segurança e Críticas Marque esta opção para fazer download de atualizações Críticas e de Segurança.
- Atualizações de Segurança, Críticas e de Recursos Marque esta opção para fazer download de atualizações Críticas, de Segurança e de Recursos.
- Todas as atualizações Marque esta opção para fazer download de todas as atualizações.
- > Windows Server Update Services (WSUS) selecione esta opção para baixar do servidor do WSUS. Especifique o Servidor do SUS/WSUS. Opcionalmente, selecione Usar destino WSUS especifique o destino. O cliente Microsoft SUS e o servidor do SUS/WSUS podem ser baixados em: http://www.microsoft.com/wsus.



Um arquivo de log é criado para cada estação de trabalho individual e está armazenado localmente na estação de trabalho.

O nome padrão do arquivo de log do Windows Update do Deep Freeze é *DFWuLogfile.log* e ele pode ser encontrado em:

C:\Arquivos de programa\Faronics\Deep Freeze\Install C-[X]\DFWuLogfile.log (sistemas de 32 bits) e C:\Arquivos de programa (x86)\Faronics\Deep Freeze\Install C-[X]\DFWuLogfile.log (sistemas de 64 bits).

• Você não pode alterar o nome ou o local do arquivo de log.





X é um valor incremental dependendo de quantas vezes você tiver instalado o Deep Freeze na estação de trabalho.

Entre em contato com o suporte técnico da Faronics para obter ajuda na solução de problemas com o DFWuLogfile.log (em http://support.faronics.com).

Entre em contato com o Suporte da Microsoft para solução de problemas de erros do Windows Update. (Veja http://support.microsoft.com/kb/906602).

Veja também Microsoft KB 902093 *Como ler o arquivo de log do Windows Update* encontrado em: http://support.microsoft.com/kb/902093/ ou visite http://support.microsoft.com.



Guia Arquivo de lote

A guia Arquivos de lote permite personalizar as configurações para a tarefa Arquivo de lote. Quando você agenda uma tarefa Arquivo de lote da guia Tarefas da estação de trabalho, você deve definir as configurações na guia Arquivo de lote.

| 🔗 Deep Freeze Administrador de configuração 📃 📼 📼 |
|--|
| Arquivo Ajuda |
| Image: Novo Image: Application of the second seco |
| Senhas Unidades Tarefas da estação de trabalho Windows Update Arquivo de lote Opções avançadas |
| Arquivo de lote |
| Um arquivo de lote é usado para executar uma série de comandos durante uma tarefa da estação de trabalho. O seguinte arquivo de lote é utilizado para todas as tarefas de arquivos de lote. |
| Autenticação do arquivo de lote |
| Microsoft Network |
| Ornta do sistema Conta de usuário específica ID de login: Senha: Domínio: |
| A tarefa Arquivo de lote não foi programada. |
| |

Configure as seguintes opções:

Autenticação do arquivo de lote

Selecione Microsoft Network e selecione se a conta a ser usada é uma conta Sistema ou uma Conta de usuário especificada. Se você tiver selecionado Conta de usuário especificada, indique identificação de logon, senha e domínio. Para Rede Novell, selecione Novell, especifique a identificação de logon, senha, árvore, contexto e servidor.



A configuração padrão que usa a autenticação Microsoft Network/conta Sistema deve ser testada antes de usar credenciais alternativas. Usar esta conta de nível de máquina frequentemente é suficiente para concluir a tarefa. O uso de uma conta de usuário especificada pode ser necessário se o arquivo de lote exigir acesso a recursos seguros.



Conteúdos do arquivo de lote

Insira um arquivo de lote personalizado para ser executado durante a tarefa Arquivo de lote. O mesmo arquivo de lote se aplica a todas as tarefas Arquivo de lote. As seguintes opções estão disponíveis ao executar arquivos de lote personalizados:

- > Para limpar o arquivo de lote atual, clique em *Limpar*.
- > Para carregar um arquivo existente, clique em *Importar* e navegue até o local do arquivo.
- > Para salvar o conteúdo do campo, clique em *Exportar* e navegue and até o local preferido para salvar.

O arquivo de lote pode ser qualquer comando ou série de comandos que o processador de comandos puder executar. Você pode executar scripts aleatórios que requerem o uso de um mecanismo de script de terceiros chamando o script a partir do arquivo de lote como se ele estivesse sendo executado a partir da linha de comando.



Arquivos de lote permitem usar VB scripts, PowerShell scripts, Ninite e outras soluções de terceiros. Entre em contato com seu fornecedor de software ou consulte o guia do usuário da sua solução de terceiros para saber mais sobre soluções de script que incluem opções *sem intervenção do usuário*.



Guia Opções avançadas

A guia Opções avançadas é usada para configurar as configurações de rede usadas pelos computadores para comunicação com o Console, configurar diversas opções de segurança e administrar chaves de licença.

| Deep Freeze Configuration Administrator | |
|---|--------------------|
| Archivo Ayuda | |
| Image: Nuevo Abrir Image: Guardar como Image: Guardar como Image: Guardar como Image: Guardar como | |
| Contraseñas Unidades Tareas de la estación de trabajo Windows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzadas | |
| Opciones de red | |
| | |
| V Habilitar políticas locales de Deep Freeze | |
| Vusar puerto predeterminado 7725 | |
| | |
| Nombre de la consola | |
| V Proteger MBR/GPT | |
| V Mostrar token de contraseña de un solo uso | |
| Modo invisible Conservar registros de eventos de Windows | |
| Mostrar icono Frozen en la bandeja del sistema Mostrar icono Thawed en la bandeja del sistema Windows | actualizaciones de |
| Licencia | |
| Clave de licencia: Edi | tar |
| Tipo de clave de licencia: | ar licencia |
| Fecha de vencimiento: | |
| | |
| | |
| | |

Rede

A comunicação entre o Console corporativo do Deep Freeze e os computadores com o Deep Freeze instalado pode usar dois modos diferentes: Modo LAN ou Modo LAN/WAN.

- LAN Selecione LAN para configurar o Deep Freeze para comunicar-se dentro de uma rede local (LAN). O modo LAN é um modo de autoconfiguração que requer somente um número de porta. A porta padrão é 7725. O número da porta pode ser alterado se ela estiver em conflito com outros programas na LAN. No modo LAN, o computador de destino do Deep Freeze e o Console corporativo encontram um ao outro através de transmissões UDP. Essas transmissões só ocorrem quando o computador ou o Console corporativo são iniciados, assegurando que existam pouco tráfego de rede associado à comunicação com o computador de destino e o Console.
- LAN/WAN Selecione LAN/WAN para configurar o Deep Freeze para comunicar-se em uma LAN e em uma WAN (rede de longa distância). A LAN/WAN pode ser usada em um ambiente de LAN ou WAN e pela Internet. Este modo usa um endereço IP ou o nome do computador, junto com um número de porta, para permitir a comunicação entre o Console corporativo e os computadores gerenciados.



Os seguintes dois métodos estão disponíveis para identificar o Console:

- Especifique o IP do Console, que deve ser estático
- Especifique o Nome do Console, neste caso o IP pode ser dinâmico (se a resolução do nome DNS válido estiver disponível como parte da infraestrutura de domínio).

Quando o Console corporativo está por trás de um firewall ou de um roteador NAT (conversão de endereços de rede), o firewall ou o roteador devem estar configurados para permitir que o tráfego passe através do Console corporativo. Dependendo do firewall ou roteador, pode ser necessário configurar os computadores com o endereço IP do firewall para que o tráfego possa ser transmitido.



O Deep Freeze configura automaticamente as exceções necessárias no Windows Firewall. Não é necessário configurar manualmente o Windows Firewall.

Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do Deep Freeze em um ambiente de rede específico, consulte Apêndice B ou entre em contato com o suporte técnico.

Se um número de porta diferente do padrão de 7725 (registrada para o Deep Freeze) for usado, deve-se ter cuidado para assegurar que não existam conflitos com aplicativos já em execução na rede. Portas amplamente conhecidas (0–1023) devem ser evitadas e quaisquer Portas Registradas (1024–49151) deve ser verificadas quanto a conflitos antes da implantação.



Recomenda-se usar portas no intervalo não alocado acima de 49152. Usando a segmentação de portas, você pode isolar um laboratório ou prédio por número de porta configurando o número de porta das estações de trabalho e no Console corporativo do Deep Freeze. Usando este método, você pode fornecer funções de gerenciamento para um conjunto específico de estações de trabalho e não para toda a organização. As exceções de porta UDP e TCP dessas portas serão necessárias. Para obter mais informações, consulte Exemplo 3 – Várias portas, Console acessado remotamente.

Uma lista completa das portas atribuídas a diversos aplicativos pode ser encontrada no site Internet Assigned Numbers Authority em http://www.iana.org/assignments/port-numbers.

Opções avançadas

- Desative opções da linha de comando essa opção fica selecionada por padrão. Desmarcar essa caixa permite personalização adicional do programa de instalação do Deep Freeze quando usar o Sistema de instalação em segundo plano. Selecionar esta opção evita que as escolhas de configurações pré-existentes sejam alteradas durante a instalação.
- Ativar políticas locais do Deep Freeze para melhorar a segurança, o Deep Freeze remove os seguintes privilégios locais: Programas de depuração, modificações de firmware e alterações de tempo do sistema; limpe estas opções para usar os privilégio existentes.
- Permitir que o usuário altere o relógio Selecione esta opção para permitir aos usuários Congelados ajustar o relógio do sistema. Ative esse recurso durante o



Horário de Verão para permitir que o Windows atualize o horário automaticamente a cada temporada.

- Gerenciar senha do canal seguro A senha do canal seguro é um recurso de todos os sistemas operacionais no Windows e somente é aplicável se o sistema está executando o Windows Server Domain Environment. A senha do canal seguro é usada para comunicações seguras entre o servidor e as estações de trabalho. A senha de canal seguro é alterada automaticamente com base nas configurações do sistema operacional. Enquanto usa o Deep Freeze, a senha de canal seguro recém alterada foi perdida na reinicialização. A opção Gerenciar senha do canal seguro evita essa situação. O recurso Gerenciar senha do canal seguro do Deep Freeze altera o valor da Política de grupo Idade máxima da senha da conta da máquina com base no estado do Deep Freeze (Congelado ou Descongelado).
 - > Selecione a opção *Gerenciar senha do canal seguro* se deseja o Deep Freeze para gerenciar a Senha do canal seguro.

Quando a estação de trabalho está Congelada – A estação de trabalho não alterará a Senha do canal seguro. Isso assegura que as comunicações seguras entre o servidor e a estação de trabalho sempre são mantidas.

Quando a estação de trabalho está Descongelada – A estação de trabalho alterará a Senha de canal seguro e sincronizará a senha com o servidor.

> Não selecione a opção *Gerenciar senha do canal seguro* se não deseja que o Deep Freeze gerenciar a Senha do canal seguro.

Quando a estação de trabalho está Congelada – Quando a Senha do canal seguro é alterada e sincronizada com o servidor, ela é redefinida para a senha antiga na inicialização.

Quando a estação de trabalho está Descongelada – Se a estação de trabalho está *Descongelada* no dia a Senha do canal seguro é alterada, a senha nova tem efeito e a estação de trabalho é sincronizada com o servidor.

O recurso Gerenciar a Senha de canal seguro do Deep Freeze que sempre substitui a Política de grupo *Idade máxima da senha da conta da máquina*.



Configurar a seguinte Política de grupo do recurso Senha do canal seguro para trabalhar:

Controlador de Domínio: Recuse alteração da senha da conta da máquina para Não Definido

- Reiniciar no logoff Selecione esta caixa para Reiniciar automaticamente o computador quando ele é desligado. Se esta opção é selecionada, o computador é reinicializado quando um usuário se desconecta em um estado Congelado.
- Proteger MBR/GPT marque esta caixa de seleção caso deseje que o Deep Freeze proteja o Registro mestre de inicialização. Se esta opção estiver selecionada, as alterações ao Registro mestre de inicialização são revertidas na inicialização quando o computador estiver no estado Congelado.
- Mostrar Token de Senha de Uso Único Quando esta opção está selecionada, o Token OTP será exibido na caixa de diálogo de entrada de senha na estação de trabalho Deep Freeze.

Se o recurso OTP não for usado, é recomendado manter esta opção desativada.



- Reter Registros de Eventos do Windows Marque essa caixa de seleção para reter Registros de Eventos do Windows. O Deep Freeze cria um ThawSpace com 100 MB e armazena todos os Registros de Eventos do Windows, para que não sejam apagados na reinicialização, mesmo quando o computador está em estado Congelado. O arquivo de registro é reciclado quando alcançar 100 MB. Os arquivos de registro contêm eventos relacionados a Aplicativos, Hardware, Sistema e Segurança.
- Administrar Memória Virtual Habilite para os casos raros em que o hardware com RAM limitada pode ter problemas de desempenho. Selecionar esta opção permite que o Deep Freeze administre o tamanho do arquivo de paginação.



Essa opção está desabilitada por padrão. O tamanho do arquivo de paginação será ajustado para corresponder ao tamanho da memória RAM se esta opção estiver habilitada, o que alocará mais espaço no disco rígido da estação de trabalho.

 Administrar a Solução de Senha de Administrador Local – O LAPS (Local Administrator Password Solution) é um recurso do Windows que administra automaticamente e faz backup da senha de uma conta de administrador local em máquinas com Active Directory ou Windows Server Active Directory.

Quando esta opção está ativada em sistemas em que a configuração do LAPS é detectada, o Deep Freeze desativará a capacidade do LAPS de alterar a senha de admin local configurada em estado Frozen e permitirá em estado Thawed. Este recurso garante que a senha de admin atual só possa ser alterada em estado Thawed e permanecerá sincronizada com o Active Directory.

 Atrasar reinicialização Frozen para concluir tarefas do Windows – selecione esta opção para atrasar a reinicialização em um estado Frozen se a configuração ou a instalação de atualizações do Windows estiverem pendentes durante uma tarefa Windows Update. Se você selecionar esta opção e executar atualizações do Windows (por meios diferentes do Deep Freeze), reinicializar em estado Frozen garantirá que toda instalação e configuração de atualizações do Windows esteja concluída antes de reinicializar em estado Frozen.

> Se você selecionar Atrasar reinicialização Frozen para concluir atualizações do Windows e instalar o Deep Freeze, o instalador verificará se todas as atualizações do Windows foram concluídas. Se as atualizações do Windows não foram concluídas, a instalação do Deep Freeze não continuará. Conclua as atualizações do Windows e tente instalar o Deep Freeze novamente.



Se você desabilitar Atrasar reinicialização Frozen para concluir atualizações do Windows e instalar o Deep Freeze, certifique-se de que todas as atualizações do Windows foram concluídas manualmente. Desabilitar esta opção pode resultar no travamento do computador em um ciclo de reinicialização para atualizações incompletas do Windows.

Exemplo

Em um ambiente de domínio Windows usando o Windows Server 2008 R2 que gerencia múltiplas estações de trabalho, a Senha de canal seguro é usada para comunicação segura entre o servidor e as estações de trabalho.

No Administrador de Configuração do Deep Freeze Enterprise, vá para a guia *Opções avançadas* e selecione *Gerenciar senha do canal seguro*. Crie o arquivo de instalação da estação de trabalho e implante-o na estação de trabalho.



Configurar a seguinte Política de grupo do recurso Senha do canal seguro para trabalhar:

Controlador de Domínio: Recuse alteração da senha da conta da máquina para Não Definido

Membro de Domínio: Desabilitar alterações da senha da conta da máquina para Desabilitado

Quando a estação de trabalho está congelada, a Senha de canal seguro não é alterada. Quando a estação de trabalho está descongelada, a Senha do canal seguro é alterada na estação de trabalho e sincronizada com o servidor.

Modo Furtivo

- Mostrar o ícone Congelado na bandeja do sistema Selecione esta opção para exibir o ícone para indicar que o Deep Freeze está instalado e o computador está Congelado.
- Mostrar o ícone Descongelado na bandeja do sistema Selecione esta opção para exibir o ícone para indicar que o Deep Freeze está instalado e o computador está Descongelado.

Se as opções para mostrar um ícone do Deep Freeze na bandeja do sistema estiverem desmarcadas, o atalho de teclado CTRL+ALT+SHIFT+F6 deverá ser usado para acessar a caixa de diálogo de logon.

Licença

- Chave de licença Clique em Editar e insira a chave de licença.
- Tipo de chave de licença o tipo de chave de licença é exibido. Este campo é exibido se esta for uma versão de avaliação ou uma versão completa.
- Data de expiração A Data de expiração do Deep Freeze é exibida.

A chave de licença pode ser atualizada das seguintes maneiras:

- Através do arquivo de instalação da estação de trabalho a chave da licença é atualizada no Administrador de configuração e um arquivo de instalação da estação de trabalho é criado. A chave de licença agora faz parte do arquivo de instalação da estação de trabalho.
- Através do Console corporativo a chave de licença pode ser atualizada diretamente na Console corporativa. Quando a chave de licença é atualizada no Console corporativo, ela é automaticamente atualizada em todos os computadores conectados. Para obter mais informações sobre a atualização diretamente através do Console corporativo, consulte a seção Licenciamento.
- Manualmente em cada computador a chave de licença pode ser atualizada manualmente em cada computador. Para obter mais informações, consulte a seção Guia Boot Control.



Criando o Programa de Instalação de Estação de Trabalho e a Seed da estação de trabalho

| 💭 Deen Freeze Administrador de configuração | |
|---|------|
| | |
| Novo Abrir Salvar | |
| Senhas Unidades Tarefas da estação de tr Opções de rede Image: Criar Programa de Instalação da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depções de rede Image: Criar Seed da Estação de trabalho Image: Depçãe a padrão 7725 Image: Depção a padrão <t< td=""><td></td></t<> | |
| Licença Editar Chave de licença: Image: Image | ença |

Para criar arquivos personalizados de programa de instalação do Deep Freeze com todas as opções que foram configuradas nas seções anteriores, clique no botão *Criar* na barra de ferramentas do Administrador de configuração e selecione *Criar Programa de Instalação da Estação de Trabalho*.



O nome de arquivo padrão deste programa é DFWks.exe. Recomendamos que você mantenha o nome padrão, mas em implantações maiores você deve incluir sufixo com informações relacionadas à sua configuração, como: *DFwks_10gbThawSpace.exe* ou *DFWks_NoMaintenance.exe* ou *DFwks_Wed-5pmUpdates.exe* para ajudar na organização e identificação das funções do instalador. A mesma recomendação se aplica a arquivos de *configuração Deep Freeze* (.rdx) também.



Então, este arquivo pode ser utilizado para instalar o Deep Freeze nos computadores utilizando:

- Instalação assistida (instalação baseada nas entradas do usuário)
- Sistema de instalação em segundo plano instalação que não informa o andamento ao usuário e nem exibe mensagens durante a sua execução). Para obter mais informações sobre o comando de Instalação em segundo plano, consulte Instalação ou desinstalação em segundo plano.
- Instalação de destino Através do Console corporativo do Deep Freeze para estações de trabalho que já contém uma Seed ou versões anteriores do Deep Freeze que foram criadas com o mesmo Customization Code.

Para criar uma Seed da estação de trabalho, clique no botão *Criar* na barra de ferramentas do Administrador de configuração e selecione *Criar arquivo da Seed da estação de trabalho*. A Seed da estação de trabalho é um programa leve que permite aos administradores instalar e controlar remotamente os computadores a partir do Console corporativo. A Seed da estação de trabalho pode ser instalada como parte de uma imagem mestra e depois implantada via um software de imagem. Todos os computadores da LAN com a Seed da estação de trabalho instalada são exibidos no Console corporativo. O nome de arquivo padrão para este programa é *DFWksSeed.exe*.

Todos os arquivos são salvos na pasta *Deep Freeze Enterprise > Instalar programas* por padrão. Um local diferente pode ser escolhido e o nome do arquivo pode ser alterado se necessário. Para definir outro local como local preferencial, selecione o local preferencial para salvar os programas de instalação e Sementes de Estação de Trabalho e clique em Salvar. Marque a caixa de seleção *Definir esta pasta como local padrão e salvar local*, quando solicitado. Clique em *OK*.

Recomenda-se que seja usada uma convenção de nomenclatura se você estiver criando múltiplos arquivos de instalação personalizados.

Os arquivos *DFwks.exe*, *DFwksseed.exe* e *depfrz.rdx* podem ser criados e implantados de forma intercambiável para qualquer computador Deep Freeze que usa o mesmo Customization Code. A Seed do Deep Freeze pode ser usada como um modelo/espaço reservado para assegurar que seus elementos básicos como senhas, configuração de rede ou tarefas de estação de trabalho padronizadas sejam todas consistentes. A seed não irá usar nenhuma das definições de configuração, mas as reterá no arquivo. Para usar o arquivo como um modelo basta abrir o arquivo *DFwksseed.exe* usando o Administrador de configuração e fazer quaisquer alterações necessárias. Depois, para criar a instalação da estação de trabalho, clique em *Criar > Criar arquivo de instalação da estação de trabalho*.



Recomenda-se restringir o uso do Administrador de configuração em ambientes maiores por motivos de segurança; Isso pode ser feito protegendo-se o Administrador do Deep Freeze com senha ou alternativamente, tornando-o indisponível através da remoção do arquivo DFadmin.exe da pasta c:\program files\faronics\Deep Freeze Enterprise. Este arquivo pode ser movido para a estação de trabalho do Administrador de domínio e excluído do Console corporativo comum do Deep Freeze. Ele pode ser restaurado copiando-o de outra instalação da mesma versão e autorizando o uso da senha OTP ou através da reinstalação ou atualização do Deep Freeze Enterprise usando-se o mesmo Customization Code.





Usando o Console corporativo do Deep Freeze

Este capítulo descreve o uso do Console corporativo do Deep Freeze.

Tópicos

- Configuração do Deep Freeze
- Gerador de Configurações
- Console corporativo do Deep Freeze
- Exibir colunas
- Seleção com base no status
- Gerenciando a comunicação entre o Console e as estações de trabalho
- Consoles remotos
- Conectando-se a um console remoto
- Gerenciando o Deep Freeze com o Console
- Licenciamento
- Relatórios
- Marcas
- Notas
- Agendando tarefas do Deep Freeze
- Atribuindo computadores a tarefas agendadas
- Gerenciando Rede e grupos
- Histórico
- Adicionando computadores a um grupo
- Configurar ações personalizadas
- Personalizador de console
- Desligamento do Console corporativo do Deep Freeze
- Instalação do Deep Freeze na estação de trabalho
- Desinstalando o Deep Freeze na estação de trabalho via Console
- Instalação ou desinstalação em segundo plano
- Verificar atualizações



Configuração do Deep Freeze

Uma configuração do Deep Freeze é um grupo de definições que determinam o comportamento do Deep Freeze na estação de trabalho. As configurações do Deep Freeze podem ser criadas e aplicadas através do Console do Deep Freeze.

Conclua as etapas a seguir para criar uma configuração do Deep Freeze:

- 1. Inicie o Console do Deep Freeze
- 2. Vá para Rede e grupos > Configurações disponíveis > Deep Freeze.
- 3. Clique com o botão direito e selecione Criar nova configuração.

| ें/ ेठ | Toda a rede Grupos definidos pelo usu Histórico Assistente de agendamen Configurações disponívei: Deep Freeze | ário to | C 1303-7-64-PTBR | WORKG 192.168.5.209 | T |
|-----------|--|----------------|---|---|---|
| | Rest Test | 80 87 88 | Add Configuration Edit Configuration Delete Configuration | Instalador de estação de trabalho | |
| | | | Exportar como | Instalador de estação de trabalho Seed da estação de trabalho Arquivo de configuração | |

- 4. Selecione ou especifique as configurações de cada guia conforme descrito em Utilizando o administrador de configuração Deep Freeze Enterprise.
- 5. Especifique o nome da configuração e clique em OK.
- Opcionalmente, selecione Exportar Como > Seed de Estação de Trabalho ou Exportar Como > Instalador de Estação de Trabalho no menu suspenso para exportar a configuração.
- 7. Clique em Ok.

Aplicando a Configuração do Deep Freeze

Quando a configuração é criada, ela pode ser aplicada a múltiplas estações de trabalho. Conclua as etapas a seguir para aplicar a configuração do Deep Freeze:

- 1. Vá para o painel Estações de trabalho.
- 2. Selecione uma ou mais estações de trabalho.
- 3. Clique com o botão direito e selecione *Atualizar configuração > Deep Freeze > [Nome da configuração]*.
- A configuração será aplicada às estações de trabalho selecionadas.



Se você alterar a Configuração do Deep Freeze para Senhas, Tarefas de Estação de Trabalho ou Reiniciar no Logoff, e aplicar a configuração, as definições serão aplicadas imediatamente.

Se a opção *Excluir durante atualização da configuração* foi selecionada ao criar o arquivo de instalação, os ThawSpaces existentes e os dados nos ThawSpaces serão excluídos e os novos ThawSpaces, em conformidade com as definições, serão criados quando a configuração for aplicada.

Todas as outras configurações requerem uma reinicialização para entrar em vigor. As alterações de *Desativar Linha de Comando* não podem ser modificadas com aplicação de mudanças de configuração.

Editando a configuração do Deep Freeze

Conclua as etapas a seguir para editar a configuração do Deep Freeze:

- 1. Vá para o painel Redes e grupos no Console corporativo.
- 2. Selecione Configurações disponíveis > Deep Freeze > [Nome da configuração].
- 3. Clique com o botão direito na configuração selecionada e selecione *Editar configuração selecionada*.
- 4. Edite as configurações conforme necessário.
- 5. Clique em Ok.

Excluindo a configuração do Deep Freeze

Conclua as etapas a seguir para excluir a configuração do Deep Freeze:

- 1. Vá para o painel Redes e grupos no Console corporativo.
- 2. Selecione Configurações disponíveis > Deep Freeze > [Nome da configuração].
- 3. Clique com o botão direito na configuração selecionada e selecione *Excluir configuração selecionada*.
- 4. Clique em Ok.

Exportando a configuração do Deep Freeze

Conclua as etapas a seguir para exportar a configuração do Deep Freeze:

- 1. Vá para o painel Redes e grupos no Console corporativo.
- 2. Selecione Configurações disponíveis > Deep Freeze > [Nome da configuração].
- 3. Clique com o botão direito na configuração selecionada e selecione *Exportar como*. Há três opções:
 - > Selecione Instalador de estação de trabalho. Especifique um nome e clique em *Salvar.*
 - > Selecione Seed da estação de trabalho. Especifique um nome e clique em Salvar.
 - > Selecione Arquivo de configuração. Especifique um nome e clique em *Salvar*.



Gerador de Configurações

O Console do Deep Freeze fornece uma ferramenta chamada Gerador de Configurações para criar automaticamente arquivos de Instalação ou Configuração do Deep Freeze com base nos parâmeros especificados em um arquivo CSV. Um arquivo CSV de amostra é fornecido e pode ser editado para incluir entradas ilimitadas. Os parâmetros para as configurações no arquivo CSV são idênticos às configurações no Administrador de Configurações do Deep Freeze Enterprise. O título de coluna no arquivo CSV representa a configuração específica e a linha representa uma entrada para um único arquivo de Configuração ou Instalação do Deep Freeze.

Complete os passos a seguir para gerar vários arquivos de Instalação do Deep Freeze usando o Gerador de Configurações:

1. Inicie o Console do Deep Freeze. Vá para *Ferramentas > Gerador de Configurações*. Como alternativa, você também pode iniciá-lo no Administrador de Configurações do Deep Freeze Enterprise, em *Arquivo > Gerador de Configurações*.

| Generador de configuracion | nes | × |
|--|---|---------------------------------|
| | | |
| Genere varios archivos d estaciones de trabajo me personalizado. | e configuración y programa diante un archivo de config | s de instalación de uuración |
| | | Examinar |
| CSV de muestra | Generar | Cancelar |
| | | |

- 2. Clique em Procurar no Gerador de Configurações.
- 3. Selecione o arquivo de configuração (.csv).
- 4. Clique em Gerar.

Os arquivos de Instalação do Deep Freeze ou Configuração do Deep Freeze são criados.



Se você está usando o Gerador de Configurações pela primeira vez, clique em *Amostra de CSV* para fazer download de um modelo do arquivo. Você pode atualizar o arquivo de Amostra de CSV com os valores necessários para gerar os arquivos de Instalação ou Configuração do Deep Freeze. É recomendado salvar o arquivo com um nome mais descritivo.



Usar o Gerador de Configurações na Linha de Comando

Você também pode gerar arquivos de Instalação ou Configuração do Deep Freeze na linha de comando. Inicie a linha de comando a partir do local de Instalação do Deep Freeze, forneça os seguintes parâmetros e pressione Enter:

Sistemas de 32 bits:

[Unidade de Sistema]:\Arquivos de Programas\Faronics\Deep Freeze Enterprise\DFAdmin.exe importar [CAMINHO\ConfigurationFile.csv]

Sistemas de 64 bits:

[Unidade de Sistema]:\Arquivos de Programas (x86)\Faronics\Deep Freeze Enterprise\DFAdmin.exe importar [CAMINHO\ConfigurationFile.csv]

Os arquivos de Instalação do Deep Freeze ou Configuração do Deep Freeze são gerados e salvos no local especificado no arquivo CSV.

Se estiver usando o comando em modo síncrono, especifique o comando conforme a seguir:

start /wait [System Drive]:\Program Files\Faronics\Deep Freeze
Enterprise\DFAdmin.exe import [CAMINHO\ConfigurationFile.csv]

Parâmetros do Arquivo de Configuração

A tabela a seguir explica os parâmetros no Arquivo de Configuração:

- Não modifique os títulos de colunas. Modificar os títulos fará com que o Deep Freeze ignore os valores especificados nas células. Os valores padrão no Administrador de Configurações do Deep Freeze Enterprise serão usados.
- Para parâmetros com várias entradas, adicione várias colunas. Por exemplo, Senhas, ThawSpaces, etc., podem ter várias colunas, como Password1Enable, Password2Enable, ThawSpace1Drive, ThawSpace2Drive.
- Deixar a entrada em branco ou excluir uma coluna inteira usará o valor padrão no Administrador de Configurações do Deep Freeze Enterprise. Se os campos obrigatórios não têm valores, ou se as colunas que representam os campos obrigatórios foram excluídas, os arquivos de Instalação ou Configuração do Deep Freeze não serão gerados. Uma mensagem de erro será gerada e armazenada no arquivo de registro. Clique no link *Revisar arquivo de registro para falhas em configurações* no Gerador de Configurações para ver o registro de erros.
- Não use uma vírgula (,) para o nome do parâmetro ou valor.
- Os nomes de parâmetros ou valores não diferenciam maiúsculas e minúsculas.
- Os campos de data usarão o formato aaaa/mm/dd.
- Os campos de hora usarão o formato hh:mm:ss (relógio de 24 horas).



| Coluna / Parâmetro | Descrição |
|-------------------------|---|
| FileName | Especifique o nome de arquivo e o caminho onde os arquivos serão salvos. |
| rdx | Especifique 1 para gerar o arquivo de Configuração do Deep Freeze. Especifique 0 para não gerar o arquivo de Configuração do Deep Freeze. |
| exe | Especifique 1 para gerar o arquivo de Instalação do Deep Freeze. Especifique 0 para não gerar o arquivo de Instalação do Deep Freeze. |
| PasswordlEnable | Especifique 1 para habilitar a senha 1. Especifique 0 para desabilitar a senha 1. |
| Password1Type | Especifique Estação de Trabalho ou Linha de Comando. |
| Password1UserChange | Especifique 1 se o usuário tem autorização para trocar. Especifique 0 se o usuário não tem autorização para trocar. |
| Password1 | Especifique a senha. |
| Password1TimeOut | Especifique 1 se a senha terá um tempo limite. Especifique 0 se a senha não terá um tempo limite. |
| PasswordlActivation | Especifique a data de ativação da senha. |
| PasswordlExpiration | Especifique a data de vencimento da senha. |
| FrozenDrives | Especifique as letras de unidades Congeladas em uma única linha (por exemplo, CDEF). |
| ThawSpace1Drive | Especifique a letra da unidade do ThawSpace. |
| ThawSpace1Size | Especifique o tamanho do ThawSpace. |
| ThawSpace1SizeUnit | Especifique a unidade, se MB ou GB. |
| ThawSpacelHostDrive | Especifique a letra da unidade de host do ThawSpace. |
| ThawSpace1Visibility | Especifique 1 se o ThawSpace é visível. Especifique 0 se o ThawSpace é invisível. |
| RetainExistingThawSpace | Especifique 1 para manter o ThawSpace. Especifique 0 para excluir o ThawSpace. |
| HonorGPSettings | Especifique 1 para habilitar Seguir as Configurações de Política de Grupo. Especifique 0 para desabilitar Seguir as Configurações de Política de Grupo. |
| USB | Especifique 1 para manter as unidades externas USB Descongeladas. Especifique 0 para manter as unidades externas USB Congeladas. |
| FireWire | Especifique 1 para manter as unidades externas FireWire Descongeladas. Especifique 0 para manter as unidades externas FireWire Congeladas. |
| LAN_WAN | Especifique 1 se a comunicação entre a estação de trabalho e o Console do Deep Freeze é modo LAN/WAN. Especifique 0 se a comunicação entre a estação de trabalho e o Console do Deep Freeze não é modo LAN/WAN. |
| | |



| Coluna / Parâmetro | Descrição |
|---------------------|---|
| UseDefaultPort | Especifique 1 para usar a porta padrão 7725. Especifique 0 se a porta padrão não deve ser usada. |
| Port | Especifique a porta. |
| ConsoleIP_NAME | Especifique o IP do Console, que deve ser estático ou o nome. |
| DisableCMD | Especifique 1 para desabilitar a linha de comando. Especifique 0 para habilitar a linha de comando. |
| EnableLocalPolicies | Especifique 1 para habilitar políticas locais do Deep Freeze. Para segurança aprimorada, o Deep Freeze remove os seguintes privilégios locais: depuração de programas, modificação de firmware e alteração da hora do sistema. Especifique 0 para desabilitar políticas locais do Deep Freeze. |
| AllowChangeClock | Especifique 1 para permitir que usuários Congelados ajustem o relógio do sistema. Especifique 0 se usuários Congelados não têm permissão para ajustar o relógio do sistema. |
| ManageSCP | Especifique 1 para administrar a Senha de Canal Seguro. Especifique 0 para desabilitar a Senha de Canal Seguro. |
| RestartOnLogoff | Especifique 1 para Reiniciar a estação de trabalho na desconexão. Especifique 0 para desabilitar a reinicialização da estação de trabalho na desconexão. |
| ProtectMBR | Especifique 1 para proteger o Registro Mestre de Inicialização (MBR, Master Boot Record). Especifique 0 se não quer que o Deep Freeze proteja o Registro Mestre de Inicialização (MBR, Master Boot Record). |
| ShowFrozenIcon | Especifique 1 para mostrar o ícone Congelado na bandeja do sistema. Especifique 0 para ocultar o ícone Congelado na bandeja do sistema. |
| ShowThawedIcon | Especifique 1 para mostrar o ícone Descongelado na bandeja do sistema. Especifique 0 para ocultar o ícone Descongelado na bandeja do sistema. |
| DelayFrozenReboot | Especifique 1 para Atrasar a Reinicialização Congelada para concluir as atualizações do Windows. Especifique 0 para desabilitar a opção Atrasar a Reinicialização Congelada para concluir as atualizações do Windows. |
| BatchAuthentication | Especifique 1 para Autenticação em Lote. Especifique 0 para desativar a Autenticação em Lote. |
| UserAccount | Especifique 1 para usar uma conta de usuário. Especifique 0 para usar uma conta de sistema. |
| LoginID | Especifique o ID de login. |
| Password | Especifique a senha. |
| Domain | Especifique o domínio. |
| Tree | Especifique a Árvore. |
| Context | Especifique o Contexto. |
| Server | Especifique o nome do Servidor. |



| Coluna / Parâmetro | Descrição |
|------------------------|--|
| BatchFile | Especifique o conteúdo do arquivo de lote. Somente 1 linha é suportada. |
| AllowWUDownload | Especifique 1 para permitir que o Deep Freeze escolha como as Atualizações do Windows são baixadas. Especifique 0 para que o Deep Freeze não escolha como as Atualizações do Windows são baixadas. |
| CacheWU | Especifique 1 para colocar as Atualizações do Windows em cache. Especifique 0 se as Atualizações do Windows não devem ser colocadas em cache. |
| WSUS | Especifique 1 para usar WSUS para Atualizações do Windows. Especifique 0 se o WSUS não será usado para Atualizações do Windows. |
| UseWSUSTarget | Especifique 1 para usar um Destino de WSUS. Especifique 0 se um Destino de WSUS não será usado. |
| WSUSServer | Especifique o URL para WSUS. |
| WSUSTarget | Especifique o Destino de WSUS. |
| Task1Enabled | Especifique 1 para habilitar uma Tarefa de Estação de Trabalho. Especifique 0 para desabilitar uma Tarefa de Estação de Trabalho. |
| TasklType | Especifique o tipo de tarefa – Reiniciar, Desligar, Arquivo de Lote ou Atualização do Windows. |
| Task1Name | Especifique o nome da tarefa. |
| TasklDay | Especifique o dia. |
| Task1Start | Especifique a hora de início. |
| TasklEnd | Especifique a hora de fim. |
| Task1AllowCancel | Especifique 1 para permitir que o usuário cancele a tarefa. Especifique 0 se o usuário não tem autorização para cancelar a tarefa. |
| Task1ShutdownAfterTask | Especifique 1 para desligar a estação de trabalho após a tarefa. Especifique 0 se o Deep Freeze não desligará a estação de trabalho após a tarefa. |
| Task1DisableInput | Especifique 1 para desabilitar teclado e mouse. Especifique 0 se o teclado e o mouse não serão desabilitados. |
| Task1ShowMessageFor | Especifique o número de minutos para mostrar a mensagem. |
| Task1StartMessage | Especifique a mensagem quando a tarefa inicia. Somente 1 linha é suportada. |
| Task1DuringMessage | Especifique a mensagem durante a tarefa. Somente 1 linha é suportada. |



Console corporativo do Deep Freeze

O Console corporativo do Deep Freeze exibe o status de todas as estações de trabalho congeladas, descongeladas e computadores de destino da rede e permite que o administrador execute tarefas específicas nestes computadores. Informações de status detalhadas estão disponíveis com relatórios seletivos ou de grupo.

Para procurar um computador, clique na barra de pesquisa no canto superior direito da console e digite a sequência de caracteres de pesquisa. Você pode usar curingas ao pesquisar. O recurso pesquisa em todas as colunas.

O Console corporativo permite aos administradores executar remotamente as seguintes tarefas:

- Imediatamente instalar computadores de destino
- Seletivamente congelar, descongelar ou descongelar bloquear um ou mais computadores
- Bloquear ou desbloquear computadores selecionados
- Reiniciar ou desligar computadores
- Parar manutenção agendada
- Ligar computadores equipados com uma placa de rede Wake-on-LAN
- Atualizar o software Deep Freeze
- Agendar tarefas diretamente do Console
- Enviar mensagens aos computadores.
- Importar grupos e contêineres do Active Directory
- Gerar senhas para uso único
- Agendar ações
- Personalizar o Console corporativo
- Atualizar a chave de licença
- Conectar um usuário
- · Adicionar marcas ou notas a computadores
- Veja e exporte relatórios sobre o desempenho, o status atual e o histórico do computador

O Console corporativo só será capaz de ativar um computador do estado de desligado se este estiver devidamente configurado para ser ativado ao receber um pacote Wake-on-LAN.

Iniciando o Console corporativo

O Console corporativo é instalado com o Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise. Abra o Console selecionando o seguinte caminho no menu Iniciar:

Iniciar > Todos os programas > Faronics > Deep Freeze Enterprise > Console do Deep Freezer



Ativando o Console corporativo

Como um recurso de segurança do Deep Freeze Enterprise o recurso OTP impede o uso não autorizado do Console corporativo do Deep Freeze. Quando o arquivo *DFConsole.exe* é copiado para um novo computador, o Console deve ser ativado. Quando ele é executado pela primeira vez no novo computador, uma caixa de diálogo é exibida com um Token OTP.

O administrador de rede insere este token no Sistema de geração OTP do Administrador de configuração. Um OTP é gerado. Insira na caixa de diálogo e o Console será executado.

O computador no qual o Console corporativo está instalado não deve ter uma instalação da Seed da estação de trabalho (usando a mesma porta) nem uma instalação do Deep Freeze completo.

Ícones de status

O Console corporativo exibe o status dos computadores na rede de área local com os seguintes ícones ao lado ou acima do nome do computador, dependendo da visualização selecionada:

| Aparência Clássica | Aparência Moderna | Definição |
|-----------------------|----------------------|---|
| | 4 | Destino: Os computadores que têm a Seed da estação de trabalho do Deep Freeze instalada, mas não têm o Deep Freeze instalado: o Deep Freeze só pode ser remotamente instalado em computadores com este ícone. |
| | | Computadores com o Deep Freeze instalado em um estado congelado |
| | (interview) | Computadores com o Deep Freeze instalado em um estado descongelado |
| | o × | Computadores com o Deep Freeze instalado em um estado descongelado bloqueado |
| ٩ | ப | Computadores que estão atualmente desligados |
| So | * | Computadores que estão atualmente no Maintenance Mode |





Exibir colunas

O console corporativo do Deep Freeze oferece a capacidade de especificar colunas a que são exibidas no painel Estações de trabalho. Siga estas etapas para exibir as colunas desejadas:

- 1. Vá para Exibir > Colunas.
- 2. Selecione as colunas seguintes para exibição:
 - > Configuração
 - > Data da configuração
 - > Data de expiração
 - > Arquivo de instalação
 - > Endereço IP
 - > Status da licença
 - > Nome de login
 - > Endereço MAC
 - > Nota
 - > Sistema operacional
 - > Porta
 - > Status
 - > Marcas
 - > Descongelado Por
 - > ThawSpace Livre (GB)
 - > Versão
 - > Grupo de Trabalho
 - > Estações de Trabalho
 - > Anti-Virus


Você pode selecionar as estações de trabalho com base no status do Deep Freeze nas estações de trabalho gerenciadas. A seleção com base no status pode ser feita por meio do menu *Selecionar* no console corporativo do Deep Freeze. O menu Selecionar tem as seguintes opções:

- Selecionar todas as congeladas seleciona todas as estações de trabalho no estado Congelado. Estações de trabalho Congeladas e Bloqueadas também são selecionadas.
- Selecionar todas as descongeladas seleciona todas as estações de trabalho no estado Descongelado. Estações de trabalho Descongeladas e Bloqueadas também são selecionadas.
- Selecionar todos de Destino seleciona todos os computadores de destino nos quais o Deep Freeze possa estar instalado.
- Selecionar tudo seleciona todas as estações de trabalho.

As opções de seleção seguintes também estão disponíveis no painel Status:

- Congeladas seleciona as estações de trabalho no estado Congelado. Estações de trabalho Congeladas e Bloqueadas também são selecionadas.
- Descongeladas seleciona as estações de trabalho no estado Descongelado. Estações de trabalho Descongeladas e Bloqueadas também são selecionadas.
- Destino seleciona todos os computadores de destino nos quais o Deep Freeze possa estar instalado.
- Histórico exibe o histórico.
- Total seleciona todas as estações de trabalho.

O painel de status no console corporativo do Deep Freeze também pode ser usado para selecionar e exibir a contagem de estação de trabalho em um estado específico.

| uivo Visualizar Selecionar Acões Fe | rramentas Aiuda | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | 9 9 9 8 · | 6 6 6 1 1 | 1 🖌 🗖 d | 🗞 🚍 🖾 • 🚱 📤 • | <u>(</u>] - €) | |
| Rede e grupos | | | | Estações de trabalho | | |
| 4 🤬 [localhost:7725] | Estações de trabalho | Grupo de Endereço IP | Status Confi | Data da configuração | Nome Arc | uivo de instal Vers |
| D Coda a rede | 😡 1303-7-64-ES | WORKG 192.168.5.207 | Congelada DFWks | s Não disponível | Sachin DF | wks.exe 8.20. |
| Grupos definidos pelo usuário Grupos definidos pelo usuário Assistente de agendamento Configurações disponíveis Deep Freeze | G 1303-7-64-PTBR | WORKG 192.168.5.205 | Thawed Test | Não disponível | Sachin Te | stexe 8.20. |
| | | | | | | |
| Congelada 1 | | | | | | |
| G Thawed 1 | | | | | | |
| 🚔 Destino 0 | | | | | | |
| Histórico 0 | | | | | | |
| Total 2 | | | | | | |
| | • | | | | | |



Gerenciando a comunicação entre o Console e as estações de

trabalho

Existem dois tipos de conexões do Console para a estação de trabalho e do Console para Console:

- 1. Conexões locais conexões que só podem ser acessadas ??pelo console corporativo que as hospeda.
- 2. Conexões ativadas por controle remoto conexões que podem ser acessadas pelo console que as hospedas, bem como por outros consoles conectados remotamente.



O Serviço de servidor do Deep Freeze 6.5 não irá atualizar automaticamente o Serviço de servidor do Deep Freeze 6.4 ou anterior. Ambos os serviços podem ser instalados no mesmo computador, mas somente um serviço poderá ser executado por vez.

Um computador pode perder a comunicação com o Console por qualquer um dos seguintes motivos:

- O computador é desligado manualmente ou é desligado sem aviso
- A rede está experimentando tráfego pesado ou falhas
- As configurações de rede do computador são alteradas para apontar para um novo console

Na maioria dos casos, a comunicação com o computador é restabelecida quando o computador é ligado ou quando as condições que estão causando a interrupção nas comunicações são corrigidas. Pode levar diversos minutos para o computador responder ao Console e restabelecer a comunicação. Se a comunicação não puder ser restabelecida, entre em contato com o Suporte técnico para obter as etapas para solução de problemas.

Configurando o serviço local

O serviço local é um serviço que estabelece e mantém conexões com os computadores.

Ativando o serviço local

Por padrão, o serviço local será instalado e ativado quando o Console é executado pela primeira vez.

Para ativar o serviço local novamente se ele tiver sido desativado (e/ou desinstalado)

1. Selecione Ferramentas > Configuração de rede.



2. Marque a caixa de seleção Habilitar serviço local para ativá-lo.

| nrigurações de | serviço | | |
|----------------|----------|--------|--|
| Porta | | Senha | |
| 1123 | | NOCal> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <u> </u> | | |

Desativando o serviço local

Desmarcar a caixa de seleção *Habilitar serviço local* e clicar em *OK* exibe a opção para desativar ou desinstalar o serviço local.

| Controle de serviço local | |
|--|----|
| Selecione uma das seguintes opções: O Desabilitar serviço local Desinstalar serviço local | |
| | ОК |

Adicionando uma conexão de serviço local

- 1. Para adicionar uma conexão de serviço local, selecione *Ferramentas > Configuração de rede*.
- 2. Para adicionar uma conexão selecione Adicionar e especifique o número da porta (7725 neste caso).
- 3. Para ativar o Console para ser controlado remotamente, marque a caixa de seleção *Permitir controle remoto* e especifique uma senha.

Depois de selecionar *Adicionar*, uma conexão que atende a porta 7725 será criada na lista de conexões do serviço local e também no painel da rede do Console.

| Editar serviço local | X |
|---------------------------|---------------------|
| Porta: | 7725 |
| Permitir controle remoto: | |
| Senha: | <local></local> |
| | <u>D</u> K Cancelar |



Editando ou removendo uma conexão de serviço local

Quando uma conexão de serviço local tiver sido adicionada, ela pode ser editada ou removida através das opções *Ferramentas > Configuração de rede*.

Para editar uma conexão de serviço local execute as seguintes etapas:

- 1. Assegure-se de que a opção *Habilitar serviço local* esteja selecionada.
- 2. Selecione uma porta da lista de conexões do serviço local e clique em *Editar*.
- 3. A caixa de diálogo Editar é exibida e permite que a porta seja controlada remotamente e protegida por senha.
- 4. Para remover uma porta do serviço local, destaque a porta e clique em *Remover*. Isso não exclui a entrada do painel *Rede e grupos* no Console corporativo. Isso simplesmente remove-a da lista de conexões do serviço local.
- 5. Para remover a entrada do painel de rede no Console, selecione-a e clique no ícone *Remover* localizado na barra lateral.

Configurar a conexão do Servidor Proxy

Se você está usando um servidor proxy para se conectar à Internet, deve especificar as configurações do servidor proxy para que os seguintes recursos funcionem corretamente:

- Verificar atualizações
- Anúncios
- Ativação de Licenças

Siga estas etapas para definir as configurações do servidor proxy:

- 1. Selecione *Ferramentas* > *Configuração de Rede*.
- 2. Vá para a guia Servidor Proxy.



3. Marque a caixa de seleção Habilitar o Servidor Proxy para ativá-lo.

| erviço local servidor prox | у |
|---|---|
| 📝 Ativar proxy | |
| Informações do servidor | proxy |
| Endereço: | 123.12.23.34 |
| Porta: | 5678 |
| Autenticação do usuário | requer autorização (credenciais de logon) |
| Autenticação do usuário | requer autorização (credenciais de logon) |
| Autenticação do usuário Meu servidor proxy Tipo de autenticação Nome do usuário: | requer autorização (credenciais de logon) |
| Autenticação do usuário Meu servidor proxy Tipo de autenticação Nome do usuário: Senha: | requer autorização (credenciais de logon) |

- 4. Especifique as seguintes configurações de servidor proxy:
 - > Endereço especifique o endereço IP do servidor proxy.
 - > Porta especifique o número da porta para o proxy.
- 5. Essa etapa é opcional. Siga esta etapa apenas se o seu servidor proxy requer autenticação. Marque a caixa de seleção *Meu servidor proxy requer autorização (credenciais de logon)* e especifique os valores para os seguintes campos:
 - > Tipo de Autenticação selecione o tipo de autenticação.
 - > Nome de Usuário especifique o nome de usuário.
 - > Senha especifique a senha.
 - > Domínio especifique o domínio.
- 6. Clique em OK.

Consoles remotos

Um Console remoto é um Console que hospeda uma ou mais conexões que permitem que outros Consoles se conectem. As conexões existentes devem ser editadas para permitir que elas sejam acessadas remotamente.

Configurando conexões ativadas por controle remoto

Para permitir que uma conexão seja acessada remotamente realize as seguintes etapas:

- 1. Abra Ferramentas > Configuração de rede.
- 2. Marque a caixa de seleção Habilitar serviço local.
- 3. Selecione uma porta da lista e clique em *Editar*.
- 4. Assegure-se de que Permitir controle remoto esteja selecionada.
- 5. Especificar uma senha.
- 6. Clique em Ok.



Quando um console remoto tiver sido estabelecido pelo console host ele pode ser acessado por outros consoles a partir de uma máquina diferente.

1. Selecione o ícone *Conectar ao console remoto* na barra lateral ou clicando com o botão direito no item de rede. Ao selecionar, a caixa de diálogo *Conectar ao console remoto* aparece:

| Conectar ao console | remoto 💌 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nome do console [0.0.0.0:1] | remoto |
| IP do console re 0.0.0.0 | moto Nº da porta 1 |
| Senha | |
| C <u>o</u> nectar | <u>C</u> ancelar |

2. Na caixa de diálogo *Conectar ao console remoto*, especifique os detalhes da conexão como *Nome do console remoto*, *IP do console remoto*, *Número de porta* e *Senha*. Estas informações são fornecidas pelo administrador do console host. Quando inseridas, estas informações podem ser recuperadas clicando-se com o botão direito do mouse em uma porta no painel *Redes e grupos* e selecionando-se *Propriedades*.



Se a conexão com um console remoto tiver sido interrompida, ela pode ser reconectada clicando-se no ícone *Reconectar ao console remoto* na barra lateral ou clicando-se em uma entrada no painel *Redes e grupos*.



Gerenciando o Deep Freeze com o Console

O Console corporativo contém uma barra de ferramentas na parte superior da tela que permite o acesso rápido às funções do Console.

Vá para Exibir > Aparência clássica para exibir os ícones no formato Windows clássico.



Vá para Exibir > Aparência moderna para exibir os ícones no formato Windows moderno.



Esses comandos também podem ser acessados usando o menu contextual, conforme mostrado a seguir, que aparece clicando-se com o botão direito em um ou mais computadores. Quando uma ação particular é escolhida, o computador selecionado realiza a ação e os ícones de status são atualizados de forma correspondente. Se vários computadores forem selecionados, a ação só será aplicada nos computadores aplicáveis. Por exemplo, se você selecionar computadores que estejam Descongelados e Congelados, e aplicar a ação Reinicializar descongelado, somente os computadores Congelados serão Descongelados. A ação não será aplicada nos computadores já Descongelados.



Ícones específicos são desativados se o computador selecionado não suporta aquela ação. Por exemplo, um computador que tem um ícone *Destino*, não irá mostrar a opção para ser Descongelado ou Congelado, porque o programa ainda não está instalado.



Reiniciar Thawed/Reiniciar Thawed Bloqueado por um Número Designado de Vezes

Você pode optar por reinicializar uma estação de trabalho em estado Thawed ou Thawed Bloqueado por um número designado de vezes. Quando marcada, esta opção manterá a estação de trabalho em estado Thawed sempre que for reinicializada para as próximas reinicializações designadas.

Siga estas etapas:

- 1. Selecione uma ou várias estações de trabalho.
- 2. Clique com o botão direito e selecione Reiniciar Thawed ou Reiniciar Thawed Bloqueado.
- 3. Selecione Thaw Computador(es) para as próximas X reinicializações e defina o número de reinicializações.

Selecionar esta opção reinicializará a estação de trabalho em estado Thawed ou Thawed Bloqueado para o número de reinicializações designadas.

Por exemplo, se você designar 3 como número de reinicializações, a estação de trabalho permanecerá em estado Thawed ou Thawed Bloqueado após a reinicialização nas próximas 3 vezes.

O número máximo de vezes que você pode optar por reinicializar a estação de trabalho em estado Thawed é 99.

| Reboot Thawed |
|---|
| The selected computer(s) will restart in the Thawed state. Would you like to proceed? |
| Thaw Computer(s) Thaw Computer(s) for next restarts |
| <u>Q</u> K <u>C</u> ancel |

Conectar Usuário

Os administradores poderão conectar um usuário em computadores selecionados sem precisar ir até cada computador.

Para que este recurso funcione, os computadores devem ser configurados para ocultar a conta de usuário da tela de login do Windows e exibir os campos *Nome de Usuário* e *Senha* durante o login.



Esta política é obrigatória para que o recurso *Conectar Usuário* seja habilitado no Deep Freeze.

Para ocultar o nome do último usuário conectado em uma tela de boas-vindas do Windows, acesse *Política de Segurança Local > Configurações de Segurança > Políticas Locais > Opções de Segurança > Logon Interativo: Não Exibir Último Conectado (Nome de Usuário na Conexão) >* selecione *Ativado.* Observe que esta política está desativada por padrão.



Se CTRL+ALT+DEL forem necessários para que um usuário possa fazer logon no Windows, você precisará configurar também as seguintes políticas:

- Vá para Política de Segurança Local > Configurações de Segurança > Políticas Locais >
 Opções de Segurança > Logon Interativo: Não Exigir CTRL+ALT+DELETE > selecione
 Ativado.
- Vá para Política do Computador Local > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Opções de Logon no Windows > Ativar/desativar Sequência Segura de Software (ou SAS). Selecione Ativado, depois selecione Serviços e Aplicativos de Acesso Fácil.

Este recurso não funcionará se a licença do Deep Freeze estiver vencida.

Os últimos 10 logins de usuário serão lembrados e a senha deverá ser inserida sempre que um usuário for selecionado.



Este recurso não está disponível em computadores onde apenas o Workstation Seed está instalado.

| .og in User | | |
|-------------|----|--------|
| User name: | | ~ |
| Password: | | |
| | ОК | Cancel |

Enviar Mensagens a Computadores

Para enviar uma mensagem a um ou mais computadores, conclua os seguintes passos:

- 1. Selecione os computadores para onde será enviada uma mensagem.
- 2. Clique com o botão direito e selecione Enviar Mensagem no menu contextual.
- Digite a mensagem na caixa de diálogo que aparece e clique em *Enviar*. Como alternativa, você também pode enviar uma mensagem enviada anteriormente a partir do menu suspenso de histórico. É exibida uma caixa de diálogo que pede confirmação para envio da mensagem para os computadores selecionados.
- 4. Clique em *OK* para enviar ou em *Cancelar* para fechar a caixa de diálogo sem enviar a mensagem.



Atualizando um arquivo de configuração do Deep Freeze

Execute as etapas a seguir para atualizar a configuração em ou em diversos computadores com as configurações de um arquivo .rdx existente. (Um arquivo .rdx é um arquivo que contém as condições especificadas no Administrador de configuração Deep Freeze Enterprise).

- 1. Clique com o botão direito do mouse nos computadores e selecione Atualizar com arquivo RDX.
- 2. Aparece uma mensagem solicitando que um arquivo .rdx existente seja localizado.
- 3. Clique em Ok. Uma caixa de diálogo Abrir arquivo padrão é exibida para selecionar um arquivo .rdx .
- 4. Localize um arquivo e clique em *Abrir* para atualizar a configuração nos computadores selecionados com as configurações no arquivo .rdx. Clique em *Cancelar* para cancelar a atualização da configuração.

Executar Windows Update

As atualizações do Windows podem ser aplicadas sob demanda clicando-se com o botão direito do mouse no menu de contexto.

Execute as etapas a seguir para executar atualizações do Windows na estação de trabalho.

- 1. Clique com o botão direito do mouse nos computadores e selecione *Executar Windows Update*.
- 2. Clique em Ok.

As atualizações do Windows são aplicadas nas estações de trabalho selecionadas. As configurações definidas na guia Guia Windows Update são usadas.

Além de aplicar atualizações do Windows sob demanda a partir do clique com o botão direito do mouse no menu de contexto, você também pode agendar a tarefa de atualizações do Windows. Para obter mais informações, consulte Agendando tarefas do Deep Freeze para saber como agendar uma tarefa de atualizações do Windows.



Se as opções de rede na nova configuração tiverem alterado, os computadores podem perder comunicação com o Console corporativo existente. Se a comunicação com os computadores estiver perdida, verifique as configurações de rede nos computadores atualizados para assegurar que os números de portas e/ou o endereço IP do Console não foram alterados.



As alterações nas senhas entram em vigor imediatamente. Todas as outras alterações entram em vigor após cada computador ser reiniciado. Unidades ThawSpace e/ou Congeladas não podem ser alteradas através da atualização do arquivo de configuração.



Inicialização Remota

Este recurso permite que administradores de TI iniciem executáveis remotamente em estações de trabalho gerenciadas. Um executável pode ser instalado remotamente em várias estações de trabalho na rede administrada pelo Deep Freeze. Os tipos de arquivos compatíveis são .exe (executáveis), .msi (instaladores MSI), .bat/.cmd (arquivos de script em lote), .vbs (VB script), e .ps1 (PowerShell). Quando um instalador MSI é selecionado, o Deep Freeze executa usando MSIEXEC.

Você também pode especificar um URL ou FTP para download e instalação de arquivos executáveis. O arquivo será baixado automaticamente do local especificado e inicializado na estação de trabalho.

Para iniciar executáveis remotamente em estações de trabalho, conclua os seguintes passos:

- 1. Um executável pode ser iniciado em estações de trabalho de uma das seguintes formas:
 - > Clique com o botão direito em uma ou mais estações de trabalho e selecione *Inicialização Remota* no menu contextual.
 - > Agendamento com tarefas do Deep Freeze.
- 2. Especifique os valores para os seguintes campos ou selecione um valor especificado anteriormente no menu suspenso de histórico:

| Enviar por push e iniciar | × |
|--------------------------------|----------------------------|
| Caminho do arquivo: | |
| Parâmetros de linha de comando | |
| | <u>O</u> K <u>Cancelar</u> |

- Nome de Arquivo e Caminho especifique o nome de arquivo e o caminho no qual o arquivo está disponível no computador de destino. Como alternativa, você pode procurar o executável para selecionar. Ou especifique um URL ou FTP. Os tipos de arquivo compatíveis são .exe, .msi, .bat/.cmd, .vbs, e .ps1. Os instaladores MSI são executados em modo de instalação por padrão. Por exemplo, se o executável MyApplication.exe estiver disponível em C:/AppFolder, especifique *C:/AppFolder/MyApplication*.
- 3. Especifique os parâmetros de linha de comando com variáveis de ambiente (opcional):
 - > Argumentos especifique os argumentos que você deseja aplicar com este executável. Por exemplo, se o executável for executado do prompt de comando com o comando C:\AppFolder\MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log para argumentos. Para arquivos .msi, especifique os argumentos que você normalmente especificaria ao iniciar um arquivo .msi com o MSIEXEC. Se você não especificar nenhum argumento para um arquivo .msi, o Deep Freeze acrescentará "/i" (instalar) automaticamente. O Deep Freeze também substitui qualquer opção de exibição por /qn, (em modo silencioso, sem IU).
- 4. Clique em OK.

O arquivo é iniciado remotamente nas estações de trabalho selecionadas.



Enviar por Push e Iniciar

Este recurso permite que administradores de TI enviem por push e iniciem executáveis em estações de trabalho gerenciadas. Um executável pode ser instalado remotamente em várias estações de trabalho na rede administrada pelo Deep Freeze.

Você também pode especificar um URL ou FTP para download e instalação de arquivos executáveis. O arquivo será baixado automaticamente do local especificado e inicializado na estação de trabalho.

Conclua os arquivos seguintes para enviar por push e iniciar arquivos em estações de trabalho gerenciadas:

- 1. Um executável pode ser iniciado em estações de trabalho de uma das seguintes formas:
 - > Clique com o botão direito em uma ou mais estações de trabalho e selecione *Enviar por Push e Iniciar* no menu contextual.
 - > Agendamento com tarefas do Deep Freeze.
- 2. Clique em Procurar para selecionar o caminho de arquivo ou especifique o caminho de arquivo (como alternativa, selecione um valor especificado anteriormente no menu suspenso de histórico):

| Inicialização remota | |
|--------------------------------|-------------|
| Caminho do arquivo: | |
| | |
| Parâmetros de linha de comando | |
| | |
| | OK Cancelar |

- Nome de arquivo e caminho especifique o nome de arquivo e o caminho no qual o arquivo está disponível no computador do console. Como alternativa, você pode procurar o executável para selecionar. Ou especifique um URL ou FTP. Os tipos de arquivo compatíveis são .exe, .msi, .bat/.cmd, .vbs, e .ps1. Arquivos MSI são executados em modo de instalação por padrão. Por exemplo, se o executável MyApplication.exe estive disponível em C:/AppFolder, especifique *C:/AppFolder/MyApplication*.
- 3. Especifique os parâmetros de linha de comando com variáveis de ambiente (opcional):
 - > Argumentos especifique os argumentos que você deseja aplicar com este executável. Por exemplo, se o executável for executado do prompt de comando com o comando C:\AppFolder\MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log para argumentos. Para arquivos .msi, especifique os argumentos que você normalmente especificaria ao iniciar um arquivo .msi com o MSIEXEC. Se você não especificar nenhum argumento para um arquivo .msi, o Deep Freeze acrescentará "/i" (instalar) automaticamente. O Deep Freeze também substitui qualquer opção de exibição por /qn, (em modo silencioso, sem IU).
- 4. Clique em OK.

O arquivo é enviado por push para a estação de trabalho selecionada e iniciado remotamente nas estações de trabalho selecionadas.



Formatar ThawSpace

O Deep Freeze Enterprise Console oferece a capacidade de formatar um ThawSpace específico ou todos os ThawSpaces em estações de trabalho gerenciadas.

Siga estas etapas para formatar ThawSpaces:

- 1. Selecione uma ou várias estações de trabalho.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione *ThawSpaces > Formatar ThawSpace*. Como alternativa, você pode clicar no ícone Formatar ThawSpace na barra de ferramentas.
- 3. A caixa de diálogo Formatar ThawSpace é exibida. Selecione *Todos* ou selecione a unidade específica para formatar.



- 4. Selecione Entendo que não há como reverter e que tudo nos ThawSpaces será excluído permanentemente.
- 5. Clique em OK.



O comando Formatar ThawSpace exclui todos os dados em ThawSpaces. Os dados não podem ser recuperados depois de excluídos. Faça backup de arquivos importantes antes de formatar o ThawSpace.

Excluir ThawSpace

O Deep Freeze Enterprise Console oferece a capacidade de excluir um ThawSpace específico ou excluir todos os ThawSpaces em estações de trabalho gerenciadas.

Siga estas etapas para excluir ThawSpaces:

- 1. Selecione uma ou várias estações de trabalho.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione *ThawSpaces > Excluir ThawSpace*. Como alternativa, você pode clicar no ícone Excluir ThawSpace na barra de ferramentas.
- 3. A caixa de diálogo Excluir ThawSpace é exibida. Selecione *Todos* ou selecione a unidade específica para excluir.





- 4. Selecione Entendo que não há como reverter e que os ThawSpaces serão excluídos permanentemente.
- 5. Clique em OK.

Visualizando o arquivo de log do Console

O Console corporativo mantém um log dos status e histórico das atividades de todos os computadores conectados. O log armazena informações dos 7 dias anteriores. As informações mais antigas do que 7 dias são automaticamente excluídas do log.

| 😡 Mostrar log | | | | | | – 🗆 X |
|--------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Estação de trabalho DESKTOP | Domínio WORKGROUP | Hora quinta-feira outubro 03, 2019 0 | Status Congelada (Console) | Endereço IP 192.168.2 | Endereço MAC 000c2978f4b0 | Applied Command |
| DESKTOP | WORKGROUP | quarta-feira setembro 25, 2019 | Thawed (Console) | 192.168.2 | 000c2978f4b0 | Reiniciar Congelado |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| < | | | | | | > |
| | | | | | Exportar como | • <u>F</u> echar |

- Para visualizar o arquivo de log de um ou de vários computadores, clique com o botão direito do mouse nos computadores e selecione *Mostrar log*.
- Para ordenar o arquivo de log, clique em um título que desejar. Estas colunas estão disponíveis:
 - > Estação de trabalho
 - > Domínio
 - > Hora
 - > Status

A coluna Status exibe o status atual do computador e como foi reinicializado.

Por exemplo, se o computador foi reinicializado em estado Thawed com o console, o status será exibido como *Thawed (Console)*.

- > Endereço IP
- > Endereço MAC
- > Comando aplicado (Frozen, Thawed, Restart, Shutdown)
- > Arquivo de instalação
- Para exportar o arquivo de log, clique em Exportar como e selecione Texto ou CSV. Especifique o nome do arquivo e clique em OK.



Destino instalando o Deep Freeze

Execute as seguintes etapas para instalar remotamente uma instalação de estação de trabalho completa em qualquer computador que tenha a Seed da estação de trabalho instalada.

- 1. Clique com o botão direito em um ou mais computadores e selecione *Instalar*. Uma caixa de diálogo é exibida, e pergunta se a instalação deve continuar. Clique em *Ok*.
- É exibida uma caixa de diálogo para selecionar o arquivo a ser instalado no computador remoto.
- 3. Selecione o arquivo de instalação a ser usado e clique em Abrir.
- 4. O computador instala o Deep Freeze e reinicia.
- 5. Quando a instalação for concluída, o Console corporativo refletirá a alteração no status do computador, e exibirá que ele está *Congelado*.

Atualizando o software Deep Freeze

Para atualizar computadores Deep Freeze (onde o Deep Freeze 7.7 ou posterior está instalado) com uma nova versão do Deep Freeze, execute as seguintes etapas:

- 1. No Console corporativo, selecione os computadores a serem atualizados. Os computadores podem estar em um estado Congelado ou Descongelado.
- 2. Clique com o botão direito e selecione Atualizar Deep Freeze no menu contextual.
- 3. Os computadores selecionados são atualizados para a nova versão do software Deep Freeze, mas reterão todas as configurações da versão atual. Os computadores serão reinicializados duas vezes para concluir a atualização.

Alertas de Descongelamento

Os Alertas de Descongelamento notificam o administrador se um computador foi deixado em estado Descongelado por um período de tempo especificado. O Deep Freeze Enterprise Console exibirá o ícone de estação de trabalho em vermelho e a coluna *Descongelado Por* exibirá o número de horas durante as quais a estação de trabalho esteve em estado Descongelado.

Siga estas etapas para definir um alerta de Descongelamento:

- 1. Vá para Ferramentas > Alertas de Descongelamento.
- A caixa de diálogo Alertas de Descongelamento é exibida Selecione Ativar Alertas de Descongelamento se a estação de trabalho for Descongelada por mais de x horas. Selecione o valor para x.

| ſ | Alertas de Descongelamento |
|---|--|
| | Q Alivar Alertas de Descongelamento se a estação de trabalho for 1 ▲ horas |
| | O ícone de estação de trabalho será exibido em vermelho e a coluna "Descongelado Por" exibirá o número de horas durante as quais a estação de trabalho esteve em estado Descongelado. |
| | ☑ Não alertar se a estação de trabalho estiver em modo de manutenção |
| | <u>D</u> K <u>Cancelar</u> |

- 3. Selecione *Não alertar se a estação de trabalho estiver em modo de manutenção* se não quiser receber alertas sobre estações de trabalho em manutenção.
- 4. Clique em OK.

Licenciamento

A chave de licença pode ser atualizada por meio do Console corporativo do Deep Freeze, e as licenças das estações de trabalho podem ser ativadas manual ou automaticamente.

Para ativar as licenças das estações de trabalho do Deep Freeze automaticamente, siga as etapas a seguir:

- 1. Inicie o Console corporativo do Deep Freeze.
- 2. Vá para Ferramentas > Licenciamento.
- 3. A caixa de diálogo Licenciamento será exibida.

| Licenciamento | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | |
| Chave de licença: | www.www.www.avgiDFPyTWNGSQC09YRV | Editar |
| Tipo de chave de licença: | Completo (licenciado) | |
| Data de expiração: | Nunca expira | |
| Status da ativação: | Ativação pendente | Ativado agora |
| Há estações de trai trabalho. | balho com ativações pendentes. Clique em Ativar Agora para ativ | ar suas estações de Fechar |

- 4. Clique em *Editar* e insira a chave de licença no campo *Chave de licença*.
- 5. Clique em *Atualizar licença*. Isso irá converter o Deep Freeze da versão de *Avaliação* para uma versão *Licenciada*. O campo *Tipo de chave de licença* exibe a *Chave de licença*. A *Data de expiração* exibe a data e a hora em que a licença expira.

O Deep Freeze ativa automaticamente cada licença de estação de trabalho pelo Enterprise Console ou com conexão direta com o Servidor de Ativação de Licenças da Faronics.



A ativação da licença do produto é necessária para autenticar sua cópia e evitar o vencimento do produto. As estações de trabalho com Deep Freeze que não forem ativadas em 30 não poderão ser Congeladas.



A estação de trabalho vai se conectar pelo console local ou diretamente com o servidor de Ativação da Faronics e transmitir para os nossos servidores seguros determinadas informações relacionadas ao seu computador (incluindo versão do produto, chave de licença, ID da máquina, versão do SO, endereço MAC, ID da CPU e ID de máquina do console), quando uma conexão de Internet estiver disponível.



Ativação manual

Para ativar as licenças das estações de trabalho do Deep Freeze manualmente, primeiro, conclua as etapas 1 a 5 acima. Depois, siga estas etapas:

1. Clique em Ativar agora. Duas opções estão disponíveis:

| Licença Deep Freeze 🛛 🔀 |
|--|
| Faronics DEEPFREEZE ENTERPRISE |
| Opções da ativação: |
| Ativação on-line Console Corporativo deve se conectar ao Servidor de Ativação de Licenças da Faronics para ativar as licenças da estação de trabalho. |
| Ativação off-line A ativação offline permite que você ative a estação de trabalho do Deep Freeze por e-mail. |
| |
| |
| Cancelar Avaŋçar> |

- Selecione Ativação online para ativar a licença da estação de trabalho do Deep Freeze via Internet. A licença da estação de trabalho é ativada ao clicar em Avançar.
 O computador deve estar conectado à Internet para Ativação online.
- Selecione Ativação offline para ativar a licença da estação de trabalho do Deep Freeze junto à Faronics, por e-mail ou telefone. Clique em Avançar. A tela Ativação offline é exibida:

| Ativar off-line | |
|---|---|
| | |
| Crie um arquivo de solicitação de ativação off-line e e um arquivo de resposta de ativação off-line a ser ins 1) Solicitar ativação para a chave de licença do Deep | envie-o por e-mail para activation@faronics.com a fim de obter crito aqui. Freeze Enterprise: |
| | Criar arquivo de solicitação de ativação off-line |
| 2) Inscrever o arquivo de resposta de ativação off-lir | ne da Faronics: |
| A respecta a atiuación offiline evoira em 72 berge | |



 Clique em Criar arquivo de solicitação de ativação offline e clique em Salvar. Envie o arquivo para activation@faronics.com para receber um Arquivo de resposta de ativação. Navegue para selecionar o Arquivo de resposta de ativação recebido da Faronics. Clique em Aplicar arquivo de solicitação de ativação offline.

| Crie um arquivo de solicitação de ativação of um arquivo de resposta de ativação off-line « 1) Solicitar ativação para a chave de licença « | if-line e envie-o por e-mail para activation@faronics.com a fim de obter a ser inscrito aqui. do Deep Freeze Enterprise: |
|--|--|
| Crie um arquivo de solicitação de ativação of um arquivo de resposta de ativação off-line (1) Solicitar ativação para a chave de licença (************************************ | if-line e envie-o por e-mail para activation@faronics.com a fim de obter a ser inscrito aqui. do Deep Freeze Enterprise: 2009YRV Criar arquivo de solicitação de ativação off-line |
| Crie um arquivo de solicitação de ativação of um arquivo de resposta de ativação off-line « 1) Solicitar ativação para a chave de licença 1) Solicitar ativação para a chave de licença 1) Solicitar ativação para a chave de licença 2) Inscrever o arquivo de resposta de ativaç (2) Inscrever o arquivo de resposta de ativaç | if-line e envie-o por e-mail para activation@faronics.com a fim de obter a ser inscrito aqui. do Deep Freeze Enterprise: CO9YRV Criar arquivo de solicitação de ativação off-line Criar arquivo de solicitação de ativação off-line |

A chave de licença é automaticamente atualizada em todos os computadores que se comunicam com o Console corporativo. Se um computador estiver offline (desligado ou desconectado da rede), a chave de licença será atualizada quando o computador se comunicar com o Console corporativo.

Ícone de licença

Se você tiver estações de trabalho cujas licenças do Deep Freeze não tenham sido ativadas pelo Servidor de ativação de licenças da Faronics, um ícone de ativação será exibido na barra de ferramentas. Você pode ativar as estações de trabalho com ativações pendentes online ou offline.

Siga as etapas a seguir para ativar as estações de trabalho usando o ícone de ativação:

1. Clique no menu suspenso no ícone de ativação.



- 2. Selecione *Ativar todas as estações de trabalho online*. O Console do Deep Freeze entra em contato com o Servidor de ativação de licenças da Faronics e ativa as licenças. É necessário ter uma conexão com a Internet para a ativação online.
- 3. Como alternativa, selecione Ativar todas as estações de trabalho offline. Para obter mais informações sobre a ativação offline, consulte Ativação manual.



Relatórios

A console Deep Freeze compila vários relatórios sobre o desempenho, o status atual e o histórico da estação de trabalho, e também Relatórios do Anti-Virus. Você pode acessar os seguintes relatórios no painel *Redes e Grupos*.

| Deep Freeze Enterprise Console | | | | | | | - 0 |
|--|-------------------|-------------|------------|----------|-----|-------|-----------------|
| View Select Actions Tools Help | | | a. 1 | | | | |
| 0 🔘 🔛 😔 😂 🔘 🖻 |) 🐧 👣 🛸 🗸 | 10 100 | - Xo | | | | |
| 🄏 🖪 🚮 📾 · 🔯 | 🔏 🚍 📥 · 😡 | \$ - | | | | | |
| Network and Groups | | | Work | stations | Q | | |
| Go [localhost: 7725] | Workstations | Workgr | IP Address | Status | Tha | Confi | Configuration D |
| ✓ C Entire Network | C DESKTOP-7R43UQT | WORKG | 10.0.3.94 | Frozen | | DFwks | Not available |
| WORKGROUP | 0 | | | | | | |
| User Defined Groups | | | | | | | |
| History | | | | | | | |
| Scheduler | | | | | | | |
| > 🔗 Available Configurations | | | | | | | |
| ✓ Preports | | | | | | | |
| V 🔘 Deep Freeze | | | | | | | |
| Current Status | | | | | | | |
| Actions History | | | | | | | |
| Security & Compliance | | | | | | | |
| Workstation Utilization | | | | | | | |
| Workstation Grid Export | | | | | | | |
| Configuration & ThawSpaces | | | | | | | |
| Top Thawed Workstations | | | | | | | |
| Top Online Workstations | | | | | | | |
| Recently Offline Workstations | | | | | | | |
| Recently Online Workstations | | | | | | | |
| Longest since Admin Action | | | | | | | |
| < > | | | | | | | |
| Frozen 1 | | | | | | | |
| Real Thaved 0 | | | | | | | |
| 📥 Target 0 | | | | | | | |
| History 0 | | | | | | | |
| Total 1 | | | | | | | |
| 08085 | | | | | | | |

É possível exportar as informações para o formato de planilha clicando em EXportar como XLS.

- Status Atual: Exibe o status do Deep Freeze na estação de trabalho e indica há quanto tempo a estação de trabalho está em estado Thawed.
- Histórico de Ações: Registra as ações aplicadas nas estações de trabalho, incluindo o cronograma dessas ações, a versão do Deep Freeze após a atualização, a configuração e as marcas ou grupos definidos pelo usuário associados.
- Segurança e Conformidade: Exibe detalhes sobre o status de segurança do Deep Freeze, indicando se o produto requer atualização ou ativação, ou se esteve Thawed por um período longo.
- Uso da Estação de Trabalho: Exibe detalhes do uso de cada estação de trabalho em um período selecionado.
- Exportação da Grade de Estações de Trabalho: Quando exportado, o conteúdo do relatório fornece uma versão exata da grade de estações de trabalho atual, mantendo a estrutura e o formato da grade conforme exibido na console, incluindo a ordem das colunas visíveis.
- Configuração e ThawSpaces: Fornece detalhes de configuração, ThawSpaces e tarefas agendadas para estações de trabalho.
- Relatório de Configuração Completo: Apresenta um relatório abrangente de cada definição de configuração em todos os arquivos de configurações disponíveis, RDX e instalação.



- Principais Estações de Trabalho Thawed: Identifica as estações de trabalho que estão em estado Thawed há mais tempo.
- Principais Estações de Trabalho On-Line: Identifica as estações de trabalho com o maior tempo de atividade.
- Estações de Trabalho Off-Line Recentemente: Identifica estações de trabalho que pararam recentemente de se comunicar com a console do Deep Freeze.
- Estações de Trabalho On-Line Recentemente: Identifica estações de trabalho que se comunicaram recentemente com a console do Deep Freeze.
- Mais Tempo desde Ação de Admin: Identifica estações de trabalho que não receberam nenhum comando da console ou da interface de usuário da estação de trabalho há mais tempo, potencialmente destacando máquinas negligenciadas ou de baixa prioridade.

Personalizar a grade

Exibir ou ocultar relatórios

Para exibir ou ocultar relatórios, clique com o botão direito do mouse em *Deep Freeze* e marque/desmarque os relatórios que deseja exibir ou ocultar.

Organização de colunas na grade

Personalize como as informações são exibidas clicando e arrastando os títulos das colunas para novos locais.

Pesquisar e filtrar

Você pode filtrar a exibição clicando no filtro no canto superior direito de cada coluna para personalizar o filtro com parâmetros condicionais.

- Igual a
- Não é igual a
- É menor que
- É menor que ou igual a
- É maior que
- É maior que ou igual a
- É semelhante
- Não é semelhante
- Contém
- Não contém
- Começa com
- Termina com
- Está em branco
- Não está em branco
- Está entre
- Não está entre



- É qualquer de
- Não é nenhum de

Quando disponível, você pode optar por filtrar a exibição clicando no carimbo de data e hora e selecionando no intervalo de datas predefinido, ou personalizar suas preferências de data e clicar em *Aplicar Filtro*.

Personalização de filtros

Depois de adicionar um filtro, você pode personalizá-lo e adicionar mais combinações de filtros para criar um conjunto de filtros que pode ser salvo, reutilizado e acessado posteriormente com um clique. Clique em *Personalizar* no canto inferior direito e selecione *Adicionar Condição, Adicionar Grupo* ou *Limpar Tudo* no *Construtor de Filtros*.

Clique em *Filtro > Adicionar Condição* para adicionar uma nova condição e especificar a condição nesse formato: *Nome da Coluna, Parâmetro, Expressão*.

Por exemplo: *Nome da Estação de Trabalho* = (é igual a) *Mesa*.

Como alternativa, clique em Pressionar o Botão para Adicionar Uma nova Condição.

Clique em *Filtro > Adicionar Grupo* para adicionar uma condição de subgrupo e especificar os parâmetros para essa condição.

Clique em Salvar Como para salvar o filtro em sua rede.

Clique em Abrir e selecione o filtro salvo para aplicar o filtro.

Agrupar por

Você também pode organizar a exibição por grupos, arrastando os títulos de colunas até a área Arraste um Título de Coluna e Solte Aqui para Agrupar pela Coluna.

Marcas

Marcas são dados simples, geralmente descrições em uma palavra, palavras-chave ou etiquetas que fornecem detalhes sobre um item (por exemplo, Computadores, Grupos e mais) para tornar fácil encontrar itens relacionados navegando ou pesquisando.

Por exemplo, você pode desejar identificar os computador por departamento, como Contas, Marketing ou Vendas. Então, poderá pesquisar pela marca "Contas" e todos os itens com a marca especificada são exibidos.

Criar/atribuir marcas

| Deep Freeze Enterprise Console | | | | | | - 0 | × |
|--------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------|-------------------|--------------|--------|
| le View Select Actions Tools Help | | | a. | | | | |
| 9 🔘 🔛 🗟 🚱 🖻 |) V V 🖻 | 🎉 🖤 🚺 💑 | - Xo | | | | |
| o 🍌 🚀 👫 🖦 🔯 | 🔏 🚍 🛓 | s • 😡 📤 • 🤜 | \$ | | | | |
| Network and Groups | | | Work | stations | Search | | |
| Gocalhost: 7725] | Workstations | Workgr | IP Address | Status | Tha Confi | Configuratio | n Date |
| Entire Network | 🛞 Tag | | | | | | × |
| WORKGROUP | Available tags | S | | Assigned | d tags | | |
| User Defined Groups | Marketing | | | Marketi | ng | | |
| History | Sales | | | Sales | irk | | |
| Scheduler | | | | | | | |
| > 🚴 Available Configurations | | | | | | | |
| ✓ ➡ Reports | | | | | | | |
| ✓ | | | | | | | |
| Current Status | | | | | | | |
| Actions History | | | | | | | |
| Security & Compliance | | | | | | | |
| Workstation Utilization | | | | | | | |
| Workstation Grid Export | | | | | | | |
| Configuration & ThawSpaces | | | | | | | |
| Top Thawed Workstations | Delete tag | | | | Add Tag Remove ta | Ig OK | |
| Top Online Workstations | | | | | | | |
| Recently Offline Workstations | | | | | | | |
| Recently Online Workstations | | | | | | | |
| Longest since Admin Action | | | | | | | |

As marcas podem ser atribuídas a vários computadores.

Siga estas etapas para criar e atribuir marcas:

- 1. Selecione uma estação de trabalho na grade.
- 2. Clique no ícone Marca na barra de ferramentas.
- 3. No campo Marcar Computador, comece digitando os primeiros caracteres e selecione na lista (se a marca já existe), ou crie uma marca nova e clique em *Adicionar Marca*.

A nova marca será atribuída automaticamente ao computador selecionado.

Como alternativa, clique duas vezes em qualquer marca disponível para atribuir a marca à estação de trabalho.

Remover ou cancelar atribuição de marcas

Siga estas etapas para remover ou cancelar a atribuição de marcas:

- 1. Selecione uma estação de trabalho na grade.
- 2. Clique no ícone Marca na barra de ferramentas.
- 3. No painel Marcas Atribuídas, clique nas marcas que serão removidas.



4. Clique em Remover Marca.

A marca será removida automaticamente do computador selecionado.



As marcas que foram desatribuídas de todos os computadores são removidas, mas não são excluídas da lista de marcas.

Excluir marcas

Siga estas etapas para excluir marcas:

- 1. Selecione uma estação de trabalho na grade.
- 2. Clique no ícone Marca na barra de ferramentas.
- 3. Selecione uma marca na lista de Marcas Disponíveis.
- 4. Clique em Excluir Marca.



As marcas que foram excluídas serão apagadas globalmente da lista (e não apenas da estação de trabalho) e serão removidas automaticamente dos computadores que foram atribuídos às marcas.



As notas fornecem contexto ou descrição adicional para explicar, anotar ou adicionar informações à estação de trabalho selecionada.

Adicionar notas

| 🔛 D | eep Freeze Enterprise Console | | | | | | _ | | × |
|------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|---------|-----------|------|
| File | View Select Actions Tools Help | | | Ĩ | | | | | |
| ۲ | 9 🛛 🖓 🖓 🚱 9 |) 🗳 👣 🎁 🤇 | 🎔 📝 🖓 - 🎉 | | | | | | |
| * | h 🖉 🚮 📼 - 🔯 | 🔒 🚍 📥 - (| 🗟 📤 - 🥣 | | | | | | |
| | Network and Groups | | | Workstations | Search | | | | |
| | | Workstations | Workgr IP Ad | ddress Status | Tha Con | fi | Configu | ration I | Date |
| | Entire Network | (iii) Notes | | | | × | Not | available | ð |
| | WORKGROUP | | | | | | | | |
| | User Defined Groups | Enter notes: | | | | | | | |
| | History | For testing | | | | ^ | | | |
| | Scheduler | | | | | | | | |
| | > Available Configurations | | | | | ~ | | | |
| | Page Freeze | | | | Save | Cancel | | | |
| | Current Status | | | | | |] | | |
| | Actions History | | | | | | | | |
| | Security & Compliance | | | | | | | | |
| | Workstation Utilization | | | | | | | | |
| | Workstation Grid Export | | | | | | | | |
| | Configuration & ThawSpaces | | | | | | | | |
| | Top Thawed Workstations | | | | | | | | |
| | Top Online Workstations | | | | | | | | |
| | Recently Offine Workstations | | | | | | | | |
| | Recently Online Workstations | | | | | | | | |
| | Longest since Admin Action | | | | | | | | |

Siga estas etapas para adicionar notas:

- 1. Selecione uma estação de trabalho na grade.
- 2. Clique no ícone Notas na barra de ferramentas.
- 3. Digite a nota (no máximo 260 caracteres).
- 4. Clique em Salvar.

As notas serão exibidas com uma dica de ferramenta quando você passa o mouse sobre a nota na grade.

As notas só podem ser aplicadas a uma única estação de trabalho.



Agendando tarefas do Deep Freeze

O Deep Freeze Enterprise oferece dois tipos de Tarefas do Deep Freeze:

- Tarefa Única só contém uma tarefa do Deep Freeze
- Tarefa de Combinação pode conter até 5 tarefas do Deep Freeze durante no máximo 20 horas. Uma Tarefa de Combinação não pode ser executada imediatamente e só pode ser agendada.

Para agendar uma tarefa única do Deep Freeze no Enterprise Console usando o Assistente de Tarefas Agendadas, conclua os seguintes passos:

- 1. Abra o Assistente de Tarefas Agendadas de uma das seguintes maneiras:
 - > Clique em Assistente de Agendamento no painel Rede e Grupos e clique no ícone Adicionar Tarefa
 - > Clique com o botão direito do mouse em Assistente de Agendamento no painel Rede e Grupos e escolha Adicionar Tarefa

A tela a seguir é exibida:

| Ação O Desigar Q Wake-On-LAN OB Peinciatar Congelado OB Peinciatar Congelado OB reinciatar Congelado OB reinciatar Descongelado OB reinciatar Descongelado Bloqueado OB reinciatar Descongelado Bloqueado OB reinciatar Descongelado Bloqueado OB reinciatar Descongelado Bloqueado OB reinciatar Descongelado Blogueado OB reinciatar Descongelado Bloguea | stente de tarefas agendadas | — × |
|--|-------------------------------------|------------------|
| Escolha a ação que deseja executa: Ação Beiricias Destigas Wake-On-LAN Reiniciar Congelado Reiniciar Descongelado Reiniciar Descongelado Envirá mensagem Escutar Windows Update | | 8 |
| Ação Ação Desigar Value On-LAN Reiniciar Congelado Reiniciar Descongelado Reiniciar Descongelado Reiniciar Descongelado Enviar mensagem Enviar mensagem Enviar mensagem | Escolha a ação que deseja executar: | |
| Hennicar Hennicar Hennicar Desigar Wake-Dn-LAN Berinciar Congelado Reiniciar Descongelado Reiniciar Descongelado Bloqueado Envior mensagem Executar Windows Update | Ação | |
| Vesigar Wake-On-LAN Wake-On-LAN Perinciar Congelado Reiniciar Descongelado Reiniciar Descongelado Enviar mensagem Erwiar mensagem Executar Windows Update | Reiniciar | |
| WakeUnLan WakeUnLan WakeUnLan Keiniciar Descongelado Reiniciar Descongelado Bioniciar Descongelado Bloqueado Derwiar mensagem Keinicar Mindows Update | O webs De Lan | |
| Conferencial Congelado Conferencial Descongelado Conferencial Descongelado Bloqueado De Envial mensagem Conferencial Windows Update | Wake-Un-LAN | |
| Generalar Descongelado Beiniciar Descongelado Bloqueado DEnviar mensagem Executar Windows Update | Heiniciar Longelado | |
| Reinclar Descongelado Biloqueado Enviar mensagem Executar Windows Update | Reiniciar Descongelado | |
| Executar Windows Update | Heiniciar Descongelado Bioqueado | |
| Contraction and the second sec | Enviar mensagem | |
| | C Executar windows update | |
| | | |
| | <⊻oltar Avançar> | <u>C</u> ancelar |
| (Voltar Avançar) <u>C</u> ancelar | | |

- 2. Clique duas vezes na tarefa desejada ou selecione a tarefa e clique em *Avançar*. As tarefas a seguir estão disponíveis para o Deep Freeze:
 - > Tarefa de Combinação
 - > Reiniciar
 - > Desligar
 - > Wake-on-LAN
 - > Reiniciar Congelado
 - > Reiniciar Descongelado
 - > Reiniciar Descongelado Bloqueado
 - > Enviar Mensagem
 - > Conectar Usuário
 - > Executar Windows Update
 - > Inicialização Remota



- > Enviar por push e iniciar
- > Atualizar ou Atualização
- > Formatar ThawSpace
- 3. Na tela a seguir, insira um nome para a tarefa e escolha a agenda de execução de tarefa preferida Diariamente, semanalmente, mensalmente ou somente uma vez. Os nomes das tarefas devem ser exclusivos. Duas tarefas não pode ter o mesmo nome. Clique em *Avançar*.

| Assistente de tarefas agendadas | × |
|--|------------------|
| | 8 |
| Digite o nome desta tarefa: Reiniciar | |
| Executar esta tarefa: | |
| Diariamente | |
| 🔘 Semanalmente | |
| Mensalmente | |
| 🔘 Somente uma vez | |
| | |
| | |
| | |
| <u>≺Voltar</u> Avaŋçar> | <u>C</u> ancelar |

4. Dependendo da escolha da execução de tarefas, as opções de configuração de data e hora que se seguem irão variar. Clique em *Avançar*.





5. Clique em Concluir quando a configuração estiver concluída.





A hora inicial padrão de uma tarefa é cinco minutos a partir da hora atual.

Para agendar uma Tarefa de Combinação no Enterprise Console usando o Assistente de Tarefas Agendadas, conclua os seguintes passos:

- 1. Abra o Assistente de Tarefas Agendadas de uma das seguintes maneiras:
 - > Clique em Assistente de Agendamento no painel Rede e Grupos e clique no ícone Adicionar Tarefa
 - > Clique com o botão direito do mouse em Assistente de Agendamento no painel Rede e Grupos e escolha Adicionar Tarefa

A tela a seguir é exibida:

| stente de tarefas agendadas | |
|---|----------|
| | |
| | Y |
| Escolha a ação que deseja executar: | |
| Ação | <u>^</u> |
| 🔗 Tarefa de Combinação | |
| 🛞 Reiniciar | |
| 🕑 Desligar | = |
| 🔀 Wake-On-LAN | |
| 😡 Reiniciar Congelado | |
| Reiniciar Descongelado | |
| Reiniciar Descongelado Bloqueado | |
| Enviar mensagem | |
| | |
| 🎨 Executar Windows Update | |
| 🗞 Executar Windows Update 🚀 Inicialização remota | - |



- 2. Selecione Tarefa de Combinação e clique em Avançar.
- 3. Na tela a seguir, insira um nome para a tarefa e escolha a agenda de execução de tarefa preferida Diariamente, semanalmente, mensalmente ou somente uma vez. Os nomes das tarefas devem ser exclusivos. Duas tarefas não pode ter o mesmo nome. Clique em *Avançar*.

| Assistente de tarefas agendadas |
|---|
| |
| Digite o nome desta tarefa: Combination |
| Executar esta tarefa: |
| Diariamente |
| Semanalmente |
| Mensalmente |
| Somente uma vez |
| |
| |
| |
| <u>≺⊻oltar</u> Ava <u>n</u> çar> <u>C</u> ancelar |

4. Dependendo da escolha da execução de tarefas, as opções de configuração de data e hora que se seguem irão variar. Clique em *Avançar*.

| Assistente de tarefas agendadas |
|--|
| |
| Selecione o dia em que deseja que esta tarefa seja iniciada. |
| Executar esta tarefa: |
| <u>≺⊻oltar</u> Ava <u>nçar></u> <u>C</u> ancelar |



5. Selecione a tarefa no menu suspenso e especifique a hora. Clique no sinal de + para adicionar outra tarefa. Repita o processo para adicionar até 5 tarefas durante no máximo 20 horas. Clique em *Avançar*.

| Selecione a tarefa para executar. Cada tarefa será executada na nara especificada. Reiniciar Start Time: 3:58:28 PM Wake-On-LAN Start Time: 4:13:28 PM Reiniciar Congelado Start Time: 4:28:28 PM Reiniciar Descongelado Start Time: 4:43:28 PM X | Assistente de tarefas agendadas |
|--|---|
| Selecione a tarefa para executar. Cada tarefa será executada na hora especificada. Reiniciar v Start Time: 3:58:28 PM * Wake-On-LAN v Start Time: 4:13:28 PM * Reiniciar Congelado v Start Time: 4:28:28 PM * Reiniciar Descongelado v Start Time: 4:43:28 PM * | |
| Hemiciar Valk Time: 3:58:28 PM Wake-On-LAN Start Time: 4:13:28 PM Reiniciar Congelado Start Time: 4:28:28 PM Reiniciar Descongelado Start Time: 4:43:28 PM Reiniciar Descongelado Start Time: 4:43:28 PM | Selecione a tarefa para executar. Cada tarefa será executada na hora específicada. |
| Wake-On-LAN ▼ Start Time: 4:13:28 PM ★ Reiniciar Congelado ▼ Start Time: 4:28:28 PM ★ ★ Reiniciar Descongelado ▼ Start Time: 4:43:28 PM ★ ★ | Reiniciar V Start Fille. 3:58:28 PM |
| Reiniciar Congelado 🔹 Start Time: 4:28:28 PM 💮 🔀 Reiniciar Descongelado 🔹 Start Time: 4:43:28 PM 💮 🛣 🖶 | Wake-On-LAN 🗸 Start Time: 4:13:28 PM 🚔 🗶 |
| Reiniciar Descongelado 🔻 Start Time: 4:43:28 PM 🔄 💓 🖶 | Reiniciar Congelado 🔻 Start Time: 🛛 4:28:28 PM 🚔 🗶 |
| | Reiniciar Descongelado 🔻 Start Time: 🛛 4:43:28 PM 🚔 💓 🖶 |
| (Voltar Avancar) Cancelar | (Voltar Avancar) Cancelar |

6. Revise a lista de tarefas e clique em Concluir.

Editar Tarefas Programadas

Para editar tarefas programadas, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar Tarefa. Siga os passos 1-5 na seção Arquivos do Deep Freeze Enterprise.



Atribuindo computadores a tarefas agendadas

Depois do agendamento de uma tarefa, ela será exibida no Assistente de agendamento no painel Redes e grupos do Console.



Para atribuir computadores a uma tarefa, selecione os computadores preferidos no painel *Estações de trabalho* no Console e arraste-os para a tarefa preferida. Ou arraste um grupo para a tarefa.

Para ver quais computadores estão atribuídos a uma tarefa específica, clique na tarefa. Os computadores atribuídos aparecem no painel *Estações de trabalho*.

Para excluir um computador de uma tarefa, clique no computador e pressione Excluir.

Para excluir um computador de uma tarefa, clique com o botão direito do mouse no computador e selecione *Remover da tarefa*.

Adicionando uma Tarefa

Para adicionar uma tarefa, clique com o botão direito em Agendador e selecione *Adicionar Tarefa*.

Editando uma Tarefa

Para editar uma tarefa, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar Tarefa.

Pausando uma Tarefa

Para pausar uma tarefa, clique com o botão direito na tarefa e selecione Pausar Tarefa.

Retomar uma Tarefa

Para continuar uma tarefa, clique com o botão direito na tarefa e selecione *Retomar Tarefa*.



Excluindo uma tarefa

Para excluir uma tarefa, clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir tarefa.

Executando uma tarefa imediatamente

Para executar uma tarefa imediatamente, clique com o botão direito do mouse e selecione *Executar tarefa*.

Propriedades de tarefas agendadas

Para ver as propriedades de uma tarefa, clique com o botão direito no nome da tarefa e selecione *Visualizar propriedades*.

A seguinte tela será exibida:

| Propriedades | × |
|------------------------------|----|
| | |
| Tarefa | |
| Send Message Send message | |
| Data/hora de execução: | |
| 3:25:00 PM 10/1/2019 | |
| Frequência: | |
| on day 1 of every month | |
| | |
| | OK |



As tarefas agendadas ainda serão executadas mesmo que o Console corporativo seja fechado, desde que o serviço local esteja ativado e as conexões de rede não sejam desligadas ao sair do Console corporativo.



Gerenciando Rede e grupos

O Console corporativo automaticamente organiza computadores por seus grupos de trabalho ou domínio. Clique no grupo de trabalho ou domínio adequado para visualizar os computadores naquele grupo de trabalho ou domínio.

O Console corporativo pode ser usado para definir os grupos específicos, a fim de organizar computadores.

Adicionando um grupo

A caixa de diálogo Adicionar grupo permite configurar vários filtros para classificar as estações de trabalho em grupos diferentes. Esse filtro atualiza automaticamente a lista de estações de trabalho com base nas alterações dos parâmetros selecionados.

Siga estas etapas para adicionar um grupo com um Filtro:

- 1. clique com o botão direito do mouse em *Grupos definidos pelo usuário* no painel *Rede e grupos*.
- 2. Selecione Adicionar grupo. A caixa de diálogo Adicionar grupo é exibida:

| ome do grupo: | | | |
|----------------------|-------------|--------|---|
| 🔲 Usar filtro | | | |
| Coluna: | Comparação: | Valor: | |
| Estações de trabalho | 🔻 Igual a | - | • |

- 3. Especifique o Nome do grupo.
- 4. Selecione Coluna.
- 5. Selecione Comparação.
- 6. Selecione *Opção* E/Ou se estiver adicionando outro filtro.
- 7. Especifique Valor ou Expressão regular.
- 8. Clique em Adicionar.



A tabela seguinte mostra a Coluna, Comparação, Opção e Valores.

| Selecionar Coluna | Selecionar Comparação | Selecionar Opção | Especificar Valor ou Expressão regular |
|----------------------|---|------------------|---|
| Estações de trabalho | lgual a Não é igual a Expressão regular Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Grupo de trabalho | lgual a Não é igual a Expressão regular Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Endereço IP | lgual a Não é igual a Expressão regular Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Status | lgual a Não é igual a | e Ou | Congelada Frozen e bloqueado Thawed Thawed e bloqueado Aplicando Windows Update Aplicando arquivo de lote Período descongelado Modo de manutenção Licença expirada Seed WKS Off-line |
| Marcas | lgual a Não é igual a | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Notas | Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Configuração | lgual a Não é igual a Expressão regular Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |



| Selecionar Coluna | Selecionar Comparação | Selecionar Opção | Especificar Valor ou Expressão regular |
|--------------------------|--|------------------|--|
| Data da configuração | lgual a Não é igual a Maior que Maior ou igual a Menor que Menor ou igual a | e Ou | Especifique a <i>Data</i> . |
| Arquivo de instalação | lgual a Não é igual a Expressão regular Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Versão | lgual a Não é igual a Maior que Maior ou igual a Menor que Menor ou igual a | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Sistema operacional | lgual a Não é igual a Expressão regular Contém | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Endereço MAC | lgual a Não é igual a Expressão regular | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Nome de login | lgual a Não é igual a Expressão regular | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |
| Descongelado Por | Maior que Maior ou igual a Menor que Menor ou igual a | e Ou | Especifique o <i>Valor</i> . |
| ThawSpace Livre (GB) | lgual a Não é igual a Expressão regular | e Ou | Especifique o Valor ou a Expressão regular. |



Construindo uma estrutura de grupo definida pelo usuário

Após a adição de um grupo, um ou mais subgrupos podem ser adicionados abaixo dele, e subgrupos adicionais podem ser adicionados indefinidamente como uma maneira de diferenciar entre ambientes, como no exemplo mostrado a seguir:



Importando grupos do Active Directory

Se a estrutura de grupo já tiver sido designada dentro do Active Directory, aquela estrutura pode ser importadas diretamente no Console corporativo. Execute estas etapas para importar do Active Directory:

- 1. Selecione *Ferramentas* > *Importar grupos do Active Directory* ou clique no ícone *LDAP* localizado na barra lateral.
- 2. A caixa de diálogo a seguir será exibida. Selecione a guia Microsoft ou a guia Novell.

| Parâmetros do Servidor LDAP |
|-----------------------------|
| Microsoft Novell |
| Servidor LDAP |
| Domínio |
| |
| LDAP seguro |
| ID de login |
| |
| Senha |
| |
| 🔽 Login anônimo |
| Conectar Cancelar |

- 3. Insira as informações do servidor LDAP do local da importação. A opção para logon anônimo também está disponível. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, um nome de usuário e uma senha serão necessários.
- 4. Selecione *LDAP Seguro* se a sua rede usa LDAP Seguro. (Para mais informações sobre LDAP Seguro, vá para https://support.microsoft.com/en-ca/kb/321051)
- 5. Clique em *Conectar*. A hierarquia do *Active Directory* é exibida. Selecione as entradas necessárias e clique em *Importar*.


Histórico

O Console corporativo armazena o histórico dos computadores de destino.

Se um computador estiver desconectado de uma rede, desligado ou estiver sendo reiniciado, um sinal de exclamação (!) será exibido no Console corporativo para o determinado computador. Se o computador voltar a estar online, o sinal de exclamação desaparecerá.

Se o computador permanecer offline (por exemplo, se o computador estava permanentemente desconectado da rede), ou se o computador estiver desligado, o sinal de exclamação continuará ativo.

No Console corporativo, vá para *Arquivo* > *Sair*. Selecione a opção *Fechar e desligar conexões de rede* e clique em *OK*. Quando você reabrir o Console corporativo, os computadores com o sinal de exclamação (!) irão aparecer no Histórico. Se o computador estiver desligado e estiver equipado com o hardware Wake-on-LAN, clique com o botão direito no computador no Histórico e selecione Wake-on-LAN para ativar o computador.

Opções do Histórico:

- Para visualizar o histórico, clique em Histórico no painel Redes e grupos.
- Para excluir os computadores do Histórico, selecione os computadores, clique com o botão direito do mouse e selecione *Remover do Histórico* no menu de contexto.
- Para ativar o computador usando o recurso Wake-on-LAN, selecione os computadores, clique com o botão direito e selecione Wake-on-LAN no menu de contexto.



Adicionando computadores a um grupo

É possível adicionar computadores a um grupo arrastando-os do painel *Estações de trabalho* para o grupo desejado ou usando-se um filtro automático definido durante a criação dos grupos.

A filtragem automática permite que os computadores sejam adicionados automaticamente a grupos definidos por usuários. Os computadores são adicionados com base no nome do computador.

Curingas (*, ?) podem ser usado para adicionar computadores com base em um segmento específico do nome.

Exemplo: Lab1-* adiciona todos os computadores com nomes que começam com Lab1-.

Ordenando grupos alfabeticamente

Para classificar os grupos alfabeticamente, clique com o botão direito em *Grupos definidos pelo usuário* e selecione *Ordenar grupos alfabeticamente*.

Removendo estações de trabalho do grupo definido pelo usuário

Para remover um computador de um grupo, clique com o botão direito do mouse no computador em *Grupos definidos pelo usuário* e selecione *Remover do grupo*.

Importando ou exportando grupos para arquivo

Para importar grupos de um arquivo ou exportar grupos para um arquivo, escolha a opção preferida do menu *Ferramentas*.



Configurar ações personalizadas

O Deep Freeze fornece as seguintes ações personalizadas que podem ser acessadas via o menu *Ações*. Ações adicionais podem ser criadas para atender a necessidades específicas. O Deep Freeze oferece três ações padrão. As ações personalizadas adicionais podem ser configuradas importando-se o arquivo *.xml* apropriado no Console do Deep Freeze. Para obter mais informações sobre Ações personalizadas, a estrutura do arquivo de ação personalizada e detalhes sobre diversos parâmetros, consulte o Apêndice E.

Controlar com RDC

Isso permite a conexão com o computador através do Microsoft Remote Desktop Protocol A Conexão de área de trabalho remota já deve estar ativada nas máquinas de destino.

| Configurar ações personalizadas do console co | orporativo do Deep Freeze | × |
|---|--|-------|
| | Propriedades de ação personalizada | |
| Ações personalizadas | Caminho executável | |
| Controlar com RDC | C:\Windows\system32\mstsc.exe /v:%%WKSNAME%% /f | |
| Execução remota | Riretório de trabalho | |
| Enviar por push e instalar MOI | Critic de trabanio | |
| | Ações personalizadas permitem a você executar programas específicos em estações de trabalho do Deep Freeze. A Faronics fornece diversas ações personalizadas. <u>Clique aqui para obter instruções detalhadas sobre como adicionar</u> <u>novas ações personalizadas</u> . | |
| <u>Excluir</u> Exportar <u>Importar</u> | | echar |

- 1. Vá para Ação > Ações personalizadas.
- 2. Selecione Controlar com RDC.
- 3. Insira o Caminho executável ou navegue para selecionar o local.
- 4. Insira o Diretório de trabalho.
- 5. Clique em Aplicar.



Execução remota

A Execução remota permite remotamente executar um arquivo executável em um computador. O PsExec é uma ferramenta que pode ser usada para executar remotamente um arquivo executável em um computador. O PsExec deve ser baixado e instalado no computador. Para obter mais informações sobre o PsExec, visite http://www.faronics.com/pstools.

| Configurar ações personalizadas do console | corporativo do Deep Freeze | × |
|--|---|----|
| | Local do PSExec | |
| Ações personalizadas | Definir local do PSExec | |
| Controlar com RDC | | |
| Execução remota | | |
| Enviar por push e instalar MSI | Inserir o caminho para utilizar o aplicativo PSExec instalado no computador. Se o aplicativo PSExec não está instalado em seu computador, clique no link abaixo. Você será redirecionado ao site onde pode baixar e instalar este aplicativo. Após concluir a instalação do aplicativo PSExec, volte para esta tela e insira o caminho do aplicativo na caixa de texto "Definir local do PSExec". Link para o PSExec | |
| Excluir Exportar Importar | | ar |

Configurar

- 1. Vá para Ação > Ações personalizadas.
- 2. Selecione Execução remota.
- 3. Insira o Local do PSExec ou navegue para selecionar o local.
- 4. O *Caminho executável* e o *Diretório de trabalho* são adicionados automaticamente. O *Arquivo executável* e o *Diretório de trabalho* podem ser modificados depois.
- 5. Clique em *Fechar*.

Executar

- 1. Selecione os computadores no painel Estações de trabalho.
- 2. Selecione *Ação* > *Execução remota*.
- 3. A caixa de diálogo Execução remota é exibida.
- 4. Digite o Nome de usuário, a Senha e o Comando.
- 5. Clique em Ok.



Enviar por push e instalar arquivo MSI

A opção *Enviar por push e instalar arquivo MSI* permite enviar por push e instalar um arquivo *.msi* em um computador através do Console corporativo.

| Configurar ações personalizadas do console c | orporativo do Deep Freeze | × |
|--|--|---|
| Ações personalizadas Controlar com RDC Execução remota Enviar por push e instalar MSI | Local do PSExec Definir local do PSExec Inserir o caminho para utilizar o aplicativo PSExec instalado no computador. Se o aplicativo PSExec não está instalado em seu computador, clique no link abaixo. Você será redirecionado ao site onde pode baixar e instalar este aplicativo. Após concluir a instalação do aplicativo PSExec, volte para esta tela e insira o caminho do aplicativo na caixa de texto "Definir local do PSExec". Link para o PSExec | |
| Excluir Exportar Importar | Escha | |

Configurar

- 1. Vá para Ação > Ações personalizadas.
- 2. Selecione Enviar por push e instalar arquivo MSI.
- 3. Insira o Local do PSExec ou navegue para selecionar o local.
- 4. O *Caminho executável* e o *Diretório de trabalho* são adicionados automaticamente. O *Arquivo executável* e o *Diretório de trabalho* podem ser modificados depois.
- 5. Clique em Fechar.

Executar

- 1. Selecione os computadores no painel Estações de trabalho.
- 2. Selecione Ação > Enviar por push e instalar arquivo MSI.
- 3. A caixa de diálogo Enviar por push e instalar arquivo MSI é exibida.
- 4. Insira o Nome do usuário, Senha, Nome do arquivo e Letra da unidade.
- 5. Clique em Ok.



Enviar por push e iniciar

Você pode enviar por push e iniciar arquivos em estações de trabalho gerenciadas.

Conclua os arquivos seguintes para enviar por push e iniciar arquivos em estações de trabalho gerenciadas:

- 1. Selecione uma ou mais estações de trabalho no painel Estação de trabalho.
- 2. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Ações > Enviar por push e executar*. Aparecerá a caixa de diálogo Enviar por push e iniciar.

| Enviar por push e iniciar | X |
|---------------------------------|----------|
| Caminho do arquivo: | |
| | |
| Parâmetros de linha de comando | |
| r aramea os de inina de comando | |
| | |

- 3. Procure o caminho de arquivo para selecionar ou especifique o caminho de arquivo.
 - Nome de arquivo e caminho especifique o nome de arquivo e o caminho no qual o arquivo está disponível no computador do console. Como alternativa, você pode procurar o executável para selecionar. Tipos de arquivo compatíveis são .exe (executáveis) e .msi (instaladores MSI). Arquivos MSI são executados em modo de instalação por padrão. Por exemplo, se o executável MyApplication.exe estive disponível em C:/AppFolder, especifique C:/AppFolder/MyApplication.
- 4. Especifique os parâmetros de linha de comando com variáveis de ambiente (opcional):
 - > Argumentos especifique os argumentos que você deseja aplicar com este executável. Por exemplo, se o executável for executado do prompt de comando com o comando C:\AppFolder\MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log para argumentos. Para arquivos .msi, especifique os argumentos que você normalmente especificaria ao iniciar um arquivo .msi com o MSIEXEC. Se você não especificar nenhum argumento para um arquivo .msi, o Deep Freeze acrescentará "/i" (instalar) automaticamente. O Deep Freeze também substitui qualquer opção de exibição por /qn, (em modo silencioso, sem IU).
- 5. Clique em OK.

O arquivo é enviado por push para a estação de trabalho selecionada e iniciado remotamente nas estações de trabalho selecionadas.



Inicialização remota

Você pode iniciar arquivos de execução remotamente em estações de trabalho gerenciadas.

Conclua os arquivos seguintes para executar arquivos remotamente em estações de trabalho gerenciadas:

- 1. Selecione uma ou mais estações de trabalho no painel Estação de trabalho.
- 2. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Ações > Execução remota*. A caixa de diálogo Execução remota é exibida:

| Inicialização remota | × |
|--------------------------------|---------------------|
| Caminho do arquivo: | |
| | |
| Parâmetros de linha de comando | |
| | |
| | OK <u>C</u> ancelar |

- 3. Procure o caminho de arquivo para selecionar ou especifique o caminho de arquivo.
 - Nome de arquivo e caminho especifique o nome de arquivo e o caminho no qual o arquivo está disponível no computador do console. Como alternativa, você pode procurar o executável para selecionar. Tipos de arquivo compatíveis são .exe (executáveis) e .msi (instaladores MSI). Instaladores MSI são executados em modo de instalação por padrão. Por exemplo, se o executável MyApplication.exe estiver disponível em C:/AppFolder, especifique C:/AppFolder/MyApplication.
- 4. Especifique os parâmetros de linha de comando com variáveis de ambiente (opcional):
 - > Argumentos especifique os argumentos que você deseja aplicar com este executável. Por exemplo, se o executável for executado do prompt de comando com o comando C:\AppFolder\MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log para argumentos. Para arquivos .msi, especifique os argumentos que você normalmente especificaria ao iniciar um arquivo .msi com o MSIEXEC. Se você não especificar nenhum argumento para um arquivo .msi, o Deep Freeze acrescentará "/i" (instalar) automaticamente. O Deep Freeze também substitui qualquer opção de exibição por /qn, (em quieto, sem IU).
- 5. Clique em OK.

O arquivo é executado remotamente nas estações de trabalho selecionadas.



Excluindo, importando e exportando ações personalizadas

Excluindo ações personalizadas

Para excluir ações personalizadas, execute estas etapas:

- 1. Vá para Ação > Ações personalizadas.
- 2. Selecione a ação personalizada a ser excluída.
- 3. Clique em Excluir.

Importando ações personalizadas

Para importar ações personalizadas, execute as seguintes etapas:

- 1. Vá para Ação > Ações personalizadas.
- 2. Clique em Importar.
- 3. Navegue e selecione o arquivo *.xml* a ser importado.
- 4. Clique em Abrir para importar o arquivo.

Exportando ações personalizadas

Para exportar ações personalizadas, execute as seguintes etapas:

- 1. Vá para Ação > Ações personalizadas.
- 2. Selecione a ação personalizada a ser exportada.
- 3. Clique em Exportar.
- 4. A caixa de diálogo Exportar ação personalizada para arquivo é exibida.
- 5. Especifique um Nome de arquivo e clique em Salvar.



Personalizador de console

O Personalizador de console permite especificar quais recursos e comandos você quer que estejam disponíveis no Console, e salvar o resultado como um novo console que pode ser distribuído em sua organização.

As configurações disponíveis estão agrupadas em categorias (as funções do Console, comandos da Estação de trabalho, comandos do Deep Freeze, comandos de instalação/desinstalação da estação de trabalho e comandos do assistente de agendamento). Clique no ícone mais (+) na extrema esquerda de cada categoria para exibir a lista completa das configurações disponíveis naquela categoria.

Selecione ou desmarque as caixas de seleção individuais conforme necessário. Alternativamente, selecione ou desmarque as categorias inteiras de uma vez. As configurações são desmarcadas não estarão disponíveis no novo Console corporativo que você criar. Para ver um exemplo de como usar o Personalizador de console em um cenário prático, consulte o Apêndice D.

Executes as seguintes etapas para criar consoles com funcionalidade limitada:

- 1. Selecione Ferramentas > Personalizador de console.
- 2. O Personalizador de console é exibido.



- 3. Selecione os recursos a serem exibidos no novo Console.
- 4. Clique em Salvar como para salvar o Console. Especifique um nome para o arquivo.
- 5. Quando você clicar duas vezes no arquivo *.exe* recém-criado, o Console com a funcionalidade limitada será iniciado.



Desligamento do Console corporativo do Deep Freeze

Para desligar o Console do Deep Freeze selecione *Arquivo > Sair* ou clique no botão Fechar janela. Ao sair, você pode escolher:

• Minimizar o Console para a bandeja do sistema.

Isso não interrompe o Console e mantém as conexões ativas. O ícone do Console do Deep Freeze é exibido na bandeja do sistema. As tarefas agendadas ainda serão executadas. Para reabrir o Console corporativo do Deep Freeze, clique com o botão direito em seu ícone localizado na barra de tarefas e selecione *Restaurar console dodo Deep Freeze*.

· Fechar o Console do Deep Freeze e deixar as conexões de rede em execução

Isso fecha o Console, mas mantém as conexões com os computadores ativas. As tarefas agendadas ainda serão executadas.

• Fechar o Console do Deep Freeze e desligar conexões de rede.

Isso interrompe os processos do Console, fecha as conexões (incluindo o serviço local), e as tarefas agendadas não irão começar a ser executadas. Entretanto, as tarefas agendadas que começaram a ser executadas irão continuar.

| Opções de saída do console corporativo | × |
|--|-------------|
| Saída do console corporativo | |
| Quando sair do console corporativo do Deep Freeze: | |
| 🔘 Minimizar na bandeja do sistema | |
| Fechar conexões de rede e deixá-las em execução | |
| Fechar e desligar conexões de rede | |
| 🔲 Definir padrão | OK Cancelar |
| | |

A caixa de diálogo não será exibida em futuras saídas quando a opção *Definir padrão* tiver sido selecionada. Para sair dessas configurações selecione *Ferramentas* > *Opções de saída*.



Instalação do Deep Freeze na estação de trabalho

Depois de um arquivo de programa de instalação personalizada ter sido criado usando-se o Administrador de configuração, o Deep Freeze pode ser implantado em computadores que usam uma instalação assistida, uma instalação de destino, o Sistema de instalação em segundo plano ou como parte de um processo de imagem.



Todos os utilitários de fundo e software antivírus devem ser desativados e todos os aplicativos devem ser fechados antes da instalação. Esses programas podem interferir com a instalação, o que poderia resultar no funcionamento incorreto do Deep Freeze.

O computador reinicia após qualquer tipo de instalação ser concluída. O Deep Freeze deve estar em um estado Descongelado para qualquer tipo de desinstalação ser bem-sucedida.

Qualquer ThawSpace existente será excluído durante uma desinstalação se:

- A opção para reter um ThawSpace existente não tiver sido verificada no Administrador de configuração.
- O ThawSpace não tiver sido criado com o Deep Freeze Enterprise Versão 5 ou posterior.

Instalação ou desinstalação assistida

Para instalar ou desinstalar o Deep Freeze, execute estas etapas:

- 1. Execute o arquivo do programa de instalação (DFWks.exe) no computador. A seguinte tela será exibida:
- 2. Clique em *Instalar* para iniciar a instalação. Siga as etapas apresentadas, depois leia e aceite o contrato de licença. O Deep Freeze é instalado e o computador é reiniciado.



Clique em *Desinstalar* para desinstalar o Deep Freeze. A opção Desinstalar só pode ser clicada se o Deep Freeze tiver sido instalado anteriormente e o computador estiver atualmente Descongelado. Se houver um ThawSpace existente, o Deep Freeze exibirá uma caixa de diálogo perguntando se ele deve ser retido ou excluído.



Se o disco rígido estiver muito fragmentado, não será possível criar ThawSpaces. Uma mensagem é exibida solicitando que você anule a instalação ou instale o Deep Freeze sem os ThawSpaces.



Se você selecionar Atrasar reinicialização Frozen para concluir atualizações do Windows (Guia Opções avançadas no Administrador de Configuração) e instalar o Deep Freeze, o instalador verificará se todas as atualizações do Windows foram concluídas. Se as atualizações do Windows não foram concluídas, a instalação do Deep Freeze não continuará. Conclua as atualizações do Windows e tente instalar o Deep Freeze novamente.



Se você desabilitar Atrasar reinicialização Frozen para concluir atualizações do Windows e instalar o Deep Freeze, certifique-se de que todas as atualizações do Windows foram concluídas sem usar o Deep Freeze. Desabilitar esta opção pode resultar no travamento do computador em um ciclo de reinicialização para atualizações incompletas do Windows.



Desinstalando o Deep Freeze na estação de trabalho via Console

O Console corporativo pode ser usado para desinstalar o Deep Freeze completamente ou para desinstalar o Deep Freeze, mas deixar a Seed da estação de trabalho. Um computador deve estar em um estado Descongelado para desinstalar o programa.

| 😥 De | ep Freeze Consol | e Corporativo | | | | • | | 1 |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|--|--------------|
| Arquiv | o Visualizar S | Selecionar Ações Ferrai | mentas Ajuda | | | | Reiniciar Descongelado Bloqueado | |
| (\mathfrak{S}) | 🖄 🙆 | 0 😡 😡 | 🔊 😚 🍞 | 🔏 - 🔏 | 🇞 🔏 | ٢ | Reiniciar Congelado | à - (|
| | Rec | le e grupos | | | | | Enviar mensagem | rabalho |
| | 🔺 🚱 (localh | ost:7725] | Estações de trab | alho | Grupo de | 8 | Bloquear | Data da |
| | > 🍋 Tod | a a rede | 1303-7-64 | ES | WORKG 1 | ~ | Dealth annual | Não |
| | ⊿ 🚟 Grup | oos definidos pelo usuário | 1303-7-64 | PTBR | WORKG 1 | V | Desbloquear | Não |
| | Te | est1 | | | | 8 | Atualizar configuração | |
| | Te Te | est2 | | | | Sa | Atualizar tarefas da estação de trabalho | |
| | Te | est3 | | | | <u></u> | | |
| | j≣ Te | est 4 | | | | 100 | Executar Windows Update | |
| | Histo | brico | | | | 20 | Finalizar tarefa da estação de trabalho | |
| | Assi: | stente de agendamento | | | | - | Inicialização remota | |
| | | en Freeze | | | | 1 | Enviar por push e iniciar | |
| | | 500110020 | | | | ≌% ↑ ∩ | | |
| | | | | | | | Formatar Thawspace | |
| | | | | | | 6 | Mostrar log | |
| | | | | | | 曹탄 | Remover do grupo | |
| | | | | | | | Remover das tarefas | |
| | | | | | | | Deserver de bistóries | |
| | | | | | | | Remover do historico | |
| l | ~ | | | | | - | Custom Actions | |
| | Congelada | 1 | | | | 52 | Instalar | |
| | Contract Con | 1 | | | | | | |
| | Destino | 0 | | | | 60 | Atualizar ou Atualização | |
| | Histórico | 0 | | | | | Desinstalar (Deixar Seed) | |
| | Total | 2 | | | | | Exportar | |
| | | | • | | | | Coniar | |
| [localho | ost:7725] : Toda a | rede | 1 item seleci | onado | | | Copiar | |

Para desinstalar o Deep Freeze em um computador e deixar a Seed da estação de trabalho, clique com o botão direito nas estações de trabalho congeladas e selecione *Desinstalar (Deixar Seed)*, conforme mostrado acima. Ou clique no ícone na barra de ferramentas.

Para desinstalar completamente o Deep Freeze e a Seed da estação de trabalho, selecione os computadores a serem desinstalados e clique no ícone *Desinstalar* na barra de ferramentas.



O computador deve estar no modo Descongelado antes de o Deep Freeze ser desinstalado. O Console corporativo solicita confirmação. Quando a desinstalação estiver confirmada, o Deep Freeze será desinstalado e o computador reiniciado.



Instalação ou desinstalação em segundo plano

O Deep Freeze pode ser rapidamente instalado em vários computadores através de uma rede usando o Sistema de instalação em segundo plano. Qualquer utilitário de implantação que permite a execução de uma linha de comando em um computador remoto pode implementar o Sistema de instalação em segundo plano. Após a conclusão da Instalação em segundo plano, o computador é reiniciado imediatamente. A linha de comando tem as seguintes opções:

| Sintaxe | Descrição |
|--------------------|--|
| [/Install] | Instala o Deep Freeze usando o arquivo de instalação |
| [/Install /Seed] | Instala somente o arquivo Seed da estação de trabalho especificado |
| [/Install /Thawed] | Instale o Deep Freeze usando o arquivo de instalação e inicie-o no estado Descongelado. |
| [/Uninstall] | Desinstala o Deep Freeze |
| [/Uninstall /Seed] | Desinstala o Deep Freeze e deixa a Seed da estação de trabalho instalada |
| [/PW=password] | Define uma senha durante a instalação* |
| [/AllowTimeChange] | Permite que o relógio do sistema seja alterado* |
| [/Freeze=C,D,] | Congela apenas as unidades listadas (descongela todas as outras)* |
| [/Thaw=C,D,] | Descongela apenas as unidades listadas (congela todas as outras)* |
| [/USB] | lsenta discos rígidos USB externos de proteção |
| [/FireWire] | lsenta discos rígidos FireWire externos de proteção |

Exemplo de linha de comando

DFWks.exe /Install /Freeze=C /PW=password

No exemplo acima, o arquivo do programa de instalação do Deep Freeze é nomeado *DFWks.exe*. Somente a unidade C: será congelada. Quaisquer outras unidades no computador serão descongeladas. Se o computador tiver somente uma unidade C:, unidade C:, a chave [/Freeze] pode ser omitida. Uma senha (senha) será criada. Após executar o comando, o Deep Freeze será instalado e o computador reinicializará congelado e pronto para uso.

O Sistema de instalação em segundo plano não funciona sem a chave [/Install] ou [/Uninstall]. O Deep Freeze deve estar em um estado descongelado antes que [/Uninstall] possa ser usada.





Para executar as opções de configuração da linha de comando, Desativar opções da linha de comando na guia Opções avançadas deve estar desmarcada.



* Essas opções estão desativadas por padrão.

Instalação ou desinstalação sem segundo plano usando um atalho

O Deep Freeze pode ser instalado diretamente em um computador sem ter que usar a caixa de diálogo de instalação executando-se estas etapas.

- 1. Localize o arquivo do programa de instalação do Deep Freeze (*DFWks.exe*) no computador de destino.
- 2. Clique com o botão direito no ícone e escolha Criar atalho.
- 3. Clique com o botão direito no atalho e escolha Propriedades.
- 4. Edite o caminho do campo Destino digitando /install ou /uninstall ao final do caminho.

Exemplo de destino de atalho:

C:\Documents and Settings\DFWks.exe /install

Clicar duas vezes no novo atalho resulta na instalação ou desinstalação imediata do Deep Freeze, seguida de uma reinicialização do computador.

O Deep Freeze deve estar em um estado descongelado antes que /uninstall possa ser usada.



Se o disco rígido estiver muito fragmentado, não será possível criar ThawSpaces. A instalação é anulada.

Instalação pela rede em vários computadores

O Sistema de instalação em segundo plano também pode ser usado para instalar o Deep Freeze em vários computadores através de uma rede. Se as estações de trabalho da rede usam scripts de logon, os scripts podem ser usados para instalar automaticamente o Deep Freeze em todas as estações de trabalho em rede. Todas as estações de trabalho serão reinicializadas congeladas e prontas para uso após a conclusão da instalação.

Use as seguintes sintaxes de linha de comando para criar um arquivo de log de relatório de erros de instalação:

\\Server Name\Share Name\DFWks.exe /Install >> my.log



Instalando sobre versões existentes do Deep Freeze

Exceto se o recurso Atualizar o software Deep Freeze estiver em uso (para Deep Freeze 6.5 e posterior), todas as versões do Deep Freeze devem ser desinstaladas antes de executar qualquer nova instalação do Deep Freeze.

Instalando usando processamento de imagem

O Deep Freeze foi projetado para funcionar com todos os principais softwares de gerenciamento de área de trabalho e de imagem. Use a Instalação assistida ou a Instalação em segundo plano para instalar o Deep Freeze em uma imagem mestra.

O Deep Freeze deve ser preparado para implantação antes da finalização de uma imagem mestra. Para preparar a imagem mestra para implantação, execute estas etapas:

- 1. Reinicie o computador em um estado Descongelado.
- Inicie o Deep Freeze usando o atalho do teclado CTRL+SHIFT+ALT+F6. Alternativamente, pressione SHIFT e clique duas vezes no ícone do Deep Freeze na Bandeja do sistema.
- 3. Insira a senha e clique em OK.
- 4. Clique em Definir sinalizador clone na guia Controle da inicialização.
- 5. A mensagem *Sinalizador definido com sucesso. Deseja reinicializar seu computador agora?* é exibida. Clique em *Sim* para reinicializar o computador imediatamente. Clique em *Não* para reinicializar o computador mais tarde.

| Deep Freeze Enterprise | × |
|--|--|
| Controle de inicialização Senha Rede T <u>h</u> awSpace | |
| Status na próxima inicialização Opções de clonagem (C Inicialização Congelar Opções de clonagem (C Inicialização Thawed no próximo 1 | processamento de imagem) flag clone |
| licença Chave de licença Tipo de chave de licençAvaliação | Editar Atualizar licença |
| Data de expiração: sábado, 21 de fevereiro de 2015 | |
| V8.20.220.4737 | Aplicar e <u>r</u> einicializar |



O comando Definir sinalizador clone é importante durante o processamento de imagem, pois ele inicia os computadores em um estado Descongelado se o Deep Freeze não puder ler seu arquivo de configuração depois que a imagem é instalada com sucesso.

Se o sinalizador clone não for definido, e se o Deep Freeze não puder ler seu arquivo de configuração, todas as unidades são Congeladas depois que a imagem é instalada com sucesso.



Se você estiver usando o Sysprep, certifique-se de definir o sinalizador clone depois de preparar o sistema para processamento de imagem, e logo antes de iniciar o Sysprep.

Após o processamento da imagem, os computadores exigem uma reinicialização adicional para que o Deep Freeze detecte corretamente as alterações na configuração do disco. Se os computadores tiverem o processamento de imagem em um modo autônomo, deverão ser realizadas etapas para assegurar que os computadores sejam reinicializados para permitir a atualização da configuração.

Para retornar ao estado Congelado após a conclusão do processamento de imagem, defina o Deep Freeze para Inicialização congelado nos próximos *n* número de reinicializações (na imagem mestra) para que após o número *n* de reinicializações o computador esteja automaticamente congelado. Alternativamente, use o Controle de linha de comando do Deep Freeze para congelar os computadores selecionados.

Instalação de destino

O Deep Freeze também pode ser implantado usando-se uma Instalação de destino a partir do Console corporativo.

Verificar atualizações



O Deep Freeze permite verificar se há versões mais novas disponíveis.

Vá para *Ajuda > Verificar atualizações*. Isso verifica se há versões mais novas do Deep Freeze disponíveis.



Se houver uma nova versão disponível, clique em *Baixar a versão mais recente* para atualizar o Deep Freeze.



Gerenciando computadores Deep Freeze

Este capítulo descreve o gerenciamento de computadores onde o Deep Freeze está instalado.

Tópicos

Tela de logon Guia Boot Control Guia Senha Guia Rede Guia ThawSpace Instalações, alterações e remoções permanentes de softwares

Tela de logon



Use uma das seguintes maneiras para acessar o Deep Freeze em um computador.

1. Se o ícone do Deep Freeze estiver exibido na bandeja do sistema, mantenha pressionada a tecla SHIFT e clique duas vezes no ícone do Deep Freeze. Se o Deep Freeze estiver em execução no modo Furtivo e se o ícone do Deep Freeze não estiver exibido, o atalho do teclado CTRL+ALT+SHIFT+F6 deve ser usado para acessar a caixa de diálogo de logon.

| Deep Freeze Enterprise | | × |
|------------------------|------------------|---------------|
| | | |
| Símbolo OTP: | | Versão: |
| 003FFC00 | | 8.20.220.4737 |
| Inserir senha: | l | |
| | <u>C</u> ancelar | <u>о</u> к |

2. Insira a senha do administrador e clique em OK para fazer logon no Deep Freeze.

Como um recurso de segurança adicional, o Deep Freeze impede ataques de força bruta reiniciando automaticamente o computador após 10 tentativas de logon malsucedidas.

Iniciando o Deep Freeze em dispositivos com tela sensível ao toque

Você pode usar CTRL+ALT+SHIFT+6 ou CTRL+ALT+SHIFT+F6 para iniciar o Deep Freeze em dispositivos com tela sensível ao toque. No entanto, você deve habilitar todo o teclado antes de usar o atalho. Você também pode tocar e manter pressionado na bandeja do sistema para iniciar o menu de contexto do Deep Freeze.

Guia Boot Control



Status na próxima inicialização

A guia Boot Control é usada para definir o modo no qual o Deep Freeze estará após a próxima inicialização

| Dicialização Concelar | Opções de clonagem (processamento de imagento) |
|---|--|
| Inicialização Congelai Inicialização Thawed no próximo 1 Reinicializações Inicialização Thawed | Definir flag done |
| ença Chave de licença (************************************ | 5FCW3KBEKJG Editar |
| īpo de chave de licençProibida a revenda Data de expiração: Nunca expira | <u>A</u> tualizar licença |
| itatus da ativação: Ativado | |
| | |

Escolha uma das seguintes opções:

Inicialização congelado

para assegurar que o computador esteja congelado na próxima vez em que ele for reinicializado

Inicialização descongelado na próxima

para assegurar que o computador esteja descongelado a cada vez que for reinicializado pelo número especificado de próximas reinicializações. Quando aquele número de reinicializações tiver sido excedido, o computador será reinicializado congelado.

• Inicialização descongelado

para assegurar que o computador esteja descongelado na próxima vez em que ele for reinicializado

Selecione o botão de opções próximo à escolha desejada e clique em *OK* para salvar quaisquer alterações. Clicar em *Aplicar* e *Reinicializar* irá salvar quaisquer alterações e reinicializar o computador imediatamente.

Clonar

O painel *Clonar* é usado para preparar imagens mestras para o processo de implantação. Para obter mais informações, consulte a seção Instalando usando processamento de imagem.



Licença

- 1. Para atualizar a chave de licença, clique em *Editar* e insira a chave de licença no campo *Chave de Licença*.
- 2. Clique em *Atualizar licença*. Isso irá converter o Deep Freeze da versão de *Avaliação* para uma versão *Licenciada*. O campo *Tipo de chave de licença* exibe a *Chave de licença*. A *Data de expiração* exibe a data e a hora em que a licença expira.
- 3. Clique em Ativar agora. Duas opções estão disponíveis:

| Licença Deep Freeze | × |
|--|---------|
| Como você gostaria de ativar a estação de trabalho | do Deep |
| Ativação on-line Deep Freeze entrará em contato com o servidor de ativação Faronics v Internet para ativar o Deep Freeze. | ia |
| Ativação off-line A ativação offline permite que você ative o Deep Freeze por telefone ou e-mail. | |
| Qance | lar |

- Selecione Ativação online para ativar a Licença do Deep Freeze online. Esta opção é igual à da etapa 1. Clique em Avançar depois de selecionar esta opção. O Deep Freeze é ativado online clicando em Avançar.
- > Selecione *Ativação offline*. Esta opção permite ativar por telefone ou e-mail. Clique em *Avançar* após a ativação. A tela Ativação offline é exibida.

| Crie um arquivo de solicitação de ativação off-line e e um arquivo de resposta de ativação off-line a ser ins 1) Solicitar ativação para a chave de licença do Deep | envie-o por e-mail para activation@faronics.com a fim de obter crito aqui.) Freeze Enterprise: |
|---|---|
| Integeorizeer beorr der d | |
| | Criar arquivo de solicitação de ativação offilipe |
| | Criar arquivo de solicitação de ativação off-line |
| 2) Inscrever o arquivo de resposta de ativação off-li | Criar arquivo de solicitação de ativação off-line ne da Faronics: Inscrever arquivo de solicitação de ativação off-line |



4. Envie os *Detalhes da ativação* para o Suporte de Ativação Faronics via telefone ou e-mail. Quando tiver recebido o Código de ativação da Faronics, insira-o no campo *Código da ativação* e clique em *Avançar*. A Licença do Deep Freeze agora está ativada.

| | a. Longer Data Data. La | × |
|--|---|------------------------------------|
| | | 8 |
| Crie um arquivo de solicitaçã um arquivo de resposta de 1) Solicitar ativação para a | ião de ativação off-line e envie-o por e-mail para activ ativação off-line a ser inscrito aqui. chave de licença do Deep Freeze Enterprise: | vation@faronics.com a fim de obter |
| Y | KQQ6H1Q2CT320FPGCPG | |
| | Criar arquivo de so | olicitação de ativação off-line |
| | | |
| 2) Inscrever o arguivo de re | esposta de ativação off-line da Faronics: | |
| 2) Inscrever o arquivo de re C:\Users\Administrator\Des | esposta de ativação off-line da Faronics: :sktop\Console_20190322072533.bin | |
| 2) Inscrever o arquivo de re C: \Users\Administrator\De | esposta de ativação off-line da Faronics: esktop\Console_20190322072533.bin Inscrever arquivo de | solicitação de ativação off-line |

A Chave de Licença é atualizada automaticamente em todos os computadores que se comunicam com o Enterprise Console. Se um computador estiver offline (desligado ou desconectado da rede), a chave de licença será atualizada quando o computador se comunicar com o Enterprise Console.

Guia Senha



A guia Senha permite alterar a senha.

| Deep Freeze Enterprise | × |
|--------------------------------------|--|
| Controle de inicialização Senha | Rede ThawSpace |
| Alterar senha Inserir nova senha: | |
| Confirmar senha: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| V8.20.220.4737 | <u>OK</u> <u>C</u> ancelar Aplicar e <u>r</u> einicializar |

- 1. Especifique uma nova senha no campo Inserir nova senha.
- 2. Confirme a nova senha reinserindo a mesma senha no campo Confirmar senha.
- 3. Clique em Ok.
- 4. A senha é alterada e uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.



Guia Rede

| Deep Freeze Enterprise |
|--|
| Controle de inicialização Senha Rede ThawSpace |
| Opções de rede |
| C LAN C WAN |
| ✓ Usar porta padrão 7725 |
| Console |
| • P |
| C Nome |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| V8.20.220.4737 QK Cancelar Aplicar e reinicializar |

A guia *Rede* pode ser usada para configurar as opções de rede em um computador.

Para escolher o método de comunicação por LAN ou WAN, clique na opção preferida.

O número de porta padrão pode ser alterado desmarcando-se a caixa de seleção *Usar porta padrão* e inserindo-se o número da porta necessário.

Para obter mais informações sobre a configuração da rede, consulte Apêndice B.

Guia ThawSpace



O *ThawSpace* é uma partição virtual em um computador que pode ser usada para armazenar programas, salvar arquivos ou fazer alterações permanentes. Todos os arquivos armazenados no ThawSpace são salvos após uma reinicialização, mesmo que o computador esteja Congelado.

O ThawSpace só está disponível se ele tiver sido definido para ser criado no Administrador de Configuração do Deep Freeze Enterprise.

| Deep Freeze Enterprise | • |
|---|---|
| Controle de inicialização Senha Rede ThawSpace | |
| Controle de inicialização Senha Rede I <u>n</u> awSpace ThawSpaces disponíveis Visibil Letra da u Tamanho (MB) Unidade host | Um ThawSpace é uma partição virtual onde os dados podem ser armazenados e preservados além de reinicializações de um computador Frozen |
| | |
| V8.20.220.4737 | Cancelar Aplicar e reinicializar |

Após a desinstalação do Deep Freeze, todos os ThawSpaces tornam-se visíveis. Quando o Deep Freeze é reinstalado, os ThawSpaces estão *Visíveis* ou *Ocultos* de acordo com as configurações originais na guia ThawSpace.

Qualquer ThawSpace existente é excluído durante uma desinstalação se quaisquer dos seguintes se aplicar:

- A opção para reter um ThawSpace existente não foi selecionada no Administrador de configuração
- O ThawSpace não tiver sido criado com o Deep Freeze Versão 5 ou posterior



Instalações, alterações e remoções permanentes de softwares

Os computadores devem estar descongelados para que quaisquer alterações permanentes entrem em vigor. A instalação de software frequentemente requer uma ou mais reinicializações para conclusão da instalação.

O Deep Freeze ajuda os administradores a superar desafios com a manutenção da configuração de seus computadores em um ambiente de produção. O Deep Freeze protege computadores de alterações não autorizadas, vírus e malware, que podem deixar os computadores em um estado não funcional. O Deep Freeze também fornece recursos para reter dados do usuário enquanto protege o computador.

Para obter mais informações sobre como implementar o Deep Freeze e assegurar que os dados do usuário sejam retidos, consulte *Deep Freeze – Retendo dados de usuário disponíveis* em http://www.faronics.com/library.



Gerenciando o Anti-Virus

Este capítulo descreve a instalação e o uso do Anti-Virus com o Console corporativo.

Tópicos

Visão geral do Anti-Virus Relatórios do Anti-Virus Migração para o novo Anti-Virus Ativar o Anti-Virus no Console corporativo Instalar o Cliente Anti-Virus na estação de trabalho Configuração do Anti-Virus Usando o Faronics Anti-Virus no Console corporativo Programação de tarefas Anti-Virus Usando o Anti-Virus na estação de trabalho Verificar atualizações do Anti-Virus Atualizar o Faronics Anti-Virus Atualizar o Faronics Anti-Virus Desinstalar o Anti-Virus do Console corporativo Desativar o Faronics Anti-Virus no Console corporativo



Visão geral do Anti-Virus

O Anti-Virus pode ser instalado e usado via Console corporativo. O uso do Anti-Virus é opcional. O Deep Freeze Enterprise também pode ser usado independentemente sem o uso do Anti-Virus.

As seções a seguir são explicadas:

- Ativar o Anti-Virus no Console corporativo
- Instalar o Cliente Anti-Virus na estação de trabalho
- Configuração do antivírus
- Usando o Anti-Virus a partir do Console corporativo
- Agendando tarefas Anti-Virus
- Usando o Cliente Anti-Virus na estação de trabalho
- Verificar atualizações
- Atualizar o Faronics Anti-Virus
- Desinstalar o Cliente Anti-Virus da estação de trabalho
- Desativar o Anti-Virus no Console corporativo



Relatórios do Anti-Virus

Os relatórios do Anti-Virus fornecem uma visão geral da versão do antivírus de cada estação de trabalho, status da proteção, status de proteção ativa e firewall, versão da definição de vírus e hora da última atualização. Também incluem a data da verificação mais recente e a data da última ameaça detectada.

- Status da Atualização de Definições do Anti-Virus: Exibe detalhes da atividade de atualização das definições do Anti-Virus nas estações de trabalho.
- Status do Anti-Virus: Exibe detalhes da atividade do Anti-Virus nas estações de trabalho.
- Conformidade e Ameaças do Anti-Virus: Exibe informações históricas sobre ameaças por número de detecções em estações de trabalho.
- Histórico de Verificações do Anti-Virus Exibe informações históricas sobre varreduras anteriores.
- Quarentena do Anti-Virus: Exibe informações sobre itens em quarentena em cada estação de trabalho.



Migração para o novo Anti-Virus

Complete os seguintes passos para migrar para o novo Anti-Virus:

- 1. Desinstalar o Legacy Anti-Virus.
- 2. Configurar a nova política do Anti-Virus.
- 3. Instalar o novo Anti-Virus.



Ativar o Anti-Virus no Console corporativo

O Anti-Virus agora é parte do Console corporativo e pode ser ativado internamente. É necessário adquirir uma licença separada para o Anti-Virus.

Siga estas etapas para ativar o Faronics Anti-Virus:

- 1. Inicie o Console Corporativo do Deep Freeze
- 2. Vá para Ferramentas > Licenciamento > Licença do Faronics Anti-Virus.

| Licença do Faronics Anti-Virus | |
|--|---------------------|
| | |
| Gostaria de usar o Console do Deep Freeze para gerenciar o | Faronics Anti-Virus |
| Chave de licença: | <u>E</u> ditar |
| Tipo de licença: | |
| Vencimento da licença: | |
| | |
| | Fechar |

- 3. Marque a caixa de seleção Gostaria de usar o Console do Deep Freeze para gerenciar o Faronics Anti-Virus.
- 4. Clique em *Editar*.
- 5. Insira a chave de licença e clique em Atualizar licença.
- 6. Clique em *Fechar*. Os arquivos do instalador do Anti-Virus foram baixados. As colunas do Anti-Virus são exibidas no painel na estação do trabalho. O subnó do Anti-Virus é adicionado em *Configuração disponível* no painel Rede e grupos.



Instalar o Cliente Anti-Virus na estação de trabalho

Antes da instalação do Anti-Virus na estação de trabalho, assegure-se que o arquivo de instalação da estação de trabalho do Deep Freeze ou a Seed do Deep Freeze foi implementado na estação de trabalho que esta esteja no estado Descongelado.

Execute estas etapas para instalar o Anti-Virus na estação de trabalho:

- 1. Selecione uma estação de trabalho (ou várias estações de trabalho) a partir do painel *Estações de trabalho >* guia *Anti-Virus*.
- 2. Clique no ícone do Anti-Virus na barra de menus e selecione *Instalar Faronics Anti-Virus*.
- 3. Marque a caixa de seleção *Remover quaisquer produtos antivírus incompatíveis antes de instalar o Faronics Anti-Virus* para remover programas antivírus existentes.
- 4. Clique em OK para confirmar a ação.

A estação de trabalho é reinicializada e o cliente Anti-Virus é instalado nas estações de trabalho.

As opções do Anti-Virus estão ativadas na guia Anti-Virus.





Configuração do Anti-Virus

A configuração do Anti-Virus contém todas as configurações de como o Anti-Virus é executado nas estações de trabalho. A configuração contém a ação realizada pelo programa, a agenda, servidores proxy, relatórios de erro e as funcionalidades permitidas ao usuário nas estações de trabalho. As seções a seguir explicam como uma configuração Anti-Virus é criada e aplicada.



O Anti-Virus tem uma configuração *Padrão*. A política Padrão contém a configuração mais próxima ao ideal para gerenciamento do Anti-Virus.

Criando a configuração do Anti-Virus

Execute estas etapas para criar uma nova configuração do Anti-Virus:

- 1. Iniciar o Console corporativo.
- 2. No painel Rede e grupos, vá para Configurações disponíveis > Anti-Virus.
- 3. Clique com o botão direito e selecione Criar nova configuração.



4. Especifique as configurações no nó *Configurações da estação de trabalho*:



• Painel Ações do usuário

| Detalhes da configuração | |
|---|--|
| Configurações da estação de traba Ações do usuário Registar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras de programa Regras de avançadas Zonas confiáveis | Ações do usuário Moştrar ícone na barra de tarefas Permitir verificação manual Permite ao usuário tomar ações sobre o resultado da verificação Permite ao usuário anular a verificação iniciada localmente |
| | OK |

- Mostrar ícone na barra de tarefas marque a caixa de seleção para que o ícone do Faronics Anti-Virus seja exibido na barra de tarefas das estações de trabalho. Se esta caixa ficar desmarcada, o Faronics Anti-Virus será ocultado do usuário.
 - Permitir verificação manual marque a caixa de seleção para permitir que os usuários possam iniciar manualmente a verificação do Faronics Anti-Virus nas estações de trabalho.
 - Permitir que o usuário execute ações sobre resultados da verificação marque a caixa de seleção para permitir que o usuário da estação de trabalho execute uma ação sobre os resultados da verificação.
 - Permitir que o usuário anule verificação iniciada localmente marque a caixa de seleção para permitir que os usuários cancelem as verificações iniciadas localmente na estação de trabalho.


• Painel Registrar ações

| Detalhes da configuração | | × |
|---|---|--------|
| Configurações da estação de trab: Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras de rede Regras avançadas Zonas confiáveis | Registrar ações Nível de registro em log: acumulando arquivos de log, até 10 MB, 40 MB de espaço total em disco | |
| | OK Car | ncelar |

- > Nível de registro em log selecione o nível. Escolha Nenhum para não fazer registros. Selecione Erro para registrar mensagens de erro. Selecione Rastrear para rastrear. Escolha Detalhado para ter registros detalhados.
- > Número de arquivos de registro em log especifique o número de arquivos. As informações de registro são armazenadas em série nos arquivos. Por exemplo, se houver 3 arquivos A, B e C, o Faronics Anti-Virus primeiro gravará os registros em A. Quando A estiver cheio, passará para B e finalmente para C. Quando C estiver cheio, os dados do arquivo A serão apagados para dar lugar aos novos dados de registro.
- > Tamanho do arquivo defina o tamanho de cada arquivo em MB.



• Painel Central de Segurança do Windows

| Detalhes da configuração | × |
|--|---------------------------------|
| Configurações da estação de trabx Ações do usuário Registra ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras avançadas Zonas confiáveis | Central de Segurança do Windows |
| | OK. Cancelar |

> Integrar à Central de Segurança do Windows – marque para integrar o Faronics Anti-Virus à Central de Segurança do Windows. A Central de Segurança do Windows notificara na bandeja do sistema se o Faronics Anti-Virus está ativo ou inativo. • Painel Atualizações

| Detalhes da configuração | | | × |
|---|---|---|-------------|
| Configurações da estação de trab: Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limoeza | Atualizações | /eb Server se não houver comunicação com o Console do nos(as) últimos(as) o Anti-Virus nsmissão (ou Retransmissão) do Anti-Virus | 24 📥 horas |
| Proteção ativa Froteção por firewall | Servidor IP Nome do servidor | 192.168.6.242 | |
| Configurações Regras de programa Regras de rede | Porta | 7724 | |
| Regisa avançadas Zonas confiáveis | | | |
| | | | |
| | | | OK Cancelar |

> Conectar-se ao Updates Web Server se não houve comunicação com o Faronics Core Server nas últimas x horas – Marque a caixa de seleção para conectar com o Updates Web Server e fazer download das Definições de Vírus se a estação de trabalho perder o contato com o Faronics Core Server. Se a caixa ficar desmarcada, as definições de vírus não serão atualizadas no caso de perda de contato da estação com o Core Server.



• Painel *Proxy*

| Detalhes da configuração | | | — |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Configurações da estação de trab: | Proxy Se a estação de trabalho ex Server, configure-os como at Ativar proxy Informações do se Endereço: Mutenticação do us Meu servidor proxy req Tipo de autenticação: Nome do usuário: Senha: Domínio: | igir que o proxy alcance o Console do Deep Freeze l baixo. Irvidor proxy suário uer autorização (credenciais de logon) Basic | Corporativo ou o Updates Web Porta: 80 |
| I] | | | OK Cancelar |

- > Ativar proxy: Selecione essa caixa se as estações de trabalho exigirem proxy para se conectar ao Faronics Core Server ou ao Updates Web Server.
- > Informações do servidor proxy: Especifique o *Endereço* e a *Porta*.
- > Autenticação do usuário

Meu servidor proxy requer autorização (credenciais de logon): se o servidor exigir autenticação, especifique valores para os seguintes campos:

- ~ Tipo de Autenticação: selecione o tipo de autenticação.
- ~ Nome do Usuário: especifique o nome de usuário.
- ~ Senha: especifique a senha.
- ~ Domínio: especifique o domínio.



- 5. Especifique configurações no nó Verificando:
- Painel Configurações de verificação

| Detalhes da configuração | | | | | × |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------|
| Gonfigurações da estação de traba Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc | Tipos de verificação | Rápida | Sistema Aprofundado | Personalizado(a) | |
| Atualizações Proxy | Ativar detecção de rootkits | | | | |
| Configurações de verificação Tipos de verificação Dispositivos USB | Verificar interior de arquivamentos | | | | |
| Cronograma Exceções de verificação | Excluir unidades removíveis | | | | |
| Ação de Limpeza | Verificar registro | \checkmark | \checkmark | | |
| Configurações Regras de programa | Verificar execução de processos | \checkmark | 1 | | |
| Regras de rede Regras avançadas Zonas confiáveis | Limite de tamanho de arquivo Máx: | 100 🛓 | MB urar padrões | | |
| | | | | OK Car | icelar |

O Faronics Anti-Virus oferece três tipos de verificações:

- Verificação rápida verifica as áreas mais comumente afetadas do computador. Tem duração mais curta do que a Verificação profunda do sistema. A Verificação rápida também usa menos memória do que a Verificação profunda do sistema.
- Verificação profunda do sistema verificação minuciosa de todas as áreas do computador. O tempo gasto na verificação depende o tamanho do disco rígido.
- Verificação personalizada realizada com base nas opções escolhidas na caixa de diálogo Detalhes da política.

Para cada um dos tipos, selecione as seguintes opções (algumas podem estar esmaecidas, dependendo do tipo de verificação).

- > Ativar detecção de rootkits detecta se o computador foi infestado por rootkits.
- > Verificar interior de arquivamentos verifica o conteúdo de arquivos zip. Selecione para que a verificação inclua arquivos compactados, como .RAR e .ZIP. Se for encontrado um arquivo infectado, o arquivo .RAR será posto em quarentena. Se um arquivo .ZIP contiver um arquivo infectado, este será posto em quarentena e substituído por um arquivo .TXT, com texto dizendo que ele estava infectado e foi para quarentena. Especifique a *Limitação de Tamanho de Arquivo*.
- Excluir unidades removíveis (por exemplo, USB) exclui as unidades removíveis do processo de verificação. Nenhum disco rígido externo, unidade USB, etc. serão verificados.
- > Verificar registro o registro é incluído.
- > Verificar execução de processos inclui todos os processos em execução.

• Painel Dispositivos USB

| 🕼 Detalhes da política: Default | | × |
|---|--|-------------|
| Configurações da estação de trabalho Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Windows Atualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Programação Exceções de verificação Ação de Limpeza Active Protection Firewall Protection Configurações Regras de programa Regras de rede Regras avançadas Zonas confiáveis | Dispositivos USB ao inserir Não realizar verificação de USB se já houver uma verificação em andamento (o dispositivo USB não será verificado automaticamente, deve ser verificado manualmente após a atual verificação) Interromper a verificação ativa para USB (a verificação interrompida não será retomada) Suprimir exame de USB em diálogo de andamento | |
| Detalhes da política\Configurações de verificaç | <u>QK</u> <u>Cancelar</u> (ão\Dispositivos USB | icar .:i |

Verificar unidades USB ao inserir – Marque essa caixa para verificar dispositivos USB quando forem inseridos e selecione uma das opções a seguir.

- Não realizar verificação de USB se já houver uma verificação em andamento Garante que a verificação não será interrompida quando se insere uma unidade USB. O dispositivo USB deverá ser verificado manualmente após a verificação em andamento.
- > Interromper verificação ativa para verificar USB A verificação em andamento será interrompida ao se inserir uma unidade USB. Depois de interrompida, a verificação não é retomada automaticamente e deve ser reiniciada manualmente.
- Suprimir exame de USB em diálogo de andamento Selecione esta opção para ocultar indicações de que o Anti-Virus está examinando unidades USB quando são inseridas; nenhuma interface do Anti-Virus será aberta e o ícone de bandeja do sistema não exibirá dicas de ferramenta indicando que um exame está em andamento. Os usuários serão notificados ao fim de um exame se um vírus foi encontrado. Se nenhum vírus for detectado, não haverá notificação de que o exame ocorreu.

Observe que se a opção Verificar unidades USB ao inserir não for selecionada esta opção será ignorada.



Se a caixa de seleção *Permitir verificação manual* da guia *Configurações da estação de trabalho >* painel *Ações do usuário* estiver marcada, o dispositivo USB será verificado automaticamente. Se *Permitir verificação manual* não estiver marcada, a verificação da unidade USB não será automática.



• Painel Cronograma

| Detalhes da configuração | |
|--|---|
| Configurações da estação de traba Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção ativa Proteção nor firewall | Cronograma Verificação rápida Iniciar 8:00:00 AM Parar O Quando a verificação estiver concluída 9:00:00 AM 9 Dom V Seg V Ter V Qua V Qui V Sex Sáb Verificação Aprofundada |
| Proteção por firewall Configurações | Iniciar 1:00:00 AM 😜 Parar 💿 Quando a verificação estiver concluída |
| Regras de programa Regras de rede | O 3:00:00 AM |
| Regras avançadas Zonas confiáveis | 🔲 Dom 🗹 Seg 📝 Ter 📝 Qua 📝 Qui 📝 Sex 📃 Sáb |
| | Opções |
| | Definir hora de início das verificações programadas aleatoriamente por 2 minutos |
| | Falta de opções de verificação na inicialização |
| | 🔘 Não realizar verificação rápida |
| | Realizar verificação rápida aproximadamente 5 (5-60) minutos após inicialização |
| 4 | Solicitar ao usuário a realização da verificação rápida |
| ۱ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | OK Cancelar |

Verificação rápida:

- > Permitir verificação rápida marque para permitir a verificação rápida.
- > Início especifique a hora de início.
- > Término especifique a hora de término. A duração máxima entre a hora de Início e de Término é de 23,59 horas. A verificação terminará se todos os arquivos tiverem sido verificados antes da hora de Término. Se a verificação não estiver concluída antes da hora de Término, será anulada na hora de Término. Você pode ainda selecionar Quando a verificação estiver concluída para garantir sua conclusão.
- > Dias selecione os dias em que ocorrerá a verificação rápida.

Verificação profunda:

- > Permitir verificação profunda marque para permitir a verificação profunda.
- > Início especifique a hora de início.
- > Término especifique a hora de término. A duração máxima entre a hora de *Início* e de *Término* é de 23,59 horas. A verificação terminará se todos os arquivos tiverem sido verificados antes da hora de *Término*. Se a verificação não estiver concluída antes da hora de *Término*, será anulada na hora de *Término*. Você pode ainda selecionar *Quando a verificação estiver concluída* para garantir sua conclusão.
- > Dias selecione os dias em que ocorrerá a verificação profunda.



Opções:

Definir horas de início de verificações programadas aleatoriamente por x minutos – defina quantos minutos. O início das verificações programadas será aleatório, reduzindo o impacto no tráfego da rede. O Faronics Anti-Virus reporta ao Faronics Core no início da verificação. Pode haver impacto no tráfego da rede se várias verificações de sistema começarem ao mesmo tempo.

Falta de opções de verificação na inicialização – Selecione uma das seguintes opções de como a verificação programada será realizada se a estação de trabalho estiver *LIGADA*:

- Não realizar verificação rápida marque essa opção se não quiser realizar a verificação rápida na inicialização.
- Realizar verificação rápida aproximadamente em x minutos após inicialização especifique o número de minutos após a inicialização quando o Faronics Anti-Virus deve realizar a verificação rápida.
- Solicitar ao usuário a verificação rápida marque essa opção para solicitar ao usuário a execução da verificação rápida.
- Painel Exceções de verificação

Pastas e arquivos sabidamente seguros e livres de infecção podem ser adicionados à guia Exceções de verificação. Essas pastas e arquivos serão sempre verificados pelo Faronics Anti-Virus. Contudo, o Faronics Anti-Virus nunca os irá reportar como mal-intencionados ou infectados. Esse recurso é útil para que arquivos e pastas que o administrador saiba que são seguros não sejam reportados como mal-intencionados.

A. Clique em Adicionar.

| Detalhes da configuração | | | | — × |
|--|---|---|--|-------------|
| Configurações da estação de trab: Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação Disagativa USD | Exceções de verificação Especifique os arquivos e pastas que são se pastas, o Consolte do Deep Freeze Corpora A lista a seguir mostra os itens que não serã Agicionar Selecionar tudo Exc | abidamente seg tivo não irá rela o informados co luir da lista | juros. Ao adicionar os arqui tar os arquivos como omo vírus. | vos ou |
| Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras de programa Regras de avançadas Zonas confiáveis | Nome | Tipo | Data de adição | Usuário |
| < | | | | OK Cancelar |



B. Na caixa de diálogo *Adicionar*, selecione *Arquivo por caminho completo*, *Arquivo apenas por nome* ou *Pasta inteira*. Clique em Procurar, selecione o arquivo ou pasta e clique em OK.



C. O arquivo por caminho completo é adicionado ao painel Exceções de verificação.

| Configurações da estação de trab: Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Diragatives USP | Exceções de verificação Especifique os arquivos e pastas que são sa pastas, o Consolte do Deep Freeze Corporat A lista a seguir mostra os itens que não serão Adicionar Selecionar tudo Excl | bidamente seg ivo não irá rela o informados co uir da lista | uros. Ao adicionar os arqu tar os arquivos como vmo vírus. | ivas au |
|---|--|--|--|---------|
| Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção ativa Evreção por firewall Configurações Regras de programa Regras de rede Regras avançadas Zonas confiáveis | Nome | Tipo | Data de adição | Usuário |
| < <u> </u> | | | | |

• Painel Ação de Limpeza

| Detalhes da configuração | | × |
|---|---|--------|
| Configurações da estação de traba Ações do usuário Registar ações Central de Segurança do Winc Aualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras de rede Regras de rede Serações Zonas confiáveis | Cleanup Action Ação padrão para arquivos infectados © Limpar/Quarentena Quando uma ameaça for detectada, tentar desinfectar o arquivo e colocar em quarentena s © Limpar/Excluir Quando uma ameaça for detectada, tentar desinfectar o arquivo e excluir se não houver êxito. Excluir da quarentena itens anteriores a 3 dias | |
| | OK Ca | ncelar |

- > Limpar/Quarentena Quando uma ameaça for detectada, tentar desinfectar o arquivo e colocar em quarentena se não houver êxito.
- Limpar/Excluir Quando uma ameaça for detectada, tentar desinfectar o arquivo e excluir se não houver êxito.
- > Excluir da quarentena itens anteriores a X dias especifique o número de dias durante os quais os itens serão mantidos em quarentena. O padrão é 3 dias.



6. Defina as configurações no painel Active Protection.



- Ativar Active Protection Marque para ativar a proteção em tempo real. A proteção ativa é a verificação em tempo real do Faronics Anti-Virus, realizada em segundo plano sem impacto sobre o desempenho do sistema. Se houver risco de infecção imediata por vírus na Internet, marque essa opção.
 - > Permitir que o usuário desligue o Active Protection Marque para que o usuário possa desativar o Active Protection. Se o usuário usar softwares que possam ser confundidos com vírus (macros avançadas no Microsoft Office ou arquivos em lote complexos, por exemplo), selecione essa opção.
 - > Mostrar alerta do Active Protection Marque para exibir um alerta ao detectar uma ameaça durante o Active Protection. Não marque essa caixa se não quiser que o alerta seja mostrado.



7. Especifique configurações no nó Firewall Protection.

O Firewall Protection oferece proteção bidirecional, garantindo o tráfego de entrada e de saída. Você pode criar regras personalizadas para proteger a rede. Você pode *Permitir* ou *Bloquear* a comunicação.

• Painel Configurações

| Detalhes da configuração | |
|---|--|
| Configurações da estação de traba Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção ativa Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras de rede Regras avançadas Zonas confiáveis | Configurações Configurações do Firewall Protection Permite ao usuário desabilitar o firewall Log do firewall Habilitar Log do Firewall |
| | OK Cancelar |

Configurações de Proteção por Firewall

- > Ativar Proteção por Firewall marque essa caixa para ativar a Proteção por Firewall. A Proteção por Firewall impede que hackers ou softwares maliciosos obtenham acesso ao seu computador pela Internet ou pela rede.
 - Permitir que usuários desativem o firewall selecione essa opção para permitir que usuários desativem o firewall no computador.

Log do Firewall

 Habilitar Log do Firewall – selecione esta opção para registrar todas as ações relacionadas ao Firewall.



• Painel Regras de programa

As Regras de Programa definem a ação adotada pelo firewall sobre a atividade de rede para um aplicativo. As regras de programa têm prioridade sobre as regras padrão. As regras padrão podem ser editadas, mas não excluídas.

| Detalhes da configuração | | | | | — × |
|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Configurações da estação de traba Ações do usuário Registra rações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tiros de verificação | Regras de programa Regras de programa definem a ação programa têm prioridade sobre as re Adicionar | t tomada pelo firewall so gras padrão. As regras p Excluir | bre a atividade de adrão podem ser | e rede para um a editadas, mas nê | plicativo. Regras de io excluídas. |
| Dispositivos USB | Nome Programa | Entrada da | Saída da zo | Entrada na | Saída da zo 🔺 |
| Cronograma | Faronics Event Re %PROGRA | MF Permitir 👻 | Permitir 💌 | Permitir 💌 | Permitir 💌 |
| Exceções de verificação | Faronics Core Serv %PROGRA | MFILES%\Faronics\Far | ronics Core 3\Cor | nsole\FaronicsCo | reService.exe 🖌 |
| Ação de Limpeza | Faronics Anti-Virus %INSTALL | DI Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 |
| Proteção ativa | Faronics Anti-Virus %INSTALL | _DI Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 |
| Proteçao por firewall | Faronics Anti-Virus %INSTALL | _DI Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 🗏 |
| Regrae de programa | Faronics Core Agent %PROGRA | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 |
| Begras de rede | Faronics Enterprise %PROGRA | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 |
| Begras avancadas | Internet Explorer %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Bloquear 👻 | Permitir 👻 |
| Zonas confiáveis | Isass.exe %WINDIR: | ۵/۱۶ Bloquear 💌 | Permitir 👻 | Bloquear 👻 | Permitir 👻 🗕 |
| | services.exe %WINDIR: | ۵/۱۶ Bloquear 💌 | Permitir 👻 | Bloquear 👻 | Permitir 👻 |
| | winlogon.exe %WINDIR: | ۵/۱۶ Bloquear 🗸 | Permitir 👻 | Bloquear 👻 | Permitir 👻 |
| | svchost.exe %WINDIR: | ۵/۱۶ Bloquear 🗸 | Permitir 👻 | Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 |
| | Deep Freeze Service %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 | Permitir 👻 |
| | Deep Freeze Admin %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 |
| | Deep Freeze Cons %PROGR4 | MF Permitir 🗸 🗸 | Permitir 👻 | Permitir 🗸 👻 | Permitir 👻 |
| | Deep Freeze Serv %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 |
| | Deep Freeze Serv %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 |
| • III • | Deep Freeze Serv %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 🛛 👻 | Permitir 💌 |
| | Deep Freeze %PROGR4 | MF Permitir 🛛 👻 | Permitir 👻 | Permitir 🗸 🗸 | Permitir 🛛 👻 💌 |
| | L | | | OK | Cancelar |

Clique em *Adicionar* para acrescentar uma regra de programa. Defina ou selecione as opções e clique em *OK*. Os parâmetros a seguir serão exibidos.

| 🕽 Adicionar uma regra | |
|---|--|
| Uma regra de programa dá permissões a prevalência sobre as configurações da re | um programa específico. As regras de programa têm sgra [Qualquer outro aplicativo]. |
| Nome: | |
| Programa: | |
| Exemplo: C:\Caminho\Programa.exe | P <u>r</u> ocurar |
| %Arquivosdeprogramas%\nav | /egador\navegador.exe |
| Entrada da zona confiável | Permitir |
| Saída da zona confiável | Permitir |
| Entrada na zona não confiável: | Permitir |
| Saída da zona não confiável: | Permitir |
| <u>O que é uma zona?</u> | <u> </u> |

> Nome – o nome da regra.



- > Programa nome do programa, inclusive caminho completo e extensão.
- Entrada na Zona Confiável a ação a ser executada para a comunicação de entrada no programa em uma Zona Confiável (*Permitir* ou *Bloquear*).
- Saída da Zona Confiável a ação a ser executada para a comunicação que sai do programa em uma Zona Confiável (*Permitir* ou *Bloquear*).
- > Entrada na Zona Não Confiável a ação a ser executada para a comunicação de entrada no programa em uma Zona Não Confiável (*Permitir* ou *Bloquear*).
- Saída da Zona Não Confiável a ação a ser executada para a comunicação de saída no programa em uma Zona Não Confiável (*Permitir* ou *Bloquear*).
- Painel Regra de rede
 - > As Regras de Rede definem a ação adotada pelo firewall sobre a atividade de rede. As regras de rede podem ser editadas, mas não excluídas.

| Configurações da estação de trab: Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação Tipos de verificação Dispositivos USB Cronograma Cronograma | Configurações da estação de trab: Ações do usuário Registar ações Configurações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção or firewall Configurações Configurações Proteção de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação DHCP Dynamic Host Conf Permitir Proteção or firewall Configurações Regras de rede Regras de rede </th <th>Detalhes da configuração</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>×</th> | Detalhes da configuração | | | | | | | | | × |
|--|---|---|--|---|---|--|---------|--|--------|--|---|
| - Excepões de verificação DHCP Dynamic Host Conf Permitir Permitir <th>t Zonas confiáveis</th> <th>Detalhes da configuração Configurações da estação de trabz Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Proteção ativa Proteção por firewall Configurações Regras de rograma Regras de rede Regras ad vançadas</th> <th>Regras de rede d editadas, mas não lGMP Ping Otherlcmp DHCP DNS VPN BCAST LDAP Keiberos NETBIOS</th> <th>e rede efinem a ação tomada pelo fo o excluídas. Descrição Internet Group Man Ping and Tracert Other ICMP packets Dynamic Host Conf Domain Name Syst Vittual Private Net Broadcast Lightweight Directo Kerberos Protocols Microsoft File and</th> <th>irewall sobre a Entrada da Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir</th> <th>a atividade de l Saída de ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir</th> <th>rede. R</th> <th>Regras de re Entrada n. Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir</th> <th>ede po</th> <th>Saída da Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir</th> <th></th> | t Zonas confiáveis | Detalhes da configuração Configurações da estação de trabz Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Dispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Proteção ativa Proteção por firewall Configurações Regras de rograma Regras de rede Regras ad vançadas | Regras de rede d editadas, mas não lGMP Ping Otherlcmp DHCP DNS VPN BCAST LDAP Keiberos NETBIOS | e rede efinem a ação tomada pelo fo o excluídas. Descrição Internet Group Man Ping and Tracert Other ICMP packets Dynamic Host Conf Domain Name Syst Vittual Private Net Broadcast Lightweight Directo Kerberos Protocols Microsoft File and | irewall sobre a Entrada da Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir | a atividade de l Saída de ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir ♥ Permitir | rede. R | Regras de re Entrada n. Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir | ede po | Saída da Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir | |



Selecione as Regras de Rede para o seguinte:

| Nome | Descrição | Entrada da Zona Confiável | Saída da Zona Confiável | Entrada na Zona Não Confiável | Entrada na Zona Não Confiável |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| IGMP | Protocolo IGMP | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| Ping | Ping e Tracert | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| Otherlcmp | Outros pacotes ICMP | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| DHCP | Protocolo DHCP | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| DNS | Sistema de Nomes de Domínio | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| VPN | Rede Virtual Privada | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| BCAST | Broadcast | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| LDAP | Protocolo LDAP | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| Kerberos | Protocolos Kerberos | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |
| NETBIOS | Compartilhament o de Arquivos e Impressoras Microsoft | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear | Selecione Permitir ou Bloquear |



• Painel *Regras avançadas*

As Regras Avançadas definem a ação adotada pelo firewall para determinado aplicativo, porta ou protocolo. Isso pode incluir um único protocolo, portas locais ou remotas, e direção de tráfego, ou uma combinação desses. Você pode adicionar, editar e excluir uma regra avançada.

| Detalhes da configuração | Regras ava Regras avançada Agicionar | ançadas s são processada <u>E</u> ditar | as na ordem em o Excluir | que são listada: Para <u>c</u> im | s. a Para | baixo | |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| Tipos de verificação | Nome | Programa | Ação | Direção | Protocolo | Porta local | Porta rem |
| Uispositivos USB Cronograma Exceções de verificação Ação de Limpeza Proteção por firewall Configurações Regras de programa Regras de rede Regras avançadas Zonas contiáveis | FaronicsSA | | Permitir 💌 | Ambos - | UDP | 7726 | Qualquer |
| | | | | | | OK | Cancelar |

Clique em Adicionar para acrescentar uma regra avançada. Defina ou selecione as

opções e clique em OK. Estes parâmetros aparecerão no painel Regras Avançadas:

| 🚯 Adicionar uma re | gra avançada | × |
|--|--|---|
| Regras avançadas Pode incluir um únic Você pode adiciona | definem a ação tomada pelo firewall o protocolo, porta local ou remota e r, editar e excluir uma regra avançao | para determinado aplicativo, porta ou protocolo. direção de tráfego ou uma combinação desses. da. |
| Nome: | | |
| l | | |
| Programa (deixe em | branco para aplicar a todos os prog | iramas): |
| | | Procurar |
| Exemplo : C:\Car | ninho\Programa.exe | |
| %Arquivos | deprogramas%\navegador\navegad | dor.exe |
| Ação: | Permitir | |
| Direção: | Ambos 🔹 | |
| Tipo de protocolo: | TCP 💌 | Adicionar |
| | | E voluir |
| | | Encion |
| Porta local: | Todas as portas 🔹 | |
| | | |
| | Exemplo: 80.443.5000-5010 | |
| Porta remota: | Todas as portas 🔹 🔻 | |
| | | |
| | European 00,443,5000,5010 | |
| | Exemplo: 80.443.5000-5010 | |
| | | <u>D</u> K <u>C</u> ancelar |

- > Nome o nome da regra.
- > Programa nome e caminho do programa.
- > Ação a ação executada pelo firewall para a comunicação do aplicativo, porta ou protocolo especificado (Permitir ou Bloquear).
- > Direção o sentido da comunicação (Ambos, Entrada ou Saída).
- > Protocolo o nome do protocolo.
- > Porta local detalhes da porta local.
- > Porta remota detalhes da porta remota.
- Painel Zonas confiáveis



Zonas confiáveis especificam computadores, redes e endereços IP seguros. Zonas Confiáveis e Zonas da Internet (Não Confiáveis) podem ter tratamento diferente por regras de programa e de rede.

| Detalhes da configuração | | | | × |
|--|---|--|--|-------------------|
| Configurações da estação de traba Ações do usuário Registrar ações Central de Segurança do Winc Atualizações Proxy Configurações de verificação Tipos de verificação | Zonas confiáveis especi Zonas confiáveis especi da Internet (não confiáve Adicionar Ec | eis ficam computadores, redes e endereço ris) podem ter tratamento diferente de r fitar Excluir | is IP que são seguros. Zonas c egras de aplicativo e de rede. | onfiáveis e zonas |
| Cronograma | Nome | Descrição | Тіро | Endereço |
| Ação de Limpeza Ação de Limpeza Ação de Limpeza Proteção ativa Exceções de verincações Regras de programa Regras de rede Regras avançadas Zonas confiáveis | | | | |
| | | | OK | Cancelar |

Clique em *Adicionar* para acrescentar uma nova Zona Confiável. Defina ou selecione as opções e clique em *OK*. Os parâmetros a seguir serão exibidos.

| 🚯 Adicionar uma zona | confiável | | | × |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Insira a área que você (Confiável é uma rede do | quer que seja un oméstica ou de t | na Zona Con rabalho, ou u | fiável. Em ger um computado | al, uma Zona r específico. |
| Nome: | | | | |
| Descrição: | | | | |
| Tipo de endereço: | Endereço IP | • |] | |
| Endereço IP: | | | | |
| | | | | |
| | | | | <u>C</u> ancelar |

- > Nome nome da zona confiável.
- > Descrição descrição da zona confiável.
- > Tipo tipo da zona confiável (Endereço IP ou Rede).
- 8. Clique em OK. A Nova política 1 será exibida no nó Anti-Virus.

Aplicando a configuração do Anti-Virus

Execute estas etapas para aplicar a configuração do Anti-Virus:

1. Vá para o painel Estações de trabalho.



- 2. Selecione uma ou mais estações de trabalho.
- 3. Clique com o botão direito em uma ou mais estações de trabalho e selecione *Atualizar configuração > Anti-Virus > [nome da configuração]*.

A configuração será aplicada às estações de trabalho selecionadas.



As alterações de configuração serão aplicadas automaticamente às estações de trabalho online. Se as estações de trabalho estiverem offline, as alterações de configuração serão aplicadas quando as estações de trabalho voltarem a estar online.

Editando as configurações Anti-Virus

Execute estas etapas para editar a configuração do Anti-Virus:

- 1. Vá para o painel Redes e grupos no Console corporativo.
- 2. Selecione Configurações disponíveis > Anti-Virus > [Nome da configuração].
- 3. Clique com o botão direito na configuração selecionada e selecione *Editar configuração selecionada*.
- 4. Edite as configurações conforme necessário.
- 5. Clique em Ok.

Excluindo a configuração do Anti-Virus

Execute estas etapas para excluir a configuração do Anti-Virus:

- 1. Vá para o painel Redes e grupos no Console corporativo.
- 2. Selecione Configurações disponíveis > Anti-Virus > [Nome da configuração].
- 3. Clique com o botão direito na configuração selecionada e selecione *Excluir configuração selecionada*.
- 4. Clique em Ok.



Usando o Faronics Anti-Virus no Console corporativo

Quando o cliente do Faronics Anti-Virus estiver instalado na estação de trabalho, diversas ações podem ser realizadas na estação de trabalho através do Console do Deep Freeze.

Comandos Anti-Virus

Existem duas maneiras para os mesmos comandos via Console do Deep Freeze:

- Menu Anti-Virus (na barra de menus)
- Menu de conteúdo do Anti-Virus (clique com o botão direito no menu de contexto)

Os comandos do menu são explicados mais adiante nesta seção.

Estes comandos estão disponíveis no menu Anti-Virus:



Os mesmos comandos estão disponíveis a partir do painel *Estações de trabalho* na guia > *Anti-Virus* > Clique com o botão direito no menu de contexto:

| | | | | | | Estag | ções de | trabalho | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|---|--------------|----------------|
| 💿 Deep Freeze 🚺 | Anti-Virus 4.0 | | | | | | | | | | | |
| Estações de trabalho | Grupo de | Endereço IP | Porta | Anti-Virus | Confi | Data | Data | Amea | Última | % | Versão | Status da lice |
| 1447-7-32 | WORKG | 192.168.6.249 | 7725 | Não protegido | Default | 2/2/ | Não - | 0 | 3/3/ | | 4.0.3101.362 | Completo (lic |
| | | | | | 7 | Iniciar | Verificaçã | ão rápida | | | | |
| | | | | | <i>></i> c | Iniciar | Verificaçã | ão profun | da | | | |
| | | | | | | Interro | mper ver | ificação | | | | |
| | | | | | S | Corrigi | r agora | | | | | |
| | | | | | 1 | Habilit | ar Active | Protectio | n | | | |
| | | | | | S | Desabi | litar Activ | ve Protecti | ion | | | |
| | | | | | === | Habilit | ar firewal | I | | | | |
| | | | | | | Desabi | litar firew | /all | | | | |
| | | | | | 8 | Atualiz | ar config | juração | | + | | |
| | | | | | æ | Exibir | quarenter | na | | | | |
| | | | | | 6 | Exibir r | egistros | | | | | |
| | | | | | 4 | Instala | r o Faron | ics Anti-Vi | irus 4.0 | | | |
| | | | | | 6 | Atualiz | ar o Faro | nics Anti- | Virus 4.0 | | | |
| | | | | | 4 | Desins | talar o Fa | ronics An | ti-Virus 4. | 0 | | |
| | | | | | |) Deep F | reeze | | | + | | |
| | | | | | | | | | | | | |



Verificação rápida

A Verificação rápida verifica as áreas mais comumente afetadas do computador. Tem duração mais curta do que a Verificação profunda do sistema. A Verificação rápida também usa menos memória do que a Verificação profunda do sistema.

• Para iniciar uma Verificação rápida

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Iniciar Verificação rápida*.

• Para interromper uma Verificação rápida

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito e selecione *Interromper verificação*.

• Para pausar uma Verificação rápida

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Pausar verificação*.

• Para reiniciar uma Verificação rápida

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Reiniciar verificação*.

Verificação profunda

A Verificação profunda realiza a verificação através de todas as áreas do computador. O tempo gasto na verificação depende o tamanho do disco rígido.

• Para iniciar a Verificação profunda

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Iniciar Verificação profunda*.

• Para interromper uma Verificação profunda

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Interromper Verificação profunda*.

• Para pausar uma Verificação profunda

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Pausar verificação*.

Para reiniciar uma Verificação profunda

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Reiniciar verificação*.

Corrigir agora

A opção Fix Now baixa as definições de vírus mais recentes e realiza uma verificação rápida na estação de trabalho.

Para Fix Now

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Fix Now*.



Proteção ativa

O AP (Proteção ativa) é um método em tempo real para detecção de malware. O AP fica imperceptível em segundo plano enquanto você trabalha ou navega na Internet, monitorando constantemente arquivos executados sem impacto notável sobre o sistema.

Para habilitar Proteção ativa

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Ativar Proteção ativa*.

Para desativar a Proteção ativa

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Desativar Proteção ativa*.

Firewall

O firewall oferece segurança bidirecional, protegendo o tráfego de entrada e de saída. Ele protege a rede contra intrusões não autorizadas.

• Para ativar o firewall

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Ativar firewall*.

• Para desativar o firewall

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Desativar firewall*.

Enviar mensagem

A opção Enviar mensagem é usada para enviar mensagem para as estações de trabalho online.

• Para enviar uma mensagem

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Enviar mensagem*.

Visualizar informações de quarentena

A quarentena é um local seguro no computador usado pelo Faronics Anti-Virus para armazenar malware e arquivos infectados que não podem ser desinfetados. Se o computador ou arquivos no computador não se comportarem normalmente quando um item for colocado em quarentena, você pode rever os detalhes do risco, analisar mais a fundo e removê-lo da quarentena, restaurando-o ao local de origem no computador. Você também pode remover os riscos da quarentena permanentemente. • Para visualizar a quarentena

Selecione uma ou mais estações de trabalho. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Faronics Anti-Virus > Obter informações de quarentena*.

| ome do compu | Nome | Data de adição | Idade (dias) | |
|--------------|------|----------------|--------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Exibir Histórico de Verificação

O histórico de verificação do Faronics Anti-Virus exibe todas as tarefas realizadas pelo Faronics Anti-Virus na estação de trabalho.

Selecione uma única estação de trabalho, clique com o botão direito e selecione Exibir Histórico de Verificação para ver as informações de registro.

| | | | | | Pesquisar | P |
|---------------------|--------|---------------|------------------|---------|-----------|---|
| Data da verificação | Versão | BD de ameaças | Total encontrado | Cookies | Registro | A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| • | III | | | | | • |



Programação de tarefas Anti-Virus

As tarefas Anti-Virus a seguir podem ser processadas a partir do Console do Deep Freeze com base em uma programação predefinida.

- Desativar Proteção ativa
- Ativar Proteção ativa
- Iniciar Verificação rápida
- Iniciar Verificação profunda

O procedimento para agendar tarefas é explicado em detalhes na seção Agendando tarefas do Deep Freeze.



Usando o Anti-Virus na estação de trabalho

Os recursos disponíveis no Anti-Virus na estação de trabalho dependem totalmente das configurações selecionadas na Configuração do Anti-Virus. Para obter mais informações sobre a Configuração do Anti-Virus, consulte Configuração do Anti-Virus.

Iniciando o Anti-Virus na estação de trabalho

Vá para Iniciar > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise. Ou clique duas vezes no ícone do Faronics Anti-Virus na bandeja do sistema.

| Faronics ANTI-VIRUS TRUSTED Threat Protection VISAOGERAL | verificar(<u>s)</u> <u>H</u> istórico | _ X COLOCAR EM QUARENTENA |
|--|---|---|
| Protegido Todas as definições de Protecção estão activadas e actualizadas | C Active Protection Habilitado | Firewall Protection Habilitado |
| Estatísticas de detecção de riscos Verificação concluída: 3 Riscos eliminados pela verificação: 1 Riscos bloqueados pelo Active Protection: 0 Bloqueado pelo firewall: 494 Total de riscos eliminados ou bloqueados: 495 Redefinir contagens 1 | C Status de atualização Atualizações Automáticas Ativadas Mecanismo de Verificação: v3.0.5.370 Definição: v105130 08/01/2019 10:39:36 At <u>ua</u> lizar agora | Q Status da verificação: 08/01/2019 13:49:48 Próxima verificação: 09/01/2019 08:00:00 Scan Now |

Os painéis a seguir mostram informações importantes para o usuário.

- Protegido ou Não protegido aparece, informando se o computador está sob proteção. Se aparece Não protegido, clique no botão Fix Now, embaixo do sinal Não protegido.
- *Status da verificação* mostra quando a última verificação foi feita. Para realizar uma verificação, clique no link *Scan Now*.
- Status da atualização mostra quando foi feita a última atualização. Para atualizar as definições de vírus, clique no link Atualizar agora.
- Active Protection informa se a proteção em tempo real está habilitada.
- Firewall Protection mostra se a estação de trabalho está protegida pelo firewall.
- *Estatísticas de detecção de riscos* mostra estatísticas das ações realizadas pelo Faronics Anti-Virus. Clique em *Redefinir contagens* para zerar a contagem.



Verificando a estação de trabalho

Siga estas etapas para verificar uma estação de trabalho:

1. Vá para Iniciar > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise. Ou clique duas vezes no ícone do Faronics Anti-Virus na bandeja do sistema.



2. No painel *Status da verificação*, clique em *Scan Now*. Aparecerá a guia *Verificar*. Você também pode clicar na guia *Verificação*.





- 3. Selecione uma das seguintes opções:
 - > Verificação rápida verifica apenas ameaças conhecidas.
 - Verificação profunda do sistema verificação minuciosa de todos os arquivos na estação.
 - > Verificação personalizada (selecione das opções a seguir).
 - Verificar execução de processos verifica processos em execução na estação de trabalho.
 - ~ Verificar registro verifica o registro.
 - ~ Especificar unidades e pastas a verificar clique em *Procurar* para selecionar pastas.
- 4. Clique em *Scan Now*. O ícone giratório indica que há uma verificação em andamento. Os resultados são exibidos após a conclusão da verificação.
- 5. Selecione os arquivos e estas opções ficarão disponíveis:
 - Selecione Alterar ação de limpeza > Ação recomendada para realizar a ação sugerida pelo Faronics Anti-Virus.
 - Selecione Alterar ação de limpeza > Colocar em quarentena/Desinfetar para colocar o arquivo em quarentena ou desinfetá-lo.
 - > Selecione Alterar ação de limpeza > Excluir para excluir o arquivo.
 - > Selecione Alterar ação de limpeza > Permitir para permitir o arquivo.
 - Clique Selecionar tudo para selecionar todos os arquivos exibidos no Resultado da verificação.
 - > Clique em *Detalhes* para ver detalhes do risco.
 - > Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem realizar nenhuma ação.
 - > Clique em *Limpar* para remover o arquivo e fechar a caixa de diálogo.

Verificando um arquivo ou pasta através do clique com o botão direito

É fácil verificar vírus em pastas e arquivos, um a um ou vários de cada vez. Quando o Faronics Anti-Virus é instalado na estação de trabalho, a opção Verificar vírus é adicionada ao menu contextual.

Execute as etapas a seguir para verificar um arquivo ou pasta no computador:

- 1. Clique com o botão direito no arquivo ou pasta.
- 2. Selecione Verificar vírus.

A verificação será feita e os resultados, exibidos.

Visualizar histórico de verificação

Execute estas etapas para visualizar o histórico de verificação:

1. Vá para Iniciar > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise. Ou clique duas vezes no ícone do Faronics Anti-Virus na bandeja do sistema.



2. Clique na guia Histórico.

| | | otection VIS | Ã <u>o</u> geral veri | FICAR(5) | STÓRICO COLO QUAR | LCAR EM IENTENA cações onde há riscos(W) |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| Data/hora de início | Duração (min:s) | Tipo de verificação | Tipo de execução | Total de riscos | Riscos eliminados | Versão de definição |
| 08/01/2019 15:16:07 | 00:23 | Anulado Rápida | Manual | 0 | 0 | 105130 |
| 08/01/2019 14:06:55 | 00:04 | Anulado Rápida | Manual | 0 | 0 | 105130 |
| 08/01/2019 13:57:02 | 00:06 | Anulado Rápida | Manual | 0 | 0 | 105130 |
| 08/01/2019 13:49:37 | 00:00 | Personalizada | Manual | 1 | 1 | 105130 |
| 08/01/2019 13:49:15 | 00:04 | Personalizada | Manual | 1 | 0 | 105130 |
| 08/01/2019 13:42:18 | 00:10 | Anulado Rápida | Manual | 0 | 0 | 105130 |
| 08/01/2019 13:03:52 | 08:32 | Rápida | Manual | 0 | 0 | 105130 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <u>D</u> ETALHES | | | | | | |
| | | | | | | www.faronics.com |

- 3. Marque as ações a seguir.
 - > Mostrar somente as verificações onde há riscos selecione esta opção para visualizar apenas as verificações onde foram encontrados riscos.
 - > Detalhes selecione uma entrada e clique em detalhes para visualizar os detalhes da verificação.

Visualizar e executar ação em arquivos em quarentena

Execute estas etapas para visualizar a quarentena:

1. Vá para *Iniciar > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise*. Ou clique duas vezes no ícone do Faronics Anti-Virus na bandeja do sistema.



2. Clique na guia Quarentena.

| | D Threat Protection | VISÃ <u>O</u> GERAL | VERIFICAR(S | 5) <u>H</u> istórico | COLOCAR EM QUARENTENA Riscos em quarente | . X na: 1 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|---------------------|
| Nome | Data de acréscimo | ldad | e (dias) | Caminho do Arquivo | | |
| EICAR-Test-File (not a virus) | 08/01/2019 13:49:47 | | 0 | UNC\vboxsrv\Shared\l | EICAR\eicar.com.txt | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <u>R</u> ESTAURAR EXCLUIR(<u>D</u>) | | | | | | |
| | | | | | www.faronics.com | í |

- 3. Clique em *Detalhes sobre riscos*. Serão exibidas estas informações sobre cada arquivo infectado:
 - > Nome
 - > Data de adição
 - > Idade (dias)
- 4. Marque as ações a seguir.
 - > Detalhes selecione um arquivo infectado e clique em *Detalhes* para ver seus detalhes. A ação recomendada também é exibida.

Atualizando definições do Anti-Virus na estação de trabalho

Siga as etapas abaixo para atualizar definições do Anti-Virus em uma estação.



1. Vá para Iniciar > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise. Ou clique duas vezes no ícone do Faronics Anti-Virus na bandeja do sistema.

| Faronics | verificar(<u>s</u>) <u>H</u> istórico | COLOCAR EM QUARENTENA |
|--|--|---|
| Protegido Todas as definições de Protecção estão activadas e actualizadas | C Active Protection Habilitado | Firewall Protection Habilitado |
| Estatísticas de detecção de riscos Verificação concluída: 3 Riscos eliminados pela verificação: 1 Riscos bloqueados pelo Active Protection: 0 Bloqueado pelo firewall: 494 Total de riscos eliminados ou bloqueados: 495 | Status de atualização Atualizações Automáticas Ativadas Mecanismo de Verificação: v3.0.5.370 Definição: v105130 08/01/2019 10:39:36 | Q Status da verificação: 08/01/2019 13:49:48 Próxima verificação: 09/01/2019 08:00:00 |
| <u>R</u> edefinir contagens | At <u>u</u> alizar agora | Scan <u>N</u> ow |

2. No painel *Status da atualização*, clique em *Atualizar agora*. Aparecerá a caixa de diálogo *Atualizar agora*.



3. Clique em Instalar atualizações. As definições de vírus serão atualizadas na estação.

Gerenciando o Anti-Virus na estação de trabalho através da bandeja do sistema

O Faronics Anti-Virus na estação pode ser gerenciado pelo menu disponível na bandeja do sistema.

Clique com o botão direito no ícone do Faronics Anti-Virus na bandeja do sistema. Estas opções estão disponíveis:

- Abrir Faronics Anti-Virus inicia o programa na estação de trabalho.
- Proteção ativa
 - > Active Protection > Habilitar Active Protection ativa o Active Protection.



- > Active Protection > Desabilitar Active Protection > [selecionar opção] define o período pelo qual o Active Protection ficará desativado. Selecione 5, 15 ou 30 minutos, 1 hora, Até reinicialização do computador ou Permanentemente. Essa opção só aparecerá se tiver sido marcada na política do Anti-Virus.
- Scan Now > [selecionar opção] escolha Cancelar verificação, Verificação rápida ou Verificação profunda. Essa opção só aparecerá se tiver sido marcada na política do Anti-Virus.
- Firewall Protection > Ativar ou Desativar



Verificar atualizações do Anti-Virus

O Console do Deep Freeze permite verificar se existem novas versões disponíveis do Faronics Anti-Virus.

Vá para *Ajuda > Verificar atualizações*. Isso verifica se existe uma nova versão do Faronics Anti-Virus disponível.



Se uma nova versão estiver disponível, clique em *Baixar a versão mais recente* para atualizar o Faronics Anti-Virus.



Atualizar o Faronics Anti-Virus

Se você tem verificado as atualizações e houver uma nova versão disponível, execute estas etapas para atualizar para uma nova versão na estação de trabalho:

- 1. Vá para a guia Anti-Virus no painel Estações de trabalho.
- 2. Selecione uma estação de trabalho (ou várias estações de trabalho) de
- 3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Atualizar o Faronics Anti-Virus.

| | | | | | | Esta | ções de | trabalh | 0 | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------|------|---------|---------|--|---|--|----------------|
| 💿 Deep Freeze 🚺 | Anti-Virus 4.0 | | | | | | | | | | | |
| Estações de trabalho | Grupo de | Endereço IP | Porta | Anti-Virus | Confi | Data | Data | Amea | Última | % | Versão | Status da lice |
| 1447-7-32 | WORKG | 192.168.6.249 | 7725 | Não protegido | Default | 3/3/ | Não | 0 | 3/3/ | | 4.0.3101.362 | Completo (lice |
| | | | | | | | | | Iniciar Ve Iniciar Ve Interrom Corrigir Habilitar Desabilit Habilitar Desabilit Atualizar Exibir reg Instalar o Atualizar Desinsta Deep Fre | erificaç erificaç agora agora Activi ar Activi ar Activi | ção rápida ção profunda rificação e Protection ive Protection ill wall guração na nics Anti-Virus 4.0 onics Anti-Virus 4.0 aronics Anti-Virus 4.0 | .0 |

4. Clique em OK para confirmar a ação.

A estação de trabalho é reinicializada e o cliente Faronics Anti-Virus é atualizado nas estações de trabalho.



Atualizar Definições do Anti-Virus

O Anti-Virus Definition Server é instalado junto com o Faronics Anti-Virus no mesmo computador onde o Deep Freeze Console é instalado. O Anti-Virus Definition Server faz download das definições de vírus mais recentes e distribui para as estações de trabalho administradas pelo Deep Freeze.

Siga os passos abaixo para atualizar as definições de vírus:

- 1. Inicie o Deep Freeze Console.
- 2. Vá para Ferramentas > Definição de Anti-Virus.
- 3. As seguintes configurações e ações estão disponíveis:

| Definição de Anti-Virus |
|--|
| |
| Versão das Definições de Anti-Virus |
| Versão da Definição de Vírus (32 bits): 106232 (3/22/2019 10:52:08 AM) |
| Versão da Definição de Vírus (64 bits): 76074 (3/22/2019 9:25:58 AM) |
| Configurações de Atualização |
| Atualizar automaticamente em: 2 horas |
| Verificar Configurações de Atualização |
| Data/hora da última verificação de atualização: 3/22/2019 12:10:44 PM |
| Data/hora da próxima verificação de atualização: 3/22/2019 2:10:44 PM |
| Atualizar Agora |
| Status da Atualização: Atualizações baixadas com sucesso. |
| Detalhes do Servidor de Cache |
| Versão Atual: 4.12.3100.398 |
| Data/hora da última verificação de atualização: 3/18/2019 1:24:52 PM |
| Atualizar automaticamente o servidor de cache |
| Atualizar Agora |
| Status da Atualização: Atualizações baixadas com sucesso. |
| OK Cancelar |

- Versão das Definições do Anti-Virus a versão atual das definições do Anti-Virus é exibida.
- > Atualizar Configurações marque a caixa Atualizar automaticamente em e informe um valor em horas.
- Configurações de Verificar Atualizações a data/hora de verificação da última atualização e a data/hora de verificação da próxima atualização são exibidas. Clique em Atualizar Agora para atualizar as definições de vírus imediatamente. O Status da Atualização é exibido.
- > Detalhes do Servidor de Cache a Versão Atual e a data/hora de verificação da última atualização são exibidas. Marque a caixa Atualizar automaticamente o Servidor de Cache se quiser fazer download e atualizar automaticamente o Servidor de Cache com as definições mais recentes. Clique em Atualizar Agora para atualizar o servidor de cache imediatamente.
- 4. Clique em OK.



Desinstalar o Anti-Virus do Console corporativo

Execute estas etapas para desinstalar o Faronics Anti-Virus da estação de trabalho do Console corporativo:

- 1. Vá para a guia Anti-Virus no painel Estações de trabalho.
- 2. Selecione uma estação de trabalho (ou várias estações de trabalho) de
- 3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Desinstalar o Faronics Anti-Virus.



4. Clique em OK para confirmar a ação.

A estação de trabalho é reinicializada e o cliente Faronics Anti-Virus é desinstalado das estações de trabalho.



Se o Cliente Anti-Virus for desinstalado da estação de trabalho, a Seed do Deep Freeze será deixada para trás.

A Seed do Deep Freeze não pode ser desinstalada quando o Cliente Anti-Virus está instalado na estação de trabalho.



Desativar o Faronics Anti-Virus no Console corporativo

O Anti-Virus pode ser desativado no Console do Deep Freeze caso não seja necessário ser usado.

Execute estas etapas para desativar o Faronics Anti-Virus do Console do Deep Freeze:

- 1. Vá para Ferramentas > Licenciamento > Licença do Faronics Anti-Virus.
- 2. Limpe a caixa de seleção Gostaria de usar o Console do Deep Freeze para gerenciar o Faronics Anti-Virus.

| Licença do Faronics Anti-Virus | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|
| Faronics ANTI-VIRUS TRUSTED Threat Protection | | | | | | |
| Gostaria de usar o Console do Deep Freeze para gerenciar o Faronics A | nti-Virus | | | | | |
| Chave de licença: | Atualizar licença | | | | | |
| Tipo de licença: Padrão (licenciado) | | | | | | |
| Vencimento da licença: Nunca expira | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fechar | | | | | |

- 3. Clique em *Fechar*.
- 4. Reinicie o Console corporativo para que as configurações entrem em vigor.


Controle de linha de comando do Deep Freeze

Este capítulo descreve o uso dos comandos do Deep Freeze.

Tópicos

Controle de linha de comando do Deep Freeze (DFC.EXE) Sintaxe da linha de comando do Deep Freeze Sintaxe da linha de comando do Faronics Anti-Virus



Controle de linha de comando do Deep Freeze (DFC.EXE)

O controle da linha de comando do Deep Freeze (DFC) oferece aos administradores de rede maior flexibilidade no gerenciamento de computadores Deep Freeze. O DFC trabalha em combinação com ferramentas de gerenciamento corporativo de terceiros e/ou soluções de gerenciamento central. Essa combinação permite aos administradores atualizar computadores rapidamente e sob demanda.

É importante observar que o DFC não é um aplicativo autônomo. O DFC se integra perfeitamente com qualquer solução que possa executar arquivos de script, incluindo scripts de logon padrão executados apenas uma vez.

Os comandos DFC exigem uma senha com direitos da linha de comando. As OTPs não podem ser usadas.

Liste todos os comandos chamando o DFC sem parâmetros.

Os arquivos são copiados para (32 bits)

```
<WINDOWS>\system32\DFC.exe
```

Os arquivos são copiados para (64 bits)

<WINDOWS>\syswow64\DFC.exe

Valores de retorno do DFC

Na conclusão de qualquer comando DFC, o DFC retorna os seguintes valores:

| Sintaxe | Descrição |
|-------------|---|
| 0 | SUCCESS ou booliano FALSE, para comandos que retornam um resultado booliano |
| 1 | Booliano TRUE |
| 2 ERROR | O usuário não tem direitos de administrador |
| 3 ERROR | Comando DFC não válido nesta instalação |
| 4 ERROR | Comando inválido |
| 5 - * ERROR | Erro interno ao executar comando |



Sintaxe da linha de comando do Deep Freeze



O Deep Freeze tem um limite máximo de 63 caracteres para senha. Se uma senha maior for inserida, o comando não será executado com êxito.

| Sintaxe | Descrição |
|--|--|
| DFC password /BOOTTHAWED | Reinicia o computador no estado Descongelado; só funciona em computadores Congelados. |
| DFC password /THAWNEXTBOOT | Define o computador para ser reiniciado Descongelado na próxima vez em que for reiniciado; só funciona em computadores Congelados e não força computadores a reiniciar. |
| DFC password /BOOTFROZEN | Reinicia o computador no estado Congelado; só funciona em computadores Descongelados. |
| DFC password /FREEZENEXTBOOT | Define o computador para ser reiniciado Congelado na próxima vez em que for reiniciado; só funciona em computadores Descongelados e não força computadores a reiniciar. |
| DFC get /ISFROZEN | Consulta o computador para saber se está Congelado. Retorna nível de erro 0 se Descongelado. Retorna 1 se Congelado. |
| DFC password /CFG=[caminho] depfrz.rdx | Substitui as informações de configuração do Deep Freeze. Funciona em computadores Descongelados ou Congelados. As alterações de senhas entram em vigor imediatamente. Outras alterações exigem reinicialização. |
| DFC get /version | Exibe o número da versão do Deep Freeze. |
| DFC get /CLONE | Define o sinalizador clone para fins de processamento de imagem. |
| DFC password /UPDATE=[caminho para o arquivo instalador] | Configura o computador para reiniciar no estado Descongelado e instala uma atualização do Deep Freeze |
| DFC password /LOCK | Desativa o teclado e o mouse no computador. Funciona em computador Congelado ou Descongelado e não exige uma reinicialização. |
| DFC password /UNLOCK | Ativa o teclado e o mouse no computador. Funciona em computador Congelado ou Descongelado e não exige uma reinicialização. |
| DFC password /THAWLOCKNEXTBOOT | Configura o computador para reiniciar em um estado Descongelado com o teclado e o mouse desativados; somente funciona em computadores Congelados |



| Sintaxe | Descrição |
|------------------------------------|--|
| DFC password /BOOTTHAWEDNOINPUT | Reinicia o computador em um estado Descongelado com o teclado e o mouse desativados; somente funciona em computadores Congelados |
| | Exibe o status da licença e a data de expiração da licença (se houver). Os diferentes tipos de licença possíveis e os códigos de retorno associados são: |
| DFC get /LICENSESTATUS | 111: Não licenciado – o Deep Freeze não está licenciado e irá operar no modo <i>Avaliação</i> por 30 dias a contar da instalação. |
| 2.0 900 , 2.02.0201.000 | 112: Avaliação – licenciado para avaliação com uma data de expiração fixa. |
| | 113: Licenciado – licenciado sem data de expiração. |
| | 114: Expirado – o período de avaliação já expirou. |
| | Exibe o status da licença e a data de expiração da licença (se houver). Os diferentes tipos de licença possíveis e os códigos de retorno associados são: |
| | 111: Nenhuma (não licenciado) – o Deep Freeze não está licenciado e irá operar no modo <i>Avaliação</i> por 30 dias a contar da instalação. |
| DFC get /LICENSETYPE | 112: Avaliação – licenciado para avaliação com uma data de expiração fixa. |
| | 113: Padrão (Licenciado) – licenciado sem data de expiração. |
| | 114: Não destinado à revenda – Licenciado sem data de expiração. |
| | 115: Inscrição |
| | 116: Avaliação da inscrição |
| | 117: Inscrição de revenda proibida |
| | Altera a chave de licença. |
| | senha é a senha do administrador do Deep Freeze. |
| DFC password | licensekey é a chave da licença do Deep Freeze. |
| /LICENSE=licensekey | Se existir um erro, os códigos de erro a seguir serão exibidos: |
| | 101: A chave de licença não é válida |
| | 102: A chave da licença fornecida já expirou. |
| DFC password /ACTIVATE | Ativa a estação de trabalho depois de verificar o Servidor de Ativação de Licenças da Faronics. |



| Sintaxe | Descrição |
|--------------------------------------|--|
| | Exibe o status de ativação da licença do Deep Freeze. |
| | Retorna os seguintes valores: |
| | 0: Ativação pendente |
| DFC get /ACTIVATION | 1: Ativo |
| | 2: Autorizado |
| | 3: Desativado |
| | 4: Nocivo |
| | As atualizações do Windows serão baixadas e instaladas na estação de trabalho. |
| DFC password /WU [/UNLOCK] | [/UNLOCK] parâmetro opcional para ativar o teclado e ou mouse durante a atualização do Windows. |
| [/NOMSG /NOMESSAGE] [/THAW] | [/NOMSG /NOMESSAGE] parâmetro opcional para suprimir todas as mensagens informativas/avisos do Deep Freeze durante a atualização do Windows. |
| | [/THAW] parâmetro opcional para retornar a máquina ao estado Descongelada após conclusão da atualização do Windows. |
| DFC password /ENDTASK | Encerra a Tarefa de estação de trabalho em andamento e reinicia no estado Congelado. Tarefa de arquivo de lote e Tarefa de período Descongelado são encerrados imediatamente. A tarefa Windows Update é concluída |
| senha do DFC /ENDTASK [/SHUTDOWN] | Encerra a Tarefa de Estação de Trabalho em andamento e reinicia no estado Congelado. Tarefa de Arquivo de Lote e Tarefa de Período Descongelado são encerrados imediatamente. A tarefa Windows Update é concluída |
| | [/SHUTDOWN] Parâmetro opcional para desligar a estação de trabalho. |
| senha do DFC /FORMATTHAWSPACE | Formata todos os ThawSpaces na estação de trabalho. Os dados armazenados nos ThawSpaces serão excluídos permanentemente. |
| senha do DFC /DELETETHAWSPACE | Exclui todos os ThawSpaces na estação de trabalho. Os dados armazenados nos ThawSpaces serão excluídos permanentemente. |



Sintaxe da linha de comando do Faronics Anti-Virus

Conclua estas etapas para executar os comandos do Faronics Anti-Virus:

- 1. Na estação de trabalho, vá para *<Diretório do Sistema>:\Arquivos de Programas\Faronics\Faronics Anti-Virus Enterprise* via prompt de comando.
- 2. Digite AVECLI/[comando]

Estes comandos estão disponíveis:

| definitionversionMostra a versão da definição de vírus.scanengineversionMostra a versão do mecanismo de verificação.updatedefsAtualiza e aplica definições de vírus.fixnowBaixa as definições de vírus mais recentes. Habilita o Active Protection e o Email Protection. Realiza | Sintaxe | Descrição |
|---|--|---|
| scanengineversionMostra a versão do mecanismo de verificação.updatedefsAtualiza e aplica definições de vírus.fixnowBaixa as definições de vírus mais recentes. Habilita o Active Protection e o Email Protection. Realiza | definitionversion | Mostra a versão da definição de vírus. |
| updatedefsAtualiza e aplica definições de vírus.fixnowBaixa as definições de vírus mais recentes. Habilita o Active Protection e o Email Protection. Realiza | scanengineversion | Mostra a versão do mecanismo de verificação. |
| Baixa as definições de vírus mais recentes. Habilita fixnow o Active Protection e o Email Protection. Realiza | updatedefs | Atualiza e aplica definições de vírus. |
| uma verificação profunda padrão. | fixnow | Baixa as definições de vírus mais recentes. Habilita o Active Protection e o Email Protection. Realiza uma verificação profunda padrão. |
| scanquick Inicia uma verificação rápida. | scanquick | Inicia uma verificação rápida. |
| scandeep Inicia uma verificação profunda. | scandeep | Inicia uma verificação profunda. |
| enableap Ativa o Active Protection. | enableap | Ativa o Active Protection. |
| applydefs [caminho para Aplica o arquivo de definições salvo em um local. | applydefs [caminho para definições] | Aplica o arquivo de definições salvo em um local. |
| fixnow /quick Executa uma <i>verificação rápida</i> , se aplicável. | fixnow /quick | Executa uma verificação rápida, se aplicável. |
| setlicense[chave] Aplica uma chave de licença. | setlicense[chave] | Aplica uma chave de licença. |

Sintaxe:

AVECLI/definitionversion



Apêndice A Portas e protocolos

A chave para configurar a arquitetura do Deep Freeze é saber quais portas usar. O fator importante é saber quais portas estão em uso na rede e usar portas que não estarão em conflito com aquelas. A porta padrão, 7725 foi registrada oficialmente para o Deep Freeze.

O três componentes a seguir fazem parte da arquitetura do Deep Freeze:

- Cliente (com a seed instalada)
- Console remoto (serviço local ativado)
- Console (conectado ao Console remoto)

Enquanto os clientes e a conexão Console remoto usarem a mesma porta não deve haver quaisquer conflitos de porta entre os diferentes componentes:



As portas também podem ser usadas para dividir clientes. Se o serviço local estiver configurado para ser executado por três portas (7725, 7724 e 7723), os Consoles corporativos podem se conectar a três portas diferentes para ver um conjunto diferente de clientes em cada porta.

No diagrama a seguir, o(s) cliente(s) usam os protocolos TCP e UDP para se comunicar com o Console remoto. Os Consoles que se conectam ao Console remoto usam somente o protocolo TCP para se comunicar com o Console remoto. É importante lembrar as portas e protocolos que estão sendo usados para evitar que firewalls, comutadores ou roteadores os bloqueiem.

188 Apêndice A Portas e protocolos





Apêndice B Exemplos de rede

Os exemplos a seguir mostram diferentes cenários envolvendo o serviço local ou o Console remoto.

- Exemplo1 Sub-rede única
- Exemplo 2 Várias sub-redes, um serviço local
- Exemplo 3 Várias portas, Console acessado remotamente
- Exemplo 4 Múltiplas sub-redes, múltiplos serviços locais

Cada exemplo explica como diferentes componentes do Deep Freeze interagem em ambientes de rede diferentes.



Nos exemplos a seguir, as máquinas cliente têm a instalação da estação de trabalho ou a Seed da estação de trabalho do Deep Freeze instalada. Ambas as instalações contêm os componentes de comunicação que se comunicam com o Console/Console remoto. A diferença entre a instalação da estação de trabalho e a Seed da estação de trabalho é que a instalação da estação de trabalho realmente instala o Deep Freeze enquanto a Seed só tem os componentes de comunicação.



Exemplo1 – Sub-rede única

Neste ambiente, todas as máquinas cliente estão contidas na mesma sub-rede assim como a máquina Console. Este ambiente não exige um Console remoto controlado, embora um possa ser usado. Neste exemplo, o Console remoto não é usado. Esse é o ambiente de rede mais simples. Também é o mais fácil de configurar.

Subnet 1

Os diagramas a seguir mostram a topologia de rede:

As máquinas clientes, representadas pelos ícones de computador, estão localizadas na mesma sub-rede da máquina do Console corporativo do Deep Freeze representado pelo ícone do Console do Deep Freeze.

Neste cenário, os clientes estão usando a porta A enquanto o Console foi configurado como uma conexão de serviço local para a mesma porta. Essa porta é configurada na guia *Opções avançadas*, antes de criar o arquivo de Instalação da estação de trabalho ou a Seed da estação de trabalho.

| 😥 Deep Freeze Administrador de configuração | | × | |
|---|---|---|--|
| Arquivo Ajuda | | | |
| Novo Abrir Salvar Salvar como Ajuda | | | |
| Senhas Unidades Tarefas da estação de trabalho Windows | s Update Arquivo de lote Opções avançadas | | |
| Opções de rede | Opções avançadas | | |
| ● LAN C LAN/WAN | 🔽 Desativar opções de linha de comando | | |
| | Ativar políticas locais do Deep Freeze | | |
| I Usar porta padrão 7725 → | 🥅 Permitir que usuário altere o relógio | | |
| IP do console 0.0.0.0 | 🔽 Gerenciar senha do canal seguro | | |
| C Nome do console | 🔲 Reiniciar no logoff | | |
| | ✓ Proteger Registro mestre de inicialização (MBR) | | |
| Atrase o Congelamento e reinicie para concluir as atualizações do | | | |
| Modor allivo | | | |
| Mostar (cone Congelado na bandeja do sistema | | | |
| | | | |
| Licença | | | |
| Chave de licença: | E ditar | | |
| Tipo de chave de licença: | Atualizar licença | | |
| Data de expiração: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | _ | |



Exemplo 2 – Várias sub-redes, um serviço local

Neste ambiente, os clientes estão localizados em mais de uma sub-rede. Existe apenas um Console sendo usado. Este ambiente não exige um Console remoto, embora um possa ser usado. Os diagramas a seguir mostram a topologia de rede:



Neste cenário (similar ao Exemplo1 – Sub-rede única) ambos os clientes e a conexão hospedada pelo Console estão usando a mesma porta. Essa porta é configurada no Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise na guia *Opções avançadas*, antes de criar o arquivo de Instalação da estação de trabalho ou a Seed da estação de trabalho.

Para que os clientes sejam vistos, eles precisam estar configurados para usar uma conexão LAN/WAN. Quando a opção LAN/WAN é selecionada, um campo *IP do console* é exibido. Especifique o IP da máquina que executará o Console corporativo. Um exemplo destas configurações é mostrado na guia *Opções avançadas* a seguir:

| 😔 Deep Freeze Administrado | or de configuração | | |
|----------------------------|--|---|---------------------------|
| Arquivo Ajuda | | | |
| Novo Abrir Salvar Salvar S | omo Ajuda Cria | • | |
| Senhas Unidades Tarefas o | da estação de trabalho | Windows Update Arquivo de lote Opçõe | is avançadas |
| Opções de rede | | Opções avançadas | |
| © LAN | N | Desativar opções de linha de comando Ativar políticas locais do Deep Freeze | |
| 🗹 Usar porta padrão | //25 | 🔲 Permitir que usuário altere o relógio | |
| IP do console | 192.168.5.101 | 📝 Gerenciar senha do canal seguro | |
| Nome do console | | 🔲 Reiniciar no logoff | |
| | | Proteger Registro mestre de inicialização | (MBR) |
| | | Modo Furtivo | |
| | | 📝 Mostrar ícone Congelado na bandeja do |) sistema |
| | | 📝 Mostrar ícone Congelado na bandeja do | i sistema |
| Licença | | | |
| Chave de licença: | ************************************** | W1YGE9XPD8ZK2KF4T | E ditar |
| Tipo de chave de licença: | Avaliação | | <u>A</u> tualizar licença |
| Data de expiração: | sábado, 21 de fevere | iro de 2015 | |
| | | | |
| | | | |



Exemplo 3 – Várias portas, Console acessado remotamente

Neste ambiente os clientes estão novamente localizados em várias portas. Neste caso, mais de um Console está sendo usado. Vários consoles são acessados usando-se um serviço local cujo administrador (host) liberou as informações de conexão. Os diagramas a seguir mostram a topologia de rede:



Neste cenário, o host configurou uma conexão usando o serviço local. Observando no diagrama acima, três outros Consoles conectam-se ao host de maneira a ver os clientes de acordo com suas portas. Os consoles não têm que fazer parte de sub-redes individuais, contanto que eles possam ver o host.

Mais especificamente, o Console conectado através da porta A/B pode ver o Console host, assim como cada computador atribuído às portas A e B. Os outros Consoles conectados através da porta B podem ver o host e somente os computadores atribuídos à porta B.



Exemplo 4 – Múltiplas sub-redes, múltiplos serviços locais

Neste exemplo, existem dois locais separados.

A seguir encontra-se uma lista de suposições que são feitas em relação a esse exemplo em particular:

- os locais estão afastados e têm apenas uma ligação mínima entre cada um deles
- existe um administrador de rede para cada local, que é responsável por cuidar do Deep Freeze naquele local
- · ambos os locais necessitam ser administrados de um terceiro local

Neste exemplo, o Console remoto está configurado em cada local e o serviço local é usado:

- Local 1 (um laboratório de computadores no campus) usa a porta A para se comunicar com os clientes e as conexões hospedadas pelo Console. Os computadores da biblioteca escolar usam a porta B. O Console no departamento de suporte técnico usa as conexões hospedadas por ambos os consoles do laboratório e da biblioteca.
- Qualquer console que não esteja em comunicação direta com um computador deve ter o serviço local desligado.



Os diagramas a seguir mostram a topologia de rede:

O benefício desta configuração é que ela permite que todos os pacotes enviados dos clientes no Local 1 estejam contidos em aquele local. Quanto menor a distância que um pacote tem de viajar, menor a chance de falha do pacote.

O administrador no laboratório pode se conectar ao serviço local no mesmo local 1, mas não pode se conectar ao serviço local na biblioteca. O motivo disso é que o administrador do laboratório não conhece a senha para acessar o serviço local da biblioteca. O mesmo acontece com o administrador na biblioteca. Se o suporte técnico conhece a senha para ambos os locais de serviço (laboratório e biblioteca), o serviço local em ambos os locais pode ser conectado, de maneira a administrar todos os clientes. **194** Apêndice B Exemplos de rede





Apêndice C Solução de problemas para uma conexão de console remoto

Sem clientes no console

A seguir, alguns motivos comuns porque clientes falham ao aparecer no console.

1. O console e os clientes não contêm as configurações de rede corretas.

Se o Console está definido para ser executado em uma porta e os clientes estão usando outra, eles não serão capazes de ver um ao outro. Além disso, se os computadores estiverem configurados para LAN/WAN, o IP deve ser igual ao IP da máquina onde o Console está sendo executado.

A configuração padrão de LAN funciona, contanto que todas as máquinas que executam o computador e o Console existam na mesma sub-rede. Caso contrário, se uma VLAN estiver sendo executada ou se existirem várias sub-redes onde os clientes existem, a instalação do computador deverá ser configurada para ser executada nas configurações da LAN/WAN.

2. Alguma coisa na rede está bloqueando a porta usada entre o Console e os clientes.

Verifique a existência de uma conexão usando um ping. Os clientes não estão conseguindo enviar pacotes para o Console/Console remoto porque não parece existir uma rota para o host . A tentativa de fazer ping no IP do Console/Console remoto não parece funcionar. Para resolver este problema, certifique-se que as duas máquinas podem se conectar uma à outra.

Se um servidor, roteador ou comutador da rede não estiver permitindo a transmissão pela porta, os clientes não serão vistos. Por padrão, 7725 é a porta que sendo usada.

3. As estações de trabalho foram criadas em um Customization Code diferente do Console.

Quando o Administrador de configuração do Deep Freeze Enterprise é executado pela primeira vez, uma solicitação para um Customization Code é exibida. Esse código é muito importante porque ele criptografa o software. Isso significa que qualquer estação de trabalho criada é criptografada com este Customization Code. Se o Console tiver sido criado usando outro administrador que foi instalado com um Customization Code diferente, ele não poderá ver as estações de trabalho criadas sob o código original. As estações de trabalho devem ser criadas sob um Administrador de configuração instalado usando exatamente o mesmo Customization Code.



A porta está em Erro de uso ao iniciar o Console

Ao tentar iniciar o Console, a mensagem de erro *Não foi possível iniciar o Console: Porta em uso* é exibida. Existem vários motivos pelos quais essa mensagem de erro pode ser exibida:

1. Existe uma Instalação de estação de trabalho do Deep Freeze/Seed de estação de trabalho instalada na mesma porta que o Console ou no mesmo computador.

É possível que o Deep Freeze tenha sido instalado no modo furtivo (o ícone não aparece na bandeja do sistema). A seed não mostra um ícone. O melhor teste é executar um arquivo de instalação da estação de trabalho no computador. Se a opção de desinstalação for exibida, o arquivo de instalação da estação de trabalho ou a Seed da estação de trabalho está instalado e pode ser desinstalado. Se a opção desinstalar não aparecer, o arquivo de instalação da estação de trabalho ou a Seed da estação de trabalho não está instalado.

A solução mais simples seria primeiro, desligar o serviço local e, depois, conectá-lo a um Console que pode ser acessado remotamente.

2. Outro programa ou serviço está usando a porta nesta máquina.

Isso pode envolver a execução de um farejador de porta na máquina em questão para ver quais portas estão abertas. Existem várias ferramentas disponíveis na Web para realizar essa ação. O aplicativo *netstat.exe* encontrado no Windows também deve mostrar se a porta que o Deep Freeze está usando já está em uso.

3. O cabo de rede está desconectado.

Essa mensagem pode ocorrer se não houver uma conexão de rede na máquina.



Apêndice D Criando um Console corporativo personalizado do Deep Freeze

O Console corporativo do Deep Freeze inclui a capacidade de criar um novo Console corporativo com habilidades limitadas. Um console personalizado e limitado pode ser distribuído na sua empresa para permitir a determinados usuários realizar tarefas desejadas, enquanto garante que eles não tenham acesso aos recursos completos do Console corporativo.

Neste exemplo, vamos criar um console limitado adequado para distribuição a um professor ou a um instrutor do laboratório de computação. Neste cenário, desejamos que o professor seja capaz de reiniciar máquinas, travar o teclado e o mouse sob demanda e enviar mensagens aos alunos. Porém, não desejamos que o professor seja capaz de reinicializar as máquinas no estado Descongelado, desinstalar o Deep Freeze ou realizar outras tarefas exclusivas de TI.

O Personalizador de console pode ser iniciado em *Ferramentas > Personalizador de console*.



Deixaremos as *Funções do console > Ativação* selecionadas. Isso assegura que se o novo Console for movido para um computador diferente, a Senha de uso único precisará ser inserida no computador para onde o novo Console foi movido. Se esta precaução de segurança não for uma preocupação no seu ambiente, não selecione esta opção.

Funções do console > Senha de uso único não está selecionada porque não desejamos que o professor seja capaz de reinicializar o computador no modo Descongelado em nenhuma circunstância. Se o professor reinicializar o computador no modo Descongelado, os alunos podem instalar software desnecessário que será mantido mesmo após uma reinicialização.

Deixaremos todas as opções em *Comandos da estação de trabalho* selecionadas porque desejamos que o professor seja capaz de enviar mensagens aos alunos e de desligar, reiniciar e ativar computadores quando necessário.



Deixaremos somente três opções nos comandos do Deep Freeze selecionados: Desbloquear, Bloquear e Reinicializar no estado Congelado. Isso irá permitir ao professor bloquear (e desbloquear) o teclado e o mouse nos computadores dos alunos quando necessário, assim como reinicializar computadores Congelados (apenas no caso de um computador alguma vez ser deixado Descongelado acidentalmente pela equipe de TI). Deixando todas as outras opções desmarcadas iremos garantir que um professor não é capaz de modificar um computador de forma permanente.

Finalmente, desmarcaremos todos os *Comandos de instalação/desinstalação na estação de trabalho* e todos os *comandos do Assistente de agendamento* porque não desejamos que nosso professor use quaisquer uma dessas opções.



Uma vez que todas as opções tenham sido selecionadas, clique em *Salvar como* para salvar um novo Console corporativo. Uma caixa de diálogo padrão *Salvar como* é exibida:



Salve o novo Console corporativo limitado e distribua-o para os usuários necessários.



Apêndice E Arquivos de ação do Deep Freeze – Exemplo RDC

Arquivos de ação do Deep Freeze

Um arquivo de ação do Deep Freeze é um arquivo XML que permite aos administradores definir funcionalidade adicional no Console corporativo do Deep Freeze. Um arquivo de ação define um método para chamar um arquivo em lotes externo e passar algumas informações (por exemplo, endereço IP da máquina, nome do computador) para o arquivo em lote ou script.

Arquivos de ação simplesmente chamam um programa externo ou script. Portanto, qualquer linguagem script que possa ser chamada a partir da linha de comando pode ser usada.

Exemplo de arquivo de ação

A estrutura do arquivo de ação do Deep Freeze que será usada é mostrada abaixo. O *DFEntConsoleCustomActions.xml* está disponível em *C*:*Arquivos de programa**Faronics**Deep Freeze Enterprise*. O arquivo pode ser editado para adicionar ações adicionais como a que é explicada a seguir:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Deep Freeze Default Custom Action file-->
<CUSTOMDEFINEDACTIONS>
<ACTION1>
  <CAPTION>
  <ENGLISH>Control with RDC</ENGLISH>
  <GERMAN>Control with RDC German</GERMAN>
  <JAPANESE>Control with RDC Japanese</JAPANESE>
  <SPANISH>Control with RDC Spanish</SPANISH>
  <FRENCH>Control with RDC French</FRENCH>
  <CHINESE>Control with RDC Chinese</CHINESE>
</CAPTION>
  <FILEMENU>Y</FILEMENU>
 <POPUPMENU>Y</POPUPMENU>
 <SILENT>Y</SILENT>
 <SUBITEMS/>
 <PARAMS/>
 <SYNC/>
 <LOG/>
 <EXECUTE>C:\Windows\system32\mstsc.exe /v:%%WKSNAME%% /f</EXECUTE>
 <WORKDIR>C:\Windows\system32\</WORKDIR>
```



No exemplo acima, o arquivo de ação personalizada contém o comando para executar a Área de Trabalho Remota no computador do Console e conectar o computador remoto especificado no parâmetro %%WKSNAME%%.

O arquivo DFEntConsoleCustomActions.xml contém 3 amostras:

- Controlar com RDC
- Execução remota
- Enviar por push e instalar arquivo MSI

Para obter mais informações sobre o uso dos exemplos acima, consulte a seção Configurar ações personalizadas. Você pode editar o arquivo DFEntConsoleCustomActions.xml de acordo com as suas necessidades.

Estrutura do arquivo de ação do Deep Freeze

O seguinte esquema XML descreve as ações personalizadas definidas disponíveis para o usuário. Vários arquivos XML podem ser salvos com base no número de comandos necessários. Cada arquivo deve ser salvo para pasta Console e apenas o atributo somente leitura não deve ser selecionado.

Quaisquer alterações feitas devem ser acompanhadas de uma reinicialização do Console do Deep Freeze para entrar em vigor.

| Parâmetro | Uso |
|---|--|
| xml version="1.0" encoding="UTF-8"? | |
| <customdefinedactions></customdefinedactions> | |
| <caption></caption> | Texto que aparece no menu ou no submenu do arquivo |
| <english>Caption</english> | Texto em diversos idiomas |
| <german>Caption</german> | Texto em diversos idiomas |
| <pre><japanese>Caption</japanese></pre> | Texto em diversos idiomas |
| <spanish>Caption</spanish> | Texto em diversos idiomas |
| <pre><french>Caption</french></pre> | Texto em diversos idiomas |
| <chinese>Caption</chinese> | Texto em diversos idiomas |
| <filemenu>y</filemenu> | Define se esta ação estará no menu Arquivo |
| <pre><popupmenu>y</popupmenu></pre> | Define se esta ação estará no menu pop-up do botão direito do mouse |
| <silent>y</silent> | Define se o usuário será solicitado a confirmar a mensagem |





| <subitems> Em subitens, o item que é um filho desse item pode ser definido para esses itens será ignorada parâmetros personalizados parâmetros personalizados parâmetros personalizados parâmetros personalizados cencentra esta ação solicita aos usuários inserir parâmetros personalizados parâmetros personalizados para esses itens será ignorada parâmetros personalizados parâmetros personalizados parâmetros personalizados </subitems> | Parâmetro | Uso |
|---|---|--|
| Se os subitens estiverem definidos então a ação para esses itens será ignorada <sync>y Especifica se o comando será executado de forma sincrona ou assincrona <params> Escolher esta ação solicita aos usuários inserir parâmetros personalizados <params> Nome no parâmetro <var>%PARAM1% Nome no parâmetro <var>%PARAM1% Nome no parâmetro <var>%PARAM1% Nome da variável que será usada em EXECUTE <english)< td=""> ESIGUERINAME Param (ENGLISH) Texto em diversos idiomas <german>USERNAME Param Texto em diversos idiomas <german>USERNAME Param Texto em diversos idiomas <german>USERNAME Param Texto em diversos idiomas <german> CERENCHUSERNAME Param Texto em diversos idiomas <german< td=""> CERENCHUSERNAME Param Texto em diversos idiomas <german< td=""> CHINESE>USERNAME Param Texto em diversos idiomas <chinese>USERNAME Param Texto em diversos idiomas CHINESE>USERNAME</chinese></chinese></chinese></chinese></german<></german<></german></german></german></german></english)<></var></var></var></params></params></sync> | <subitems></subitems> | Em subitens, o item que é um filho desse item pode ser definido |
| <sync>y</sync> Especifica se o comando será executado de forma síncrona ou assincrona <params> Escolher esta ação solicita aos usuários inserir parâmetros personalizados <params> Nome no parâmetro <var>\$PARAM1%</var> Nome da variável que será usada em EXECUTE <english>USERNAME_Param Texto em diversos idiomas (ENGLISH) <erglish>USERNAME_Param (GERMAN) GERMAN>USERNAME_Param (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (JAPANESE) SERNISH>USERNAME_Param (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (SPANISH) SERNISH>USERNAME_Param (SPANISH) SERNISH>USERNAME_Param (SPANISH) Ference>USERNAME_Param (SPANISH) SERNISH>USERNAME_Param (SPANISH) Freence>USERNAME_Param (SPANISH) Ference>USERNAME_Param (CHINESE) Texto em diversos idiomas (CHINESE>USERNAME_Param Texto em diversos idiomas (CHINESE) SERNAME_Param Texto em diversos idiomas (CHINESE) SERNAME_Param Texto em diversos idiomas CHINESE> SERNAME Define o</erglish></english></params></params> | | Se os subitens estiverem definidos então a ação para esses itens será ignorada |
| <params> Escolher esta ação solicita aos usuários inserir parâmetros personalizados <password> Nome no parâmetro <var>%PARAM1%</var> Nome da variável que será usada em EXECUTE <english>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (ENGLISH) GERMAN>USERNAME Param (GERMAN) (GERMAN>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (JAPANESE) JAPANESE>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (JAPANESE) SPANISH>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (SPANISH) SPANISH>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (SPANISH) SPANISH>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (FRENCH) SPANISH>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (FRENCH) Texto em diversos idiomas (FRENCH) <</english></password></params> | <sync>y</sync> | Especifica se o comando será executado de forma síncrona ou assíncrona |
| <password> Nome no parâmetro <var>%PARAM1%</var> Nome da variável que será usada em EXECUTE <english>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (ENGLISH) (ENGLISH) (GERMAN>USERNAME Param (GERMAN) (GERMAN>USERNAME Param (GERMAN) Texto em diversos idiomas (JAPANESE) (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (JAPANESE) (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (SPANISH) Texto em diversos idiomas (SPANISH) Texto em diversos idiomas (SPANISH) Texto em diversos idiomas (FRENCH) Texto em diversos idiomas (CHINESE) Texto em diversos idiomas (CHINESE) Celench Texto em diversos idiomas Celench Texto em diversos idiomas Celench Celench Define o comportamento do arquivo de log Celench</english></password> | <pre><params></params></pre> | Escolher esta ação solicita aos usuários inserir parâmetros personalizados |
| <var>%PARAM1%</var> Nome da variável que será usada em EXECUTE <english>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (ENGLISH)<!--/ENGLISH--> Texto em diversos idiomas (GERMAN>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (GERMAN> Texto em diversos idiomas (JAPANESE) <japanese>USERNAME Param (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (JAPANESE) (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (JAPANESE) (JAPANESE) Texto em diversos idiomas (SPANISH) SPANISH>USERNAME Param (SPANISH) Texto em diversos idiomas (FRENCH) Texto em diversos idiomas (FRENCH) Texto em diversos idiomas (CHINESE) Texto em diversos idiomas (CHINESE) Texto em diversos idiomas Define o comportamento do arquivo de log Define o comportamento do arquivo de log CEILENAME>c:\alcom Define o nome do arquivo</japanese></english> | <password></password> | Nome no parâmetro |
| <english>USERNAME Param (ENGLISH)</english> Texto em diversos idiomas <german>USERNAME Param (GERMAN) Texto em diversos idiomas <japanese>USERNAME Param (JAPANESE) Texto em diversos idiomas <japanese>/JAPANESE> Texto em diversos idiomas <spanish>USERNAME Param (SPANISH)</spanish> Texto em diversos idiomas <french>USERNAME Param (FRENCH) Texto em diversos idiomas <french>USERNAME Param (FRENCH) Texto em diversos idiomas Texto em diversos idiomas Texto em diversos idiomas Texto em diversos idiomas Texto em diversos idiomas Texto em diversos idiomas <!--</td--><td><var>%PARAM1%</var></td><td>Nome da variável que será usada em EXECUTE</td></french></french></japanese></japanese></german> | <var>%PARAM1%</var> | Nome da variável que será usada em EXECUTE |
| <german>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (GERMAN) </german> Texto em diversos idiomas <japanese>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (JAPANESE) <!--/d--> JAPANESE> (SPANISH) USERNAME Param Texto em diversos idiomas (SPANISH) USERNAME Param Texto em diversos idiomas (SPANISH) USERNAME Param Texto em diversos idiomas (FRENCH) Texto em diversos idiomas <</japanese> | <english>USERNAME Param (ENGLISH)</english> | Texto em diversos idiomas |
| <japanese>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (JAPANESE) </japanese> Texto em diversos idiomas (SPANISH) Texto em diversos idiomas (CHINESE) CHINESE>USERNAME Param Texto em diversos idiomas (CHINESE) CHINESE> Texto em diversos idiomas (CHINESE) Texto em diversos idiomas (CHINESE) CHINESE> Texto em diversos idiomas (CHINESE) Texto em diversos idiomas Define o comportamento do arquivo de log < | <german>USERNAME Param (GERMAN)</german> | Texto em diversos idiomas |
| <spanish>USERNAME Param (SPANISH) </spanish> Texto em diversos idiomas <french>USERNAME Param (FRENCH) </french> Texto em diversos idiomas <chinese>USERNAME Param (CHINESE) Texto em diversos idiomas Texto em diversos idiomas</chinese> | <pre><japanese>USERNAME Param (JAPANESE)</japanese></pre> | Texto em diversos idiomas |
| <french>USERNAME Param (FRENCH) </french> Texto em diversos idiomas <chinese>USERNAME Param (CHINESE) Texto em diversos idiomas <!--/CAPTION--> </chinese> | <pre><spanish>USERNAME Param (SPANISH)</spanish></pre> | Texto em diversos idiomas |
| <chinese>USERNAME Param (CHINESE) </chinese> Texto em diversos idiomas <log> Define o comportamento do arquivo de log <log> Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo <</log></log> | <french>USERNAME Param (FRENCH) </french> | Texto em diversos idiomas |
| <log> Define o comportamento do arquivo de log <log> Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo <append>v</append> Define o nome do arquivo mand.logc:\alcom Define o nome do arquivo <execute>c:\windows\vpn.exe Define o comando que será executado. Aqui,</execute></log></log> | <chinese>USERNAME Param (CHINESE)</chinese> | Texto em diversos idiomas |
| <log></log> Define o comportamento do arquivo de log <append>y</append> Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo <appendique anexado="" de="" li="" log="" ou="" se="" será="" será<=""> <appendique anexado="" de="" li="" log="" ou="" se="" será="" será<=""> <appendique a="" anexado="" de="" log="" ou="" se="" será="" será<=""></appendique> Define o nome do arquivo <appendique a="" anexado="" de="" log="" ou="" se="" será="" será<=""></appendique> <appendique a="" anexado="" de="" log="" ou="" se="" será="" será<=""></appendique> <appendique a="" anexado="" de="" log="" ou="" se="" será="" será<=""></appendique> de log será anexado ou se será </appendique></appendique> | | |
| <pre> </pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre>Define o comportamento do arquivo de log </pre> <pre></pre> <pre>CappenD>y</pre> <pre>/APPEND></pre> <pre>Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo </pre> <pre> </pre> <pre< td=""><td></td><td></td></pre<> | | |
| <log> Define o comportamento do arquivo de log <append>y</append> Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo mand.log <execute>c:\windows\vpn.exe Define o comando que será executado. Aqui,</execute></log> | | |
| <append>y</append> Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo mand.log <filename>c:\alcom Define o nome do arquivo <execute>c:\windows\vpn.exe Define o comando que será executado. Aqui,</execute></filename> | <log></log> | Define o comportamento do arquivo de log |
| <pre> <filename>c:\alcom mand.log</filename> <execute>c:\windows\vpn.exe Define o comando que será executado. Aqui,</execute></pre> | <append>y</append> | Define se o arquivo de log será anexado ou se será criado um novo |
| <pre><execute>c:\windows\vpn.exe</execute></pre> Define o comando que será executado. Aqui, | <filename>c:\alcom mand.log</filename> | Define o nome do arquivo |
| | <execute>c:\windows\vpn.exe</execute> | Define o comando que será executado. Aqui, |
| %%IP%% %USERNAME% %PASSWORD%parâmetros e/ou itens do console podem ser%%WKSNAME%%usados | %%IP%% %USERNAME% %PASSWORD% %%WKSNAME%% | parâmetros e/ou itens do console podem ser usados |
| <pre><workdir>c:\windows</workdir></pre> Define o diretório de trabalho | <workdir>c:\windows</workdir> | Define o diretório de trabalho |



Parâmetros do console

Os parâmetros de console a seguir podem ser passados para o script ou aplicativo executado através do Console corporativo:

| Parâmetro | Uso |
|---------------------------|--|
| %%WKSNAME%% | Nome da estação de trabalho |
| %%DOMAIN%% | Domínio da estação de trabalho |
| %%IP%% | IP da estação de trabalho |
| %%PORT%% | Porta da estação de trabalho |
| %%STATUS%% | Status da estação de trabalho |
| %%CFGDATETIME%% | Data/hora da configuração da estação de trabalho |
| %%MAC%% | Endereço MAC da estação de trabalho |
| %%DFVERSION%% | Versão do Deep Freeze da estação de trabalho. |
| %%CFGNAME%% | Nome da Configuração da Estação de Trabalho |
| %%LOGGEDONUSER%% | Usuário conectado na estação de trabalho |
| %%DFINSTALLATIONFILE%% | Arquivos de instalação da estação de trabalho |
| %%LICENSESTATUS%% | Status da licença da estação de trabalho |
| %%LICENSEEXPIRYDATETIME%% | Data e hora de vencimento da licença da estação de trabalho |
| %%AVSTATUS%% | Status do Anti-Virus da estação de trabalho |
| %%OSVERSION%% | Versão do Sistema Operacional da Estação de Trabalho |