



# **Deep Freeze**

**ADVANCED** System Integrity

# Guía del usuario

f 🕒 in 💱 🔠 🔊 👰

www.faronics.com



Modificado por última vez: 2025

© 1999 – 2025 Faronics Corporation. Todos los derechos reservados. Faronics, Deep Freeze, Deep Freeze Cloud, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, Faronics Device Filter, Faronics Data Igloo, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profiler y WINSelect son marcas comerciales y/o marcas registradas de Faronics Corporation. El resto de los nombres de productos y compañías son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Protegido por patentes: US 7,539,828 | US 7,917,717 | US 9,152,824 | US 9,785,370



Prefacio	9
Información importante	. 10
Acerca de Faronics	. 10
Documentación del producto	. 10
Soporte Técnico	. 11
Información de contacto	. 11
Introducción	13
Información general de Deep Freeze	. 14
Requisitos del sistema	. 15
Archivos de Deep Freeze Enterprise	. 16
Instalación de Deep Freeze	17
Proceso de instalación	. 18
Instalación del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise y la consola Enterp 18	rise .
Código de personalización	. 21
Reinicialización del código de personalización	. 21
Modo de actualización	. 21
Contraseña de un solo uso	. 23
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise	25
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración	<b>25</b> . 26
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise Acceso al Administrador de configuración Barra de herramientas y menús	<b>25</b> . 26 . 26
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise Acceso al Administrador de configuración. Barra de herramientas y menús. Ficha Contraseñas	<b>25</b> . 26 . 26 . 28
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades.	<b>25</b> . 26 . 26 . 28 . 29
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise Acceso al Administrador de configuración. Barra de herramientas y menús. Ficha Contraseñas Ficha Unidades. Unidades congeladas	<b>25</b> . 26 . 26 . 28 . 29 . 29
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace	25 26 26 28 28 29 29 30
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.	25 26 28 29 29 29 30 30 32
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas.	25 26 28 29 29 30 30 32 33
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo.	25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 34
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración         Barra de herramientas y menús         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo         Actualización de Windows	25 26 28 29 29 29 30 32 33 33 34 34
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows.         Reiniciar	25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 34 35 39
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows         Reiniciar         Apagar	25 26 28 29 29 30 32 33 33 34 34 35 39 40
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas.         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows.         Reiniciar         Apagar.         Tiempo de inactividad.	25 26 28 29 29 30 30 32 33 33 34 35 39 240 242
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas.         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows.         Reiniciar.         Apagar.         Tiempo de inactividad.         Archivo por lotes	25 26 28 29 29 30 32 33 33 34 33 34 35 39 40 242 33
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows.         Reiniciar         Apagar.         Tiempo de inactividad.         Archivo por lotes         Periodo de descongelación	25 26 28 29 29 30 32 33 33 34 35 39 40 40 42 43 43 45
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows         Reiniciar.         Apagar         Tiempo de inactividad.         Archivo por lotes         Periodo de descongelación	25 26 28 29 29 30 32 30 32 33 34 33 34 35 39 40 242 40 243 39 240 35 39 240 39 39 34 39 39 34 39 39 34 39 39 34 39 39 34 30 32 34 32 34 34 35 34 35 39 34 34 35 34 35 34 35 34 34 35 34 35 34 35 34 34 35 34 34 35 34 34 35 34 34 35 34 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración.         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas.         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace .         ThawSpace existente.         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo.         Actualización de Windows         Reiniciar.         Apagar .         Tiempo de inactividad.         Archivo por lotes         Periodo de descongelación         Ficha Actualización de Windows         Ficha Actualización de Windows	25 26 28 29 29 30 32 33 34 33 34 35 39 40 42 43 40 42 43 43 51
Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise         Acceso al Administrador de configuración         Barra de herramientas y menús.         Ficha Contraseñas         Ficha Unidades.         Unidades congeladas         ThawSpace         ThawSpace existente         Descongelar siempre unidades de disco duro externas         Ficha Tareas de estación de trabajo         Actualización de Windows         Reiniciar         Apagar         Tiempo de inactividad         Archivo por lotes         Periodo de descongelación         Ficha Actualización de Windows         Ficha Actualización de Nindows         Ficha Actualización de Nindows         Ficha Actualización de Nindows         Ficha Actualización de Nindows	25 26 28 29 29 30 32 30 32 33 34 33 34 35 39 40 242 40 243 39 40 242 39 51 53





Personalizar la cuadrícula	93
Etiquetas	95
Crear/Asignar etiquetas	95
Quitar/Desasignar etiquetas	95
Eliminar etiquetas	96
Notas	97
Agregar notas	97
Programación de tareas de Deep Freeze	98
Editar tareas programadas	102
Asignación de equipos a tareas programadas	103
Agregar una tarea	103
Editar una tarea	103
Pausar una tarea	103
Reanudar una tarea	103
Eliminación de una tarea	104
Ejecución de una tarea de forma inmediata	104
Propiedades de las tareas programadas	104
Administración de red y grupos	105
Agregar un grupo	105
Construcción de una estructura de grupo definida por el usuario	108
Importación de grupos desde Active Directory	108
Historial	109
Agregar equipos a un grupo	110
Configuración de acciones personalizadas.	111
Controlar con RDC	111
Eiecución remota	112
Enviar e instalar archivo MSI	113
Enviar e iniciar.	114
Inicio remoto	115
Eliminación, importación y exportación de acciones personalizadas	116
Personalizador de la consola.	117
Apagado de la consola Deep Freeze Enterprise	118
Instalación de Deep Freeze en las estaciones de trabaio	119
Instalación o desinstalación con supervisión	119
Desinstalación de Deen Freeze en la estación de trabaio a través de la consola	121
Instalación o desinstalación silenciosa	122
Fiemplo de línea de comandos	122
Instalación o desinstalación silenciosa a través de un acceso directo	123
Instalación de red en varios equinos	123
Instalación en versiones existentes de Deen Freeze	124
Instalación mediante imágenes	124
Instalación localizada	125
Búsqueda de actualizaciones	176
	120
Gestión de equipos con Deep Freeze	127
Pantalla de inicio de sesión	128



Iniciar Deep Freeze en dispositivos con pantalla táctil	. 128
Ficha Control de reinicio	. 129
Estado en el próximo reinicio	. 129
Clonar	. 129
Licencia	. 130
Ficha Contraseña	. 132
Ficha Red	. 133
Ficha ThawSpace	. 134
Instalaciones, modificaciones o eliminaciones de software permanentes	. 135
Administración de Anti-Virus	137
Información general sobre Anti-Virus	. 138
Informes de Anti-Virus	139
Migración al nuevo Anti-Virus	140
Habilitar Anti-Virus en la consola Enterprise	141
Instalar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabaio	142
Configuración de Anti-Virus	143
Creación de una configuración de Anti-Virus	143
Aplicación de la configuración de Anti-Virus	162
Edición de la configuración de Anti-Virus	163
Eliminación de una configuración de Anti-Virus	163
Usar Faronics Anti-Virus desde la consola Enterprise	164
Comandos de Anti-Virus	164
Programar tareas de Anti-Virus	168
Usar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo	169
Inicio de Anti-Virus en la estación de trabajo	169
Análisis de la estación de trabajo	170
Análisis de un archivo o una carpeta mediante clic con el botón secundario	171
Ver el historial de análisis	171
Ver y tomar medidas acerca de los archivos en cuarentena	172
Actualización de las definiciones de Anti-virus en la estación de trabaio	173
Administración de Anti-Virus en la estación de trabajo a través de la bandeja de sistema	174
Comprobar si hav actualizaciones de Anti-Virus	176
Actualizar Faronics Anti-Virus	177
Actualizar las definiciones de Anti-Virus	178
Desinstalar el cliente de Anti-Virus desde la consola Enterprise	179
Deshabilitar Faronics Anti-Virus desde la consola Enterprise	. 180
Control de la línea de comandes de Deen Freeze	101
	101
Control de la linea de comandos de Deep Freeze (DFC.EXE)	. 182
Valores de retorno de DFC	. 182
Control de la linea de comandos de Deep Freeze	. 183
Sintaxis de la linea de comando de Faronics Anti-Virus	. 186
Apéndice A Puertos y protocolos	187





Apéndice B Ejemplos de redes	189
Ejemplo 1: subred simple	190
Ejemplo 2: varias subredes, un servicio local	191
Ejemplo 3: varios puertos, acceso remoto a consola	192
Ejemplo 4: varias subredes, varios servicios locales	193
Apéndice C Solucionar un problema de conexión con la consola remota	195
No hay clientes en la consola	195
El puerto está en Error de uso al iniciar la consola	196
Apéndice D Creación de una consola Deep Freeze Enterprise personalizada	197
Apéndice E Archivos de acción de Deep Freeze: ejemplo de RDC	199
Archivos de acción de Deep Freeze	199
Ejemplo de archivo de acción	199
Estructura del archivo de acción de Deep Freeze	200
Parámetros de la consola	202

8 Contenidos





# Prefacio

En este manual del usuario se explica cómo instalar, configurar y utilizar Deep Freeze Enterprise.

### Temas

Información importante Soporte Técnico



Esta sección contiene información importante acerca de su producto de Faronics.

## Acerca de Faronics

Faronics ofrece soluciones líderes en el mercado que ayudan a gestionar, simplificar y proteger entornos complejos de TI. Nuestros productos garantizan la total disponibilidad de los equipos y han mejorado significativamente la vida cotidiana de miles de profesionales de las tecnologías de la información. Las innovaciones tecnológicas de Faronics, con un claro enfoque en el mercado, están destinadas a instituciones educativas, centros de salud, bibliotecas, organizaciones gubernamentales y corporaciones.

# Documentación del producto

La documentación de Deep Freeze Enterprise comprende los documentos siguientes:

- Deep Freeze Enterprise Manual del usuario El documento que está leyendo en estos momentos. Este documento proporciona información sobre cómo usar el producto.
- Deep Freeze Enterprise Notas de la versión Este documento enumera las nuevas funciones y los problemas conocidos y cerrados.

# Soporte Técnico

Hemos puesto todo nuestro empeño en diseñar un software que ofrezca una experiencia del usuario ágil y sin contratiempos. En caso de problemas, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico.

Correo electrónico: support@faronics.com Teléfono: 800-943-6422 o +1-604-637-3333 Horario: de 7.00 a 17.00 (Hora del Pacífico)

### Información de contacto

- Web: www.faronics.com
- Correo electrónico: sales@faronics.com
- Teléfono: 800-943-6422 o +1-604-637-3333
- Fax: 800-943-6488 o +1-604-637-8188
- Horario: de 7.00 a 17.00 (Hora del Pacífico)
- Dirección: Faronics Technologies USA Inc.
   5506 Sunol Blvd, Suite 202
   Pleasanton, CA, 94566 USA

Faronics Corporation (oficina central) 609 Granville Street, Suite 1400 Vancouver, BC V7Y 1G5 Canada

Faronics EMEA 8, The Courtyard, Eastern Road Bracknell, Berkshire RG12 2XB, United Kingdom

Faronics Pte Ltd 160 Robinson Road #05-05 SBF Center Singapore 068914 12 Prefacio





# Introducción



Deep Freeze protege los equipos que se han configurado para arrancar desde la unidad de disco duro. Configure el CMOS para arrancar desde la unidad de disco duro solamente. Es preciso proteger el CMOS con contraseña para evitar cambios no autorizados. Deep Freeze protege el registro de arranque principal (Master Boot Record, MBR) cuando el equipo está en modo Congelado.

#### Temas

Información general de Deep Freeze Requisitos del sistema Archivos de Deep Freeze Enterprise



# Información general de Deep Freeze

Faronics Deep Freeze convierte la configuración de los equipos en indestructible para evitar daños y reducir el tiempo de inactividad. Una vez se haya instalado Deep Freeze en un equipo, cualquier cambio realizado en el equipo, independientemente de que sea fortuito o malicioso, nunca será permanente. Deep Freeze ofrece inmunidad inmediata ante muchos de los problemas que afectan a los equipos hoy en día: cambios inevitables de configuración, configuraciones erróneas accidentales en el sistema, actividad de software malicioso y degradación incidental del sistema.

Ahora es posible administrar Faronics Anti-Virus con Deep Freeze Enterprise (se necesita una licencia aparte para Faronics Anti-Virus). Faronics Anti-Virus ofrece protección contra amenazas de seguridad sin ralentizar los equipos debido a análisis lentos y a un uso excesivo de la memoria. Construido con tecnología de última generación, Faronics Anti-Virus le ofrece un software poderoso antivirus, antirootkit y antispyware todo en uno que protege los equipos de las complejas amenazas de malware actuales y permite una integración perfecta con Deep Freeze.

La integración de Deep Freeze con Faronics Anti-Virus garantiza que la protección esté actualizada de la forma más simple posible, y le proporciona capacidades de implementación y administración a través de la consola Deep Freeze Enterprise. Diseñados para trabajar juntos perfectamente, Faronics Anti-Virus se actualiza incluso cuando las estaciones de trabajo están en modo Congelado, lo que ofrece el sistema de protección más completo.



#### Edición de escritorio

Cliente de Deep Freeze y cliente de Faronics Anti-Virus:

- Windows 7 y 8.1 (32 y 64-bit)
- Windows 10 hasta la version 22H2 (32 y 64-bit)
- Windows 11 hasta la version 24H2
- Windows Embedded 7 y 8

El Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise y la consola Enterprise:

- Windows 7 y 8.1 (32 y 64-bit)
- Windows 10 hasta la version 22H2 (32 y 64-bit)
- Windows 11 hasta la version 24H2
- Windows Server 2008 R2 (32 y 64-bit)
- Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022, 2025

#### Edición de servidor

Cliente de Deep Freeze:

- Windows Server 2008 R2 (32 y 64-bit)
- Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022, 2025

El Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise y la consola Enterprise:

- Windows 7 y 8.1 (32 y 64-bit)
- Windows 10 hasta la version 22H2 (32 y 64-bit)
- Windows 11 hasta la version 24H2
- Windows Server 2008 R2 (32 y 64-bit)
- Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022, 2025

Deep Freeze requiere que se deje un 10% espacio libre en el disco duro.



Deep Freeze es compatible con la función Aislamiento del núcleo de Windows.

Consulte https://www.faronics.com/core-isolation para obtener más información.



# Archivos de Deep Freeze Enterprise

Deep Freeze usa diferentes iconos de colores para representar sus componentes. Los archivos identificados con un icono rojo en general deben instalarse solamente en un equipo administrativo.

lcono	Definición
	Archivo de instalación de la consola Enterprise y el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise.
	La aplicación Administrador de configuración se usa para crear archivos de programa de instalación personalizados y configurados previamente, y semillas (seeds) de estación de trabajo.
Ð	La consola Enterprise se utiliza para implementar, controlar, administrar y mantener las instalaciones de Deep Freeze de forma centralizada.
$\overline{\mathbb{S}}$	Se crea un archivo de instalación de estación de trabajo Deep Freeze en el Administrador de configuración y se implementa en las estaciones de trabajo de la empresa. Este archivo incluye la semilla de estación de trabajo. Si se instala el archivo de instalación de estación de trabajo Deep Freeze, no es necesario instalar la semilla de estación de trabajo por separado.
	Una semilla de estación de trabajo permite una comunicación optimizada entre la consola Enterprise y los equipos de una red. Cuando se instala la semilla de estación de trabajo en un equipo, el equipo se vuelve visible en la consola Enterprise. Una vez que un equipo es visible en la consola Enterprise, pueden realizarse diferentes acciones, como reiniciar, apagar y Wake-on-LAN, en el equipo de forma remota. Deep Freeze también puede instalarse de forma remota en un equipo visible para permitir acciones relacionadas con Deep Freeze en equipos remotos.



# Instalación de Deep Freeze

En este capítulo se describe el proceso de instalación de Deep Freeze.

#### Temas

Proceso de instalación Código de personalización Contraseña de un solo uso

# Proceso de instalación



# Instalación del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise y la consola Enterprise

El Administrador de configuración ha sido diseñado para ser instalado únicamente en el equipo utilizado para administrar Deep Freeze. El Administrador de configuración se usa para crear archivos de instalación de Deep Freeze personalizados y semillas de estación de trabajo. La consola Deep Freeze Enterprise se instala automáticamente con el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise.



Si usa Deep Freeze 6.5 (o posterior), tiene la opción de actualizar de forma automática la consola Enterprise, el Administrador de configuración y los archivos de instalación/configuración de Deep Freeze (en la carpeta de programas de instalación) durante la instalación de Deep Freeze 8.1 (o posterior).

Siga los pasos descritos a continuación para instalar el Administrador de configuración:

1. Haga doble clic en el archivo *DFEnt.exe* para iniciar el proceso de instalación. Aparecerá la siguiente pantalla:





2. Haga clic en *Siguiente*. Lea y acepte el contrato de licencia. Haga clic en *Siguiente*.

Contrato de Licencia de Usuario Final				
Deep Freeze Enterprise - Licencia			<u>^</u>	
Faronics Corporation Copyright 1999 - 2015 Todos los derechos reservados.				
Acuerdo marco de licencia de software				
OTORGAMIENTO DE LICENCIA: Por medio del presente, Faronics otorga al Licenciatario una licencia limitada y no exclusiva para instalar, utilizar y acceder a los Productos, así como a visualizarlos, ejecutarlos o interactuar con ellos de otro modo (colectivamente "Utilizar") en la cantidad de computadoras o aulas que se establece arriba en el título 'Cantidad de licencias' sujeto a los términos de este contrato. En ningún caso, el Licenciatario tendrá permitido Utilizar los Productos en un número de computadoras o de aulas que supere la cantidad de computadoras o de aulas que se establece arriba en el título 'Cantidad de licenciatario puede hacer copias del componente de software de los Productos hasta una cantidad máxima que po exceda la Cantidad de licencias arriba mencionada para su resequerdo en calidad de compos de				
<ul> <li>Acepto los términos del contrato de licencia.</li> <li>No acepto los términos en el acuerdo de licencia.</li> </ul>				
8.31.220.5002	< <u>V</u> olver	<u>Siguiente&gt;</u>	<u>C</u> ancelar	

3. Introduzca la clave de licencia en el campo *Clave de licencia* o seleccione la casilla *Usar evaluación* para instalar en modo de evaluación. Haga clic en *Siguiente*. (Deep Freeze activará de forma automática las licencias de estación de trabajo. Es preciso activar Deep Freeze en un plazo de 30 días para evitar que el producto caduque.)

Clave de licencia d	e Deep Freeze Enterpri	se		
Clave de licencia	Evaluación de uso			~
Hay estaciones de ti activar sus estacione	rabajo con activaciones pen 25 de trabajo.	dientes. Haga cli	c en Activar ahora p	oara
Política de privacidad	1			
8.31.220.5002		< <u>V</u> olver	Instalar	Cancelar



4. Introduzca la clave de licencia en el campo *Clave de licencia* o seleccione la casilla *Usar evaluación* para instalar en modo de evaluación. Haga clic en *Instalar*.

Instalación de De	ep Freeze Enterprise
Gracias por elegir l	Deep Freeze Enterprise
Si tiene problemas c Deep Freeze, contá	on la instalación, el funcionamiento, o si tiene inquietudes sobre esta versión de Deep Freeze Enterprise Deep Freeze Enterprise se instaló con éxito.
Teléfono gratuito: Teléfono internacior E-Mail: Internet: © <b>1999-2015 Farc</b>	OK OK Dirics Corporation. Todos los derechos reservados.
8.31.220.500	2 < <u>y</u> olver <u>Siguiente&gt;</u> <u>Cancelar</u>

5. Aparecerá la pantalla Código de personalización.



6. Especifique el Código de personalización y haga clic en Siguiente. El código de personalización debe tener un mínimo de ocho caracteres.



El código de personalización es un identificador único que cifra el Administrador de configuración, la consola Enterprise, los archivos de instalación del equipo, el sistema de generación de contraseñas de un solo uso y el control de la línea de comandos de Deep Freeze. Este código no es una contraseña que pueda utilizarse para acceder a Deep Freeze.

El código de personalización evita que los administradores no autorizados puedan acceder a un equipo o controlarlo. Si varios administradores de Deep Freeze controlan el mismo grupo de equipos, es preciso que todos utilicen el mismo código de personalización.



Es preciso anotar y guardar el código de personalización a buen recaudo, ya que Faronics no puede recuperar los códigos de personalización perdidos u olvidados.

# Reinicialización del código de personalización

Si otro administrador desea crear archivos de instalación con el mismo Administrador de configuración mediante un código de personalización diferente, siga los pasos descritos a continuación:

- 1. Ejecute *DFInit.exe*.
- 2. Se restablecerá el código de personalización existente para el Administrador de configuración y la consola Enterprise.
- 3. Introduzca un nuevo código de personalización.
- 4. Haga clic en Aceptar para activar el nuevo código de personalización.

## Modo de actualización

El modo de actualización puede utilizarse para crear de forma automática versiones actualizadas de archivos de Deep Freeze Enterprise existentes mediante la ejecución de un comando de *actualización* especial. Este comando realiza dos tareas:

- Actualiza las versiones previas de la consola Deep Freeze Enterprise y el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise. (Ubicadas en *Faronics > Deep Freeze Enterprise.*)
- Actualiza todos los archivos creados por el usuario guardados en la carpeta Faronics > Deep Freeze Enterprise > Install Programs.

La ventaja de estas actualizaciones es que es posible actualizar varios archivos a la versión más reciente sin perder sus datos de configuración (creados con una versión anterior de Deep Freeze Enterprise).

El comando actualiza automáticamente los archivos creados por un administrador (*.exe*, *.rdx*) que están presentes en el directorio *Faronics* > *Deep Freeze Enterprise* > *Install Programs*, incluidos los siguientes subdirectorios:

- · Archivos de instalación de estación de trabajo
- · Archivos de semilla de estación de trabajo



En el siguiente ejemplo, la oficina del distrito ha recibido una nueva versión del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise y puede actualizar de forma automática cualquier archivo de instalación de estación de trabajo Deep Freeze y semilla de estación de trabajo en una ubicación remota.



El comando de actualización no requiere una contraseña, pero sí un código de personalización. Utilice la siguiente sintaxis de comandos:

\RutaAArchivo\DFEnt.exe /update="código de personalización"
c:\dfupdate.log

- RutaAArchivo debe sustituirse por la ruta actual al archivo de instalación (DFEnt.exe)
- DFEnt.exe sustitúyalo por el nombre real del archivo de instalación (puede ser diferente si se ha descargado)
- Es preciso escribir el código de personalización entre comillas si contiene algún espacio.
- El código de personalización debe coincidir con el código de personalización de los archivos de instalación antiguos.

El archivo de registro proporciona información detallada sobre los archivos que se han actualizado.

El proceso de actualización puede llevar unos minutos.

El modo de actualización no actualiza la versión de Deep Freeze existente en los equipos. Los equipos deben actualizarse con la consola Enterprise.



El sistema de generación de contraseñas de un solo uso permite generar contraseñas temporales para Deep Freeze que caducan a la medianoche del día en que se crearon.

Se puede acceder al cuadro de diálogo de contraseñas de un solo uso a través de

- Herramientas > Contraseñas de un solo uso en la consola Enterprise. Para obtener más información, consulte Uso de la consola Deep Freeze Enterprise.
- Archivo > Contraseñas de un solo uso en el Administrador de configuración. Para obtener más información, consulte Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise.

Una contraseña de un solo uso (OTP, por sus siglas en inglés) puede ser útil si, por ejemplo, no se recuerda una contraseña de Deep Freeze o si se ha creado un archivo de configuración sin una contraseña definida. Una contraseña de un solo uso también puede ser útil para proporcionar acceso a un equipo a un usuario que realice tareas de mantenimiento sin que sea necesario revelarle la contraseña permanente de Deep Freeze.

Siga los pasos descritos a continuación para crear una contraseña de un solo uso:

- 1. Seleccione *Contraseña válida para un solo uso* o *Contraseña válida para varios usos*. Todas las contraseñas de un solo uso caducarán a medianoche el día en que se crearon, independientemente del tipo que sean.
- 2. Introduzca el token de contraseña de un solo uso en el equipo correspondiente en el campo *Token*. El token de OTP para el equipo está ubicado en el cuadro de diálogo de inicio de sesión, como se muestra a continuación.

stema de generación de contraseñas de ú	nica vez (OTP)
	EEZE" NTERPRISE
Tipo de contraseña	
Token Generar Nota: Todas las OTP vencen a la mediano	Contraseña de única vez ] che del día en el que
fueron creadas.	

3. Haga clic en *Generar*.



La interfaz de línea de comandos de Deep Freeze no admite las contraseñas de un solo uso.





# Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise

#### Temas

Acceso al Administrador de configuración

Ficha Contraseñas

Ficha Unidades

Ficha Tareas de estación de trabajo

Ficha Actualización de Windows

Ficha Archivo por lotes

Ficha Opciones avanzadas

Creación de un programa de instalación de estación de trabajo y una semilla de estación de trabajo



# Acceso al Administrador de configuración

Seleccione la siguiente ruta en el menú Inicio para abrir el Administrador de configuración:

Inicio > Todos los programas > Faronics > Deep Freeze Enterprise > Deep Freeze Administrator.

El Administrador de configuración dispone de varias fichas para configurar contraseñas – Unidades congeladas, Tareas de estación de trabajo, Actualizaciones de Windows, Archivos por lotes y Opciones avanzadas. Una vez se hayan configurado los ajustes, se podrá crear un archivo de instalación de estación de trabajo. El archivo de instalación de estación de trabajo puede instalarse en los equipos que deben protegerse con Deep Freeze. También se puede acceder al Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise desde la consola Deep Freeze Enterprise.

### Barra de herramientas y menús

#### Barra de herramientas

La barra de herramientas está disponible en la parte superior de cada ficha del Administrador de configuración.

lcono	Función		
Nuevo	Borra todos los ajustes de configuración existentes. Se abre con los ajustes de configuración predeterminados.		
Abrir	Abra cualquier archivo de instalación de estación de trabajo, archivo de semilla de estación de trabajo o archivo .rdx guardado.		
Guardar	Guarde un archivo de instalación de estación de trabajo, archivo de semilla de estación de trabajo o archivo .rdx. El nombre y la ruta del archivo se mostrarán en la parte inferior del Administrador de configuración en la sección de estado.		
Guardar como	Guarde los ajustes de configuración como un archivo .rdx.		
Ayuda	Acceda al archivo de Ayuda de Deep Freeze.		
	<i>Crear archivo de instalación de estación de trabajo</i> crea un instalador personalizado para la instalación en estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo pueden gestionarse desde la consola Deep Freeze Enterprise.		
Crear	<i>Crear archivo de semilla de estación de trabajo</i> crea una semilla que permite a la consola Deep Freeze comunicarse con las estaciones de trabajo a través de la red. Una vez se haya instalado la semilla en las estaciones de trabajo, se podrá implementar de forma remota el archivo de instalación de trabajo Deep Freeze.		



#### Menú Archivo

El menú *Archivo* incluye las mismas opciones que la barra de herramientas y también permite seleccionar un idioma y la opción *Protección con contraseña*.

	Nuevo	Ctrl+N
	Abrir	Ctrl+O
	Idiomas	•
	Guardar	Ctrl+S
	Guardar como	
	Crear Programa de instalación de estad	ción de trabajo
	Crear Seed de estación de trabajo	
8	Generador de configuraciones	
8	Contraseñas de única vez	
2	Protección de contraseñas	
÷	Salir	

#### Protección con contraseña

La protección con contraseña ofrece un nivel de seguridad adicional para el administrador.

Para proteger con contraseña el acceso al Administrador de configuración, siga estos pasos:

- 1. Abra el menú Archivo y seleccione Protección con contraseña.
- 2. Active la casilla de verificación Proteger con contraseña.
- 3. Introduzca la contraseña y confírmela.
- 4. Haga clic en *Aceptar* para establecer la contraseña o en *Cancelar* para salir del cuadro de diálogo sin establecer una contraseña.

Deep Freeze Configuration Administrator	8
Proteger con contraseña Ingresar contraseña	
Ingresar contraseña nueva Confirmar contrasena	
<u>Q</u> K	<u>C</u> ancelar



Guarde la contraseña en un lugar seguro. Si se pierde la contraseña, no podrá recuperarla. Tendrá que volver a instalar Deep Freeze.

# Ficha Contraseñas

Arch	nivo .	Ayuda											
	) 😼 vo <u>A</u> bi	ir <u>G</u> uardar	Guardar <u>c</u> o	mo <u>A</u> yuda	La Crear	•							
Con	traseña	s Unidades	Tareas de	e la estación d	e trabajo	Windows actu	Jalizar	Archivo por lotes	Opciones a	avanzao	das		
Н	labilitar	Tipo		Cambio de u	isuario	Contras	eña	Expire	a /	Activaci	ión	Vencimient	to
1	<b>V</b>	Estación de t	trabajo 💌						05/11/	/2014	Ŧ	06/11/2014	Ŧ
2	V	Línea de cor	mando: 🔻						05/11.	/2014	Ŧ	06/11/2014	Ŧ
3		Estación de t	trabajo 👻						05/11.	/2014	Ŧ	06/11/2014	Ŧ
4		Estación de t	trabajo 👻						05/11.	/2014	-	06/11/2014	Ŧ
5		Estación de t	trabajo 💌						05/11.	/2014	-	06/11/2014	-
6		Estación de t	trabajo 👻						05/11	/2014	Ŧ	06/11/2014	-
7		Estación de t	trabajo 👻						05/11.	/2014	Ŧ	06/11/2014	-
8		Estación de t	trabajo 👻						05/11	/2014	+	06/11/2014	-
9		Estación de t	trabajo 👻						05/11.	/2014	Ŧ	06/11/2014	-
10		Estación de t	trabajo 👻						05/11/	/2014	-	06/11/2014	-
11		Estación de t	trabajo 👻						05/11/	/2014	Ŧ	06/11/2014	-
12		Estación de t	trabajo 👻						05/11	/2014	-	06/11/2014	-
13		Estación de t	trabajo 💌						05/11.	/2014	-	06/11/2014	Ŧ
14		Estación de t	trabajo 👻						05/11	/2014	-	06/11/2014	-
15		Estación de t	trabajo 👻						05/11	/2014	+	06/11/2014	-

Deep Freeze Enterprise permite al administrador elegir hasta 15 contraseñas fijas.

Para crear una contraseña, complete los siguientes pasos:

- 1. Seleccione Habilitar en la fila apropiada.
- 2. En la lista desplegable *Tipo* seleccione el tipo de contraseña que desee. Estas son las opciones disponibles:
  - > Estación de trabajo contraseña que se debe introducir en la pantalla Pantalla de inicio de sesión de la estación de trabajo.
  - > Línea de comandos contraseña que se debe introducir para utilizar los controles de la línea de comandos. Para poder utilizar la herramienta de control de la línea de comandos (*DFC.exe*) es preciso definir una contraseña para la línea de comandos.
- 3. Opcional también puede activar la casilla de verificación *Permitir cambio* para permitir al usuario cambiar la contraseña en el equipo.
- 4. Introduzca la contraseña.



La contraseña introducida en el campo Contraseña es visible.

No utilice la misma contraseña para la línea de comandos y la interfaz gráfica de usuario.

5. Para configurar una contraseña que se active y caduque en unas fechas específicas, seleccione la casilla de verificación *Tiempo de espera* y utilice los cuadros de calendario para especificar una *Fecha de activación* y una *Fecha de caducidad*.



# **Ficha Unidades**

La ficha Unidades permite especificar las unidades Congeladas (protegidas por Deep Freeze) o Descongeladas (no protegidas). También puede crear un ThawSpace, una partición virtual alojada en una unidad congelada o descongelada donde es posible guardar datos de forma permanente sin que Deep Freeze los elimine durante un reinicio.

Deep Freeze Configuration Admin	istrator	
<u>A</u> rchivo A <u>y</u> uda		
Image: Second system         Image: Se	Image: Apple de la construction de	
Contraseñas Unidades Tareas de la	estación de trabajo Windows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzadas	
Unidades Frozen	ThawSpaces	
V         C:         V         T:           V         D:         V         U:           V         E:         V         V:           V         F:         V         W:           V         G:         V         X:	Espacios descongelados (ThawSpaces) son particiones virtuales que puede usadas para salvar información en un equipo congelado. Espacios descong existentes pueden crecer en tamaño pero no pueden ser reducidos o borrado medio de actualizaciones de configuración	en ser elados los por
H: Y:	T:      1     GB      Agregar     Editar	Eliminar
	Unidad Tamaño Unidad host Visibilidad Auto Cr	ecer
└: M: V: O: P: Q: R: S:		
۲ <u>ا</u>	ThawSpaces disponibles = 8	
Seleccionar todas	ThawSpaces existentes Conservar durante la instalación/desinstalación Eliminar durante la actualización de la configuración Configuración de Seguir directiva de grupo para	luros externos

### **Unidades congeladas**

Todas las unidades están en modo Congelado de forma predeterminada. Para cambiar una unidad al modo Descongelado, desactive la casilla correspondiente a esa unidad.

Si bien solo es posible congelar las unidades locales (particiones o unidades físicas), se muestran todas las letras de unidades porque el archivo de instalación preconfigurado puede instalarse en varios equipos con distintas configuraciones de hardware y software.

#### Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, D: no está seleccionada en la lista de unidades congeladas. Por consiguiente, todas las unidades, excepto D: están en modo Congelado.



# ThawSpace

ThawSpace es una partición virtual que puede utilizarse para almacenar programas, guardar archivos o realizar cambios permanentes. Todos los archivos almacenados en el ThawSpace se conservarán después de un reinicio, aunque el equipo esté en modo Congelado. Es posible crear un ThawSpace en una unidad configurada como Congelada o Descongelada.

Se puede establecer que un ThawSpace se amplíe automáticamente mediante la opción Ampliar automáticamente para evitar quedarse sin espacio. El tamaño actual del ThawSpace se ampliará automáticamente en un 25% cuando quede un 25% o menos de espacio libre. Se ampliará hasta el tamaño máximo especificado en la configuración del ThawSpace.

El ThawSpace únicamente se ampliará en modo Thawed.



Una vez que se amplíe, su tamaño no se reducirá aunque el espacio libre sea superior al 25% o aunque se modifique la configuración de la estación de trabajo y se establezca un tamaño menor para la letra de unidad de ese ThawSpace.

😥 Deep Freeze Configuration Administrator
Archivo Ayuda
Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state         Image: Second state       Image: Second state       Image: Second state       Im
Luidades Essan
Unidades Prozen       Inawspaces         Image: C:       Image: Transformed to the set of
ThawSpaces disponibles = 8
Seleccionar todas       ThawSpaces existentes       Siempre Thaw discos duros externos         Deseleccionar todas       Conservar durante la instalación/desinstalación       Siempre Thaw discos duros externos         Eliminar durante la actualización de la configuración       Eliminar durante la actualización de la configuración de Seguir directiva de grupo para unidades ocultas       Siempre Thaw discos duros externos

Para crear uno o varios ThawSpaces con el Administrador de configuración, siga los pasos descritos a continuación:

1. Seleccione la *Letra de unidad*. La letra predeterminada es *T*:. Sin embargo, puede cambiarla por cualquier otra letra disponible. La siguiente letra disponible se usa de forma automática si la letra de unidad seleccionada ya existe en un equipo.



- > Tras seleccionar una *Letra de unidad* para crear un ThawSpace, esta se eliminará de la lista desplegable.
- > Si se elimina el ThawSpace, la *Letra de unidad* correspondiente volverá a aparecer en la lista desplegable.
- > La Letra de unidad no puede ser la misma que la de la Unidad de host.
- 2. Haga clic en Agregar. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar ThawSpace:

Agregar ThawSpace			>
Unidad T: ~ Ampliar ThawSpa	Tamaño 1 v (v ce automáticamente has	Unidad ho GB V C: ta un máximo 2	vst ✓ Visible ‡ GB ∨
Deep Freeze ampliara capacidad. La estación de trabaj	á el ThawSpace automát o debe estar en modo De	icamente cuando supe escongelado para amp	ere más del 75% de su liar el ThawSpace.
			ОК

- 3. Introduzca el *Tamaño* del ThawSpace. El tamaño máximo es 1024 GB y el tamaño mínimo es 16 MB.
  - > Si el equipo no tiene espacio suficiente para acomodar el tamaño seleccionado del ThawSpace, el tamaño del ThawSpace se reajustará a la baja para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
  - > Si selecciona un tamaño inferior a 16 MB, el ThawSpace se establecerá automáticamente en 16 MB.
  - > Si selecciona un tamaño superior a 1024 GB (1 TB), el ThawSpace se establecerá automáticamente en 1024 GB (1 TB).
- 4. Seleccione la unidad de almacenamiento del ThawSpace en MB o GB.
- 5. Seleccione la Unidad de host.
  - > La Unidad de host es la unidad donde se creará el ThawSpace.
  - > El almacenamiento necesario para el ThawSpace se obtiene del almacenamiento total disponible en la *Unidad de host*.
- 6. Seleccione Visible u Oculto en la casilla de verificación Visibilidad.
  - > Si selecciona Visible, la unidad se mostrará en el Explorador de Windows.
  - > Si selecciona Oculto, no se mostrará en el Explorador de Windows.
  - > Para acceder a la unidad oculta, escriba la letra de unidad en Inicio > Ejecutar.
- 7. Active la casilla de verificación *Ampliar ThawSpace automáticamente hasta un máximo* e indique el tamaño máximo del ThawSpace.
- 8. Haga clic en Agregar para agregar el ThawSpace.

#### **Eliminar un ThawSpace**

Para eliminar un ThawSpace, selecciónelo y haga clic en *Quitar*. Se eliminará el ThawSpace y la letra de unidad volverá a aparecer en la lista desplegable *Letra de unidad*. Haga clic en *Quitar todo* para eliminar todos los ThawSpaces.



Si se quita un ThawSpace en el Administrador de configuración, la acción no surtirá efecto hasta que se aplique la configuración a la estación de trabajo.

Antes de eliminar un ThawSpace, elimine cualquier redirección de perfil o enlace simbólico.



Al eliminar un ThawSpace, también se eliminarán los datos almacenados en él.

Los ThawSpaces no están protegidos por Deep Freeze. Implemente opciones de protección de datos adicionales, como procedimientos de copia de seguridad o antivirus.

#### Ejemplo

En la pantalla superior, se ha creado un *ThawSpace* de 16 MB en la *Unidad de host C*: y se le ha asignado la letra de unidad T:. El ThawSpace T: está configurado como *Visible* y es posible acceder a él a través del Explorador de Windows.



Se recomienda asignar letras del final del abecedario (X, Y, Z) para evitar la reasignación automática cuando se desconecte una unidad extraíble.

### ThawSpace existente

La casilla de verificación *Conservar durante la instalación/desinstalación* está activada de forma predeterminada para evitar que se eliminen los ThawSpaces creados en instalaciones previas. En las desinstalaciones atendidas, siempre se mostrará un cuadro de diálogo para pedirle si es preciso conservar o eliminar los ThawSpaces, independientemente de que se haya seleccionado la casilla de verificación *Conservar durante la instalación/desinstalación*. Esta opción no se mostrará si la desinstalación se realiza a través de la consola Enterprise.

Seleccione *Eliminar durante la actualización de la configuración* para eliminar todos los ThawSpaces existentes en la estación de trabajo y recrearlos durante la aplicación de la configuración. Se eliminarán los ThawSpaces existentes y los datos que contienen y se crearán los nuevos ThawSpaces de acuerdo con los ajustes establecidos cuando se aplique la configuración.

*Configuración de Seguir directiva de grupo para unidades ocultas* permite que la configuración de la directiva de grupo para unidades ocultas no entre en conflicto con la configuración de Deep Freeze para unidades ocultas.

La configuración de unidades ocultas para directivas de grupo es específica del usuario. La configuración de unidades ocultas para Deep Freeze es global si la opción *Configuración de Seguir directiva de grupo para unidades ocultas* está deshabilitada.



Si no hay directivas de grupo para unidades ocultas, se recomienda deshabilitar esta opción.



# Descongelar siempre unidades de disco duro externas

El panel *Descongelar siempre unidades de disco duro externas* tiene dos casillas de verificación, *USB* e *IEEE 1394 (FireWire)* y ambas casillas están activadas de forma predeterminada. Esto garantiza que las unidades de disco duro USB o IEEE 1394 (FireWire) estén siempre en modo Descongelado.

Si las casillas de verificación de unidades de disco duro externas USB y/o IEEE 1394 (FireWire) están desactivadas, la unidad estará en modo *Congelado* o *Descongelado* en función de la letra en la que cada unidad se encuentre montada en la sección Unidades congeladas.

Las unidades de red y las unidades de medios extraíbles (disquetes, memorias externas, CD-RW, etc.) no se ven afectadas por Deep Freeze y, por lo tanto, no pueden ponerse en modo Congelado.

Deep Freeze Configuration Admir	istrator	
<u>A</u> rchivo A <u>y</u> uda		
Image: Second system         Image: Se	Image: Second secon	
Contraseñas Unidades Tareas de la	estación de trabajo Windows actualizar Archivo por lotes	Opciones avanzadas
Unidades Frozen	ThawSpaces	
V         C:         V         T:           V         D:         V         U:           V         E:         V         V:           V         F:         V         W:           V         G:         V X:         Y           V         H:         V         Y:	Espacios descongelados (ThawSpaces) son partic usadas para salvar información en un equipo cong existentes pueden crecer en tamaño pero no pued medio de actualizaciones de configuración T: • 1 GB • Agregar	iones virtuales que pueden ser elado. Espacios descongelados en ser reducidos o borrados por Editar Eliminar
<ul> <li>✓ I:</li> <li>✓ J:</li> <li>✓ K:</li> </ul>	Unidad Tamaño Unidad host Visibilida	d Auto Crecer
✓ L: ✓ M: ✓ N: ✓ D: ✓ P: ✓ Q: ✓ R: ✓ S: ✓ III <u>S</u> eleccionar todas <u>D</u> eseleccionar todas	ThawSpaces disponibles = 8 ThawSpaces existentes Conservar durante la instalación/desinstalación Eliminar durante la actualización de la configuración Configuración de Seguir directiva de grupo para unidades ocultas	Siempre Thaw discos duros externos ✓ USB ✓ IEEE 1394 (FireWire)

#### Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, las unidades E: y F: están seleccionadas en el panel *Unidades congeladas.* 

Asumamos que E: corresponde a una unidad de disco duro USB y F: a una unidad de disco duro IEEE 1394 (FireWire).

Si se activan las casillas de verificación USB e IEEE 1394 (FireWire) en el panel Descongelar siempre unidades de disco duro externas, las unidades de disco duro externas estarían en estado Descongelado.

Si se activa la casilla de verificación USB y se desactiva la casilla de verificación *IEEE 1394 (FireWire)*. En este ejemplo, la unidad *USB (D:)* estaría en modo Descongelado y la unidad *IEEE 1394 (FireWire) (F:)* en modo Congelado.



# Ficha Tareas de estación de trabajo

La ficha Tareas de estación de trabajo le permite programar diversas tareas que se ejecutan en la estación de trabajo. Las Tareas de estación de trabajo residen en la estación de trabajo y se ejecutarán aunque las estaciones de trabajo pierden su conectividad de red o no puedan comunicarse con la consola Deep Freeze. Las Tareas de estación de trabajo son parte del archivo de instalación de estación de trabajo o archivo de configuración de Deep Freeze (.rdx). Están disponibles las tareas siguientes:

- Actualización de Windows permite programar actualizaciones de Windows. Puede configurar ajustes adicionales en la ficha Actualización de Windows.
- Reiniciar reinicia las estaciones de trabajo periódicamente para restablecer su configuración original o para borrar datos no deseados.
- Apagar apaga las estaciones de trabajo cada día a una hora especificada para ahorrar energía.
- Tiempo de inactividad apaga o reinicia las estaciones de trabajo si están inactivas durante un periodo de tiempo especificado.
- Archivo por lotes ejecuta un archivo por lotes en las estaciones de trabajo seleccionadas. Puede configurar ajustes adicionales en la ficha Archivo por lotes.
- Periodo de descongelación reinicia las estaciones de trabajo como descongeladas durante un periodo de tiempo especificado para realizar instalaciones de software manuales, instalaciones de software automatizadas con herramientas de terceros u otros cambios de configuración permanentes.

Cada tarea se explica en detalle en las secciones siguientes.

😥 Deep Freeze	Configuration Administrate	r			
Archivo Ayud	a				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	uardar Guardar <u>c</u> omo	da Crear			
Contraseñas U	nidades 🛛 Tareas de la estació	n de trabajo Windows actu	alizar Archivo por lotes	Opciones avanzada	s
Tareas de la es Las Tareas de previamente y d independientes Tareas prog	tación de trabajo la estación de trabajo son tare que están incluidas en el archi de las Tareas programadas c ramadas de la estación de tra	as recurrentes que se ejecuta vo de instalación de la estacia onfiguradas a través de la Cor oajo	m en la estación de traba ón de trabajo. Las Tareas nsola Enterprise.	io en intervalos definio : de la estación de trab	dos Dajo son
Tipo de la t	area: Windows actualizar	🔻 裧 Agrej	gar	<u>E</u> ditar	<u>E</u> liminar
Habilitada	a Nombre de la tarea	Tipo	Día	Iniciar	Finalizar



**Tareas de estación de trabajo vs. Tareas programadas:** Si la comunicación entre la consola Enterprise y el equipo de destino falla, las tareas de estación de trabajo seguirán ejecutándose puesto que existen en el equipo de destino.



Las tareas programadas a través del Asistente para tareas programadas de la consola Deep Freeze Enterprise existen en la consola y no en los equipos de destino. Por consiguientes, para que las tareas programadas se ejecuten, se requiere una conectividad permanente entre la consola y el equipo de destino. Para obtener más información, consulte la sección Programación de tareas de Deep Freeze.



Las tareas creadas en la ficha Tareas de estación de trabajo no pueden solaparse. Si una nueva tarea se solapa con otra existente, se mostrará un mensaje.



Se puede mostrar un mensaje al usuario durante un máximo de 5 minutos. Debe haber un lapso de tiempo de al menos 5 minutos entre dos tareas.



Las tareas de estación de trabajo solo se activan cuando Deep Freeze está en modo Congelado.

## Actualización de Windows

Las tareas de actualización de Windows permiten descargar actualizaciones de Windows en la estación de trabajo. Las actualizaciones de Windows pueden descargarse aunque la estación de trabajo esté en modo Congelado. Una tarea de actualización de Windows tiene una hora de inicio y una hora de finalización. Una vez descargadas las actualizaciones de Windows, la estación de trabajo se reiniciará en modo Descongelado para aplicarlas.



as actualizaciones de Windows también se pueden aplicar manualmente en la estación de trabajo seleccionando la estación de trabajo y mediante el comando *Ejecutar actualización de Windows* del menú contextual de la consola Deep Freeze. Para obtener más información, consulte Gestión de Deep Freeze con la consola.



hıv	o Avuda						
) vo		ardar Guardar <u>c</u> omo	Image: Apple de la construcción	→ →			
ntra	iseñas Uni	dades Tareas de la e	estación de traba	aio Windows actua	izar Archivo por lotes	Opciones avanza	adas
are as rev idej -T	as de la esta Tareas de la iamente y qu pendientes d areas progra	ción de trabajo estación de trabajo so e están incluidas en e e las Tareas programa madas de la estación	n tareas recurre Larchivo de inst das configurada de trabajo	ntes que se ejecutar alación de la estaciór is a través de la Con:	en la estación de traba n de trabajo. Las Tareas sola Enterprise.	ajo en intervalos def s de la estación de l	inidos trabajo son
[	Tipo de la tai	ea: Windows actu	alizar	<ul> <li>Agrega</li> </ul>	ar	<u>E</u> ditar.	<u>E</u> liminar
	Habilitada	Nombre de la tarea		Гіро	Dia	Iniciar	Finalizar

Siga los pasos descritos a continuación para programar una tarea de actualización de Windows:

- 1. Seleccione *Actualización de Windows* en la lista desplegable *Tipo de tarea* y haga clic en *Agregar*.
- 2. Se mostrarán las opciones siguientes:

Deep Free	ze - Agregar tarea de Windows Update de la estación de trabajo 🛛 🔀						
*	La actualización de Windows Update se realizará durante el siguiente período de acuerdo con la configuración de la ficha Windows Update.						
Nombre:	Windows Update Task #1						
Día:	Diariamente						
Iniciar:	0:00:00 Finalizar: 4:00:00						
	Cuando finalice Windows Update						
Perm	itir al usuario cancelar la tarea						
📃 Apag	gar después de la tarea						
🔽 Desł	nabilitar el teclado y el mouse						
🔽 Most	✓ Mostrar mensaje durante 3 minutos cuando se inicie la tarea						
Men	Mensaje que se mostrará cuando se inicie la tarea (no puede estar en blanco)						
Este	e equipo se reiniciará en %d minuto(s) para Windows Update.						
Men	isaje a mostrar antes durante la tarea (no puede estar vacío)						
Este	Este equipo está en Modo Windows Update.						
	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar						


- > Nombre especifique un nombre para la tarea.
- Día seleccione un día o especifique si la tarea debe llevarse a cabo entre semana o los fines de semana.
- > Inicio seleccione la hora de inicio.
- > Fin seleccione la hora de finalización. El intervalo mínimo es de 15 minutos. También puede seleccionar *Cuando finalice la actualización de Windows*. Si la tarea de actualización de Windows no se ha completado en un plazo de 6 horas, Deep Freeze finalizará la tarea.

Si una tarea de actualización de Windows está configurada para finalizar *Cuando finalice la actualización de Windows* y el equipo está apagado a la hora de inicio programada de la tarea, la tarea de actualización de Windows se activará para el equipo si el equipo se enciende en los 15 minutos siguientes a la hora de inicio programada.



Por ejemplo, un equipo está apagado cuando la tarea de actualización de Windows está programada para iniciarse a las 23:40 horas. Si el equipo se enciende entre las 23:40 y las 23:55, la tarea de actualización de Windows se ejecutará automáticamente en el equipo.

- > Permitir al usuario cancelar la tarea seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario cancelar la tarea antes de que se inicie.
- Intentar reactivar localmente seleccione esta casilla de verificación para reactivar la estación de trabajo localmente sin establecer comunicación con la consola Enterprise.



La reactivación local de la estación de trabajo dependerá de las especificaciones de hardware de su estación de trabajo. Esta opción solo funcionará si es compatible con su hardware.

- > Apagar después de la tarea seleccione esta casilla de verificación para apagar el equipo después de la tarea.
- > Deshabilitar teclado y ratón seleccione esta casilla de verificación para deshabilitar el teclado y el ratón durante la tarea.
- Mostrar mensaje seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje en el equipo Antes y Durante la tarea. Especifique un intervalo de tiempo en minutos e introduzca el mensaje que desea que se muestre antes de que se inicie la tarea.
- 3. Haga clic en *Aceptar*. Se mostrará la Ficha Actualización de Windows para que pueda configurar ajustes adicionales, si procede.



El campo *Mostrar este mensaje antes de la tarea* muestra el mensaje *Este equipo se reiniciará en %d para una tarea de actualización de Windows*. Es posible editar este mensaje. Agregue la palabra *minutos* en el mensaje después de *%d* para incluirla como parte del mensaje.





Cuando programe una tarea de actualización de Windows, seleccione la opción *Cuando finalice la actualización de Windows* o asegúrese de dejar un margen de tiempo suficiente para que se lleven a cabo todas las actividades de actualización necesarias. Consulte los boletines de seguridad de Microsoft en el sitio web Technet (http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin) para obtener información detallada sobre el margen de tiempo necesario para las actualizaciones críticas y de seguridad publicadas.

Si no utiliza WSUS, el proceso Windows Update de Deep Freeze únicamente aplicará actualizaciones críticas y de seguridad que no requieran la intervención del usuario, así como actualizaciones de características en Windows 10 y versiones posteriores. Si utiliza WSUS, se aplicarán todas las actualizaciones aprobadas.

Si no utiliza WSUS, la tarea Windows Update siempre tratará de instalar las actualizaciones de características cuando estén disponibles en Windows 10 y versiones posteriores. Puede aplazar la instalación de las actualizaciones de características seleccionando Elegir cómo se instalan las actualizaciones en la configuración del sistema Opciones avanzadas de Windows Update o habilitando la directiva de equipo local en *Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows Update > Windows Update for Business*.

Para aplicar otras actualizaciones disponibles, también puede visitar el sitio web Catálogo de Microsoft Update

(http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Install.aspx) para obtener descargas que podrá aplicar posteriormente con una tarea de estación de trabajo de archivo por lotes. Las tareas de archivo por lotes también permiten aplicar otras actualizaciones de software de terceros.



La configuración especificada en la ficha Actualización de Windows de Deep Freeze anula la configuración de actualización de Windows en la estación de trabajo.

### Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, se ha creado una tarea de actualización de Windows que se iniciará en el equipo todos los días a las 12:00 a.m. y finalizará cuando termine la *actualización de Windows*. Se ha configurado la tarea para que se muestre un mensaje al usuario antes de que se inicie la actualización de Windows. Se deshabilitarán el teclado y el ratón.



### Reiniciar

Siga los pasos descritos a continuación para programar una tarea de reinicio:

🔊 Dee	ep Freeze C	onfiguration Adminis	trator				
Archiv	o Ayuda						
1 Nuevo	<mark>j≩</mark> [ Abrir <u>G</u> u	ardar Guardar <u>c</u> omo	Image: AyudaImage: Ayuda	•			
Contra	iseñas Uni	dades Tareas de la es	tación de trabajo	Windows actualizar	Archivo por lotes	Opciones ava	nzadas
Tare Las prev inde	as de la esta Tareas de la iamente y qu pendientes c areas progra	ición de trabajo estación de trabajo sor le están incluidas en el le las Tareas programac imadas de la estación d	i tareas recurrentes archivo de instalaci las configuradas a e trabajo	: que se ejecutan en l ión de la estación de través de la Consola	la estación de trabaj trabajo. Las Tareas Enterprise.	o en intervalos de la estación (	definidos de trabajo son
	Tipo de la ta	rea: Reiniciar	•	🛞 Agregar		<u>E</u> d	itar <u>E</u> liminar
	Habilitada	Nombre de la tarea		00 I	Día	Iniciar	Finalizar

- 1. Seleccione *Reiniciar* en la lista desplegable *Tipo de tarea* y haga clic en *Agregar*.
- 2. Se mostrarán las opciones siguientes:

Deep Freeze	- Agregar tarea de reiniciar estación de trabajo 🗾 🗾
	Se reiniciará el equipo la próxima vez.
Nombre:	Restart Task #1
Día:	Diariamente
Iniciar:	0:00:00
🔲 Permitir	al usuario cancelar la tarea
📝 Mostrar	mensaje durante 3 👘 minutos cuando se inicie la tarea
Mensaje	e que se mostrará cuando se inicie la tarea (no puede estar en blanco)
Este ec	quipo se reiniciará en %d minuto(s). ⊻ísta preliminar
	<u>Aceptar</u>

- > Nombre especifique un nombre para la tarea.
- Día seleccione un día o especifique si la tarea debe llevarse a cabo entre semana o los fines de semana.
- > Inicio seleccione la hora de inicio.
- > Permitir al usuario cancelar la tarea seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario cancelar la tarea antes de que se inicie.
- Mostrar mensaje seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje en el equipo antes de que se inicie la tarea. Especifique un intervalo de tiempo en minutos e introduzca el mensaje que desea que se muestre antes de que se inicie la tarea.



3. Haga clic en Aceptar.



El campo *Mostrar este mensaje antes de la tarea* muestra el mensaje *Este equipo se reiniciará en %d*. Es posible editar este mensaje. Agregue la palabra *minutos* en el mensaje después de *%d* para incluirla como parte del mensaje.

### Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, se ha creado una tarea de estación de trabajo para reiniciar el equipo diariamente a las 12:00 a.m. Se ha configurado la tarea para que se muestre un mensaje al usuario 1 minuto antes del reinicio.

### Apagar

Siga los pasos descritos a continuación para programar una tarea de apagado:

🔗 De	ep Freeze Co	onfiguration Admini	strator				
Archi	vo Ayuda						
1 Nuevo	Abrir Gua	ardar Guardar <u>c</u> omo	Image: Symbol 2     Image: Symbol 2       Ayuda     Crear	-			
Contra	aseñas Unio	lades Tareas de la e	estación de trabajo	Windows actualiz	ar Archivo por lotes	Opciones avanza	das
Tare Las prev inde	eas de la esta Tareas de la viamente y qu ependientes d Fareas progra	ción de trabajo estación de trabajo sc e están incluidas en e e las Tareas programa madas de la estación	in tareas recurrent I archivo de instala Idas configuradas de trabajo	es que se ejecutan e ación de la estación a través de la Conso	n la estación de traba de trabajo. Las Tareas la Enterprise.	jo en intervalos defi : de la estación de ti	nidos abajo son
	Tipo de la tar	ea: Apagar	•	🕑 Agregar		<u>E</u> ditar	. <u>E</u> liminar
	Habilitada	Nombre de la tarea	1	Гіро	Día	Iniciar	Finalizar

1. Seleccione Apagar en la lista desplegable Tipo de tarea y haga clic en Agregar.



2. Se mostrarán las opciones siguientes:

Deep Freeze	- Agregar tarea de apagar estación de trabajo
٩	Se apagará el equipo la próxima vez.
Nombre:	Shutdown Task #1
Día:	Diariamente
Iniciar:	0:00:00
Permitir -	al usuario cancelar la tarea
📝 Mostrar	mensaje durante 3 🗼 minutos cuando se inicie la tarea
Mensaja	e que se mostrará cuando se inicie la tarea (no puede estar en blanco)
Este ec	uipo se apagará en %d minuto(s). ⊻ista preliminar
	Aceptar Cancelar

- > Nombre especifique un nombre para la tarea.
- Día seleccione un día o especifique si la tarea debe llevarse a cabo entre semana o los fines de semana.
- > Inicio seleccione la Hora de inicio.
- > Permitir al usuario cancelar la tarea seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario cancelar la tarea antes de que se inicie.
- Mostrar mensaje seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje en el equipo antes de que se inicie la tarea. Especifique un intervalo de tiempo en minutos e introduzca el mensaje que desea que se muestre antes de que se inicie la tarea.
- 3. Haga clic en Aceptar.



El campo *Mostrar este mensaje antes de la tarea* muestra el mensaje *Este equipo se apagará en %d*. Es posible editar este mensaje. Agregue la palabra *minutos* en el mensaje después de *%d* para incluirla como parte del mensaje.

### Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, se ha creado una tarea de apagado para reiniciar el equipo diariamente a las 12:00 a.m. Se ha configurado la tarea para que se muestre un mensaje al usuario 1 minuto antes del apagado.



### Tiempo de inactividad

Siga los pasos descritos a continuación para programar una tarea de tiempo de inactividad:

<table-cell> Dee</table-cell>	p Freeze Co	onfiguration	Adminis	trator							x
Archiv	o Ayuda										
1 Nuevo	Abrir	ardar Guarda	ar <u>c</u> omo		La Crear	•					
Contra	señas Unio	lades Tarea	as de la e:	stación d	e trabajo	Windows	actualiza	Archivo por lotes	Opciones avanzad	as	
Tarea	ns de la esta	ción de trabaj	0								
Las I previ indep Ta	areas de la amente y qu pendientes d areas progra ïipo de la tar	estacion de ti e están inclui e las Tareas p madas de la e ea: Tiemp	rabajo sor das en el programac estación c o de inac	n tareas r archivo c das config le trabajo tividad	ecurrentes de instalac guradas a	s que se e <sub>l</sub> e ión de la e: través de l	ecutan en stación de a Consola Agregar	la estacion de traba e trabajo. Las Tareas Enterprise.	o en intervalos defin de la estación de tra <u>E</u> ditar	idos abajo son <u>E</u> liminar	
	Habilitada	Nombre de l	a tarea		Tipo			Día	Iniciar	Finalizar	
-											
-											
-											_

- 1. Seleccione *Tiempo de inactividad* en la lista desplegable *Tipo de tarea* y haga clic en *Agregar*.
- 2. Se mostrarán las opciones siguientes:

Deep Freeze - Agregar tarea de estación de trabajo inactiva
El equipo se reiniciará o apagará cuando la estación de trabajo entre en el modo de inactividad especificado a continuación.
Nombre: Idle Time Task
Apagar 🔹 si inactiva por 20 🔔 minutos
Iniciar cuenta atrás de tiempo de inactividad únicamente después detectar actividad del teclado o del ratón.
Mostrar mensaje durante 3 📩 minutos cuando se inicie la tarea
Mensaje que se mostrará cuando se inicie la tarea (no puede estar en blanco)
La computadora se apagará en %d minuto(s).

- > Nombre especifique un nombre para la tarea.
- > Reiniciar o Apagar seleccione *Reiniciar* o *Apagar* y especifique el tiempo de inactividad en minutos que debe transcurrir para que se lleve a cabo la tarea.
- > Iniciar cuenta atrás únicamente después de detectar actividad del teclado o del ratón – esta opción solo es para la tarea Apagar. Active esta casilla de verificación para que el temporizador empiece a contar a partir de que se detecte la primera actividad del teclado o ratón. Por ejemplo, si se especifica un tiempo de inactividad de 20 minutos y se selecciona esta opción, la tarea de estación de trabajo apagará el equipo 20 minutos después de que se haya detectado la primera actividad del teclado o ratón.



Mostrar mensaje – active esta casilla de verificación para mostrar un mensaje.
 Especifique un intervalo de tiempo en minutos e introduzca un mensaje.



Una vez se haya iniciado el equipo, el contador de tiempo de inactividad se activará cuando se detecte actividad del teclado o del ratón. Durante una sesión de escritorio remoto, se utilizará el tiempo de inactividad del equipo de control para activar la tarea.

3. Haga clic en Aceptar.

### Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, se ha configurado la tarea de tiempo de inactividad para *reiniciar* el equipo cuando esté inactivo durante 1 minuto. Se mostrará un mensaje al usuario durante 1 minuto después de que transcurra el tiempo de inactividad. El equipo se reiniciará a menos que el usuario cancele la tarea en el cuadro de diálogo mostrado.

### Archivo por lotes

Las tareas de archivo por lotes permiten ejecutar archivos por lotes en la estación de trabajo. Una tarea de archivo por lotes tiene una hora de inicio y una hora de finalización. Durante este periodo, el archivo por lotes se ejecutará en la estación de trabajo. Es preciso configurar ajustes adicionales en la ficha Archivo por lotes para que se lleve a cabo la tarea de archivo por lotes. Puede configurar el equipo para que la estación de trabajo se apague cuando finalice la tarea de archivo por lotes. La estación de trabajo se reiniciará como *congelada* tras la ejecución del archivo por lotes.

🔗 Dee	p Freez	e Con	figuration Admini	istrator					
Archive	ο Αγι	ıda							
1 Nuevo	<mark>j≩</mark> Abrir	<u>G</u> uard	ar Guardar <u>c</u> omo	? <u>A</u> yuda	Crear	•			
Contras	señas	Unidad	les Tareas de la e	estación d	e trabajo	Windows actualizar	Archivo por lotes	Opciones avanzada	IS
Tarea	as de la i	estació	n de trabajo						
Las T previa indep Ta	areas d amente, bendient areas pri ipo de l	le la es y que ( es de l ograma a tarea	tación de trabajo so están incluidas en e as Tareas programa adas de la estación : Archivo por lot	on tareas r l archivo ( adas confi de trabajo es	ecurrentes de instalac guradas a )	s que se ejecutan en l ión de la estación de través de la Consola l C:X Agregar	a estación de trabaj trabajo, Las Tareas Enterprise.	o en intervalos definio de la estación de trat <u>E</u> ditar	dos pajo son <u>E</u> liminar
	Habilita	da N	Nombre de la tarea T		po l	Día	Iniciar	Finalizar	
-									
_									



Siga los pasos descritos a continuación para programar una tarea de archivo por lotes:

- 1. Seleccione Archivo por lotes en la lista desplegable Tipo de tarea y haga clic en Agregar.
- 2. Se mostrarán las opciones siguientes:

Deep Freeze	- Agregar tarea de la estación de trabajo del arcl	hivo por lotes	×					
C:N	La Tarea del archivo por lotes se realizará durante el período siguiente de acuerdo con la configuración en la ficha Archivo por lotes.							
Nombre:	Batch File Task #1							
Día:	Diariamente 🔹							
Iniciar:	0:00:00 Finalizar:	0:15:00						
Permitir Apagar Deshab Mostrar Kensaj Este er	al usuario cancelar la tarea después de la tarea liitar el teclado y el mouse mensaje durante <u>3 </u> minutos cuando se e que se mostrará cuando se inicie la tarea (no puede quipo se reiniciará en %d minuto(s) para el Archivo por	e inicie la tarea e estar en blanco) r lotes.	<u>Vista preliminar</u>					
Mensaj	Mensaje a mostrar antes durante la tarea (no puede estar vacío)							
Este e	quipo está en el modo Aplicando archivo por lotes.		Vista preliminar					
		Aceptar	Cancelar					

- > Nombre especifique un nombre para la tarea.
- Día seleccione un día o especifique si la tarea debe llevarse a cabo entre semana o los fines de semana.
- > Inicio seleccione la hora de inicio.
- > Fin seleccione la hora de finalización. El intervalo mínimo es de 15 minutos.
- > Permitir al usuario cancelar la tarea seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario cancelar la tarea antes de que se inicie.
- > Intentar reactivar localmente seleccione esta casilla de verificación para reactivar la estación de trabajo localmente sin establecer comunicación con la consola Enterprise.



La reactivación local de la estación de trabajo dependerá de las especificaciones de hardware de su estación de trabajo. Esta opción solo funcionará si es compatible con su hardware.

- > Apagar después de la tarea seleccione esta casilla de verificación para apagar el equipo después de la tarea.
- > Deshabilitar teclado y ratón seleccione esta casilla de verificación para deshabilitar el teclado y el ratón durante la tarea.
- Mostrar mensaje seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje en el equipo Antes y Durante la tarea. Especifique un intervalo de tiempo en minutos e introduzca el mensaje que desea que se muestre antes de que se inicie la tarea.
- 3. Haga clic en Aceptar.
- 4. Vaya a la Ficha Archivo por lotes para configurar ajustes adicionales, si procede.



El campo *Mostrar este mensaje antes de la tarea* muestra el mensaje *Este equipo se reiniciará en %d para una tarea de archivo por lotes*. Es posible editar este mensaje. Agregue la palabra *minutos* en el mensaje después de *%d* para incluirla como parte del mensaje.



Ejemplo

En la pantalla que se muestra arriba, se ha creado una tarea de archivo por lotes que ejecutará un archivo por lotes en el equipo diariamente a las 12:00 a.m y finalizará a las 12.15 a.m. Se ha configurado la tarea para que se muestre un mensaje al usuario antes de que se ejecute el archivo por lotes. Se deshabilitarán el teclado y el ratón.

### Periodo de descongelación

Las tareas de periodo de descongelación permiten reiniciar la estación de trabajo en modo Descongelado. Los periodos de descongelación son prácticos para aplicaciones que se actualizan automáticamente a intervalos regulares. También permiten a los administradores programar tareas de mantenimiento y realizar cambios permanentes en los equipos (p.ej., instalar nuevo software, actualizar software existente, configurar cambios y otras funciones de mantenimiento). Los periodos de descongelación tienen una hora de inicio y una hora de finalización.

😡 Deep Freeze C	onfiguration Adminis	trator						
Archivo Ayuda								
11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ardar Guardar <u>c</u> omo	Ayuda     Crear	•					
Contraseñas Uni	dades Tareas de la es	stación de trabajo	Windows actualizar	Archivo por lotes	Opciones avanzad	as		
Tareas de la estación de trabajo Las Tareas de la estación de trabajo son tareas recurrentes que se ejecutan en la estación de trabajo en intervalos definidos previamente y que están incluidas en el archivo de instalación de la estación de trabajo. Las Tareas de la estación de trabajo son independientes de las Tareas programadas configuradas a través de la Consola Enterprise. Tareas programadas de la estación de trabajo								
	Nembre de la tarea		Agregar	Día		Einaliaar		

Siga los pasos descritos a continuación para programar una tarea de periodo de descongelación:

1. Seleccione *Periodo de descongelación* en la lista desplegable *Tipo de tarea* y haga clic en *Agregar*.



2. Se mostrarán las opciones siguientes:

Deep Freeze	- Agregar tarea de período Thawed de la estació	n de trabajo	<b>—</b> ×				
	El Período Thawed le permite al usuario hacer cambios permanentes al sistema el período especificado.						
Nombre:	Thawed Period Task #1						
Día:	Diariamente •						
Iniciar:	0:00:00 Finalizar:	0:15:00	×.				
<ul> <li>Permitira</li> <li>Apagara</li> <li>✓ Deshabi</li> <li>✓ Mostrari</li> <li>Mensaja</li> </ul>	<ul> <li>Permitir al usuario cancelar la tarea</li> <li>Apagar después de la tarea</li> <li>Deshabilitar el teclado y el mouse</li> <li>Mostrar mensaje durante</li> <li>3</li></ul>						
Este ec	uipo se reiniciará en %d minuto(s) para el Período Th	awed.	⊻ista preliminar				
Mensaja	Mensaje a mostrar antes durante la tarea (no puede estar vacío)						
Este ec	uipo está en Modo Período Thawed.		Vista preliminar				
		Aceptar	Cancelar				

- > Nombre especifique un nombre para la tarea.
- > Día seleccione un día o especifique si la tarea debe llevarse a cabo entre semana o los fines de semana.
- > Inicio seleccione la hora de inicio.
- > Fin seleccione la hora de finalización. El intervalo mínimo es de 15 minutos.
- Permitir al usuario cancelar la tarea seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario cancelar la tarea antes de que se inicie.
- Intentar reactivar localmente seleccione esta casilla de verificación para reactivar la estación de trabajo localmente sin establecer comunicación con la consola Enterprise.



La reactivación local de la estación de trabajo dependerá de las especificaciones de hardware de su estación de trabajo. Esta opción solo funcionará si es compatible con su hardware.

- > Apagar después de la tarea seleccione esta casilla de verificación para apagar el equipo después de la tarea.
- > Deshabilitar teclado y ratón seleccione esta casilla de verificación para deshabilitar el teclado y el ratón durante la tarea.
- Mostrar mensaje seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje en el equipo Antes y Durante la tarea. Especifique un intervalo de tiempo en minutos e introduzca el mensaje que desea que se muestre antes de que se inicie la tarea.
- 3. Haga clic en Aceptar.



El campo *Mostrar este mensaje antes de la tarea* muestra el mensaje *Este equipo se reiniciará en %d para una tarea de mantenimiento*. Es posible editar este mensaje. Agregue la palabra *minutos* en el mensaje después de *%d* para incluirla como parte del mensaje.



### Ejemplo

Los programas antivirus necesitan actualizaciones regulares de las definiciones para proteger el sistema. Las definiciones de virus se pueden actualizar durante un período de descongelación.

En la pantalla que se muestra arriba, se ha creado una tarea del periodo de descongelación todos los días entre 12:00 a.m. y 12:15 a.m. El usuario no está autorizado a cancelar la tarea antes de que comience. El equipo se apagará después del periodo de mantenimiento. El teclado y ratón se deshabilitarán durante el periodo de mantenimiento. Se ha configurado la tarea para que se muestre un mensaje al usuario 5 minutos antes de que se inicie la tarea. Se mostrará el siguiente mensaje en el equipo a las 11:55 a.m. *El equipo se reiniciará en 5 minutos para entrar en modo de descongelación*.

Para asegurarse de que las definiciones de virus se apliquen de forma permanente, programe la actualización de las definiciones de virus de su programa antivirus de manera que se *inicie* después de que Deep Freeze inicie la tarea de periodo de descongelación y *finalice* antes de que Deep Freeze finalice la tarea de periodo de descongelación. Esto garantizará que las definiciones descargadas y actualizadas por el programa Anti-Virus se conserven permanentemente en el sistema. De este modo, el sistema estará completamente protegido por Anti-Virus y Deep Freeze.

**Faronics Anti-Virus:** Faronics Anti-Virus trabaja con Deep Freeze y no requiere una tarea de periodo de descongelación para actualizar las definiciones de virus. Faronics Anti-Virus puede actualizar las definiciones de virus aunque los equipos gestionados con Deep Freeze estén en modo *Congelado*.



**Otros programas antivirus:** para poder actualizar las definiciones de virus de otros programas antivirus, deberá programar una tarea de periodo de descongelación. Consulte el manual del usuario de su programa antivirus para obtener información sobre la descarga de definiciones de virus. Otra alternativa es aplicar las definiciones de virus de forma manual cuando los equipos gestionados con Deep Freeze estén en modo *Descongelado*. También puede programar la instalación de definiciones de virus *sin intervención del usuario* mediante una tarea de archivo por lotes.



### Ficha Actualización de Windows

Esta ficha permite personalizar la configuración de las actualizaciones de Windows. La primera vez que cree una tarea de actualización de Windows, podrá modificar la configuración predeterminada de la ficha Actualización de Windows. No es obligatorio modificar la configuración predeterminada. La actualización de Windows se llevará a cabo aunque no se modifique la configuración predeterminada. La configuración especificada en la ficha Actualización de Windows se aplicará a todas las tareas de actualización de Windows.



La configuración especificada en la ficha Actualización de Windows de Deep Freeze anula la configuración de actualización de Windows en la estación de trabajo.

😥 Deep Freeze Configuration Administrator	_		×			
Archivo Ayuda						
Nuevo     Abrir     Guardar     Guardar como     Ayuda     Crear						
Contraseñas Unidades Tareas de la estación de trabajo Windows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzad	as					
Configuración de Windows Update						
De Windows Update le permite utilizar el Sitio Web de Microsoft Windows Update o Windows Server propio Update Ser para aplicar las actualizaciones críticas de Windows y, opcionalmente, almacenar en caché los archivos de Windows U <u>Más información</u>	/ices (W odate er	/SUS) hun				
Permita que Deep Freeze elija cómo se descargan las actualizaciones de Windows						
No guardar en cache las actualizaciones de Windows Las actualizaciones de Windows se descarrarán durante las Tareas de Windows Update programadas						
Guardar en cache las actualizaciones de Windows						
A 10 GB ThawSpace se creará automáticamente para garantizar que los descargan archivos de Windows persistentes en los reinicios múltiples, incluso cuando la estación de trabajo está en un estado Frozen.	Update	son				
Asignar letra de unidad oculta para la caché de actualizaciones de Windows: B: 💛 (Solo Windows	10)					
Siempre recupere las actualizaciones de:						
Sitio web Microsoft Windows Update						
Security & Critical Updates						
○ Windows Server Update Services (WSUS)						
Servidor SUS/WSUS: http://						
Usar ID de destino de WSUS:						
No se ha programado una tarea de Windows Update. Agregar tarea de Windows Update						

Es posible personalizar los siguientes ajustes de la ficha Actualización de Windows:

Permitir a Deep Freeze elegir cómo se descargarán las actualizaciones de Windows: – seleccione esta casilla de verificación para permitir a Deep Freeze elegir la forma en la que se deben descargar las actualizaciones de Windows. Estas son las opciones disponibles:

• Seleccione las opciones de descarga de las actualizaciones de Windows:



- > No almacenar en caché actualizaciones de Windows seleccione esta opción para descargar las actualizaciones de Windows solo durante una tarea de actualización de Windows.
- > Almacenar en caché actualizaciones de Windows seleccione esta opción para descargar las actualizaciones de Windows cuando la estación de trabajo esté en modo Congelado o Descongelado e instalarlas durante una tarea de actualización de Windows. Esta opción crea un ThawSpace de 10 GB donde se almacenarán las actualizaciones de Windows para garantizar que los archivos de actualización de Windows se mantengan tras varios reinicios.

En Windows 10 y versiones posteriores – Si se selecciona Almacenar en caché actualizaciones de Windows, se habilitará la lista de letras de unidades. Selecciona una letra de unidad en la lista desplegable como letra de unidad oculta para el almacenamiento de actualizaciones de Windows. La letra de unidad de caché de actualizaciones de Windows no será visible en el Explorador de Windows.



La letra de la unidad oculta no es visible en las estaciones de trabajo y solo está disponible en Windows 10 y versiones posteriores.

- Recuperar siempre actualizaciones de:
  - > Sitio web de Microsoft Windows Update seleccione esta opción para descargar las actualizaciones directamente del sitio web de Microsoft Windows Update.

También puede descargar Actualizaciones de seguridad y críticas (Security and Critical updates); Actualizaciones de seguridad, criticas y de características (Security, Critical, and Features updates), o Todas las actualizaciones.

- ~ Actualizaciones de seguridad y críticas: seleccione esta opción para descargar actualizaciones críticas y de seguridad.
- Actualizaciones de seguridad, críticas y de características: seleccione esta opción para descargar actualizaciones críticas y de seguridad, y también de características.
- ~ Todas las actualizaciones: seleccione esta opción para descargar todas las actualizaciones.
- > Windows Server Update Services (WSUS) seleccione esta opción para descargar las actualizaciones del servidor WSUS. Especifique el Servidor SUS/WSUS. También puede seleccionar Usar destino WSUS y especificar un destino. Puede descargar el cliente Microsoft SUS y el servidor SUS/WSUS en: http://www.microsoft.com/wsus.



Se creará un archivo de registro para cada una de las estaciones de trabajo y se almacenará localmente en la estación de trabajo.

El nombre predeterminado para el archivo de registro de actualizaciones de Windows de Deep Freeze es *DFWuLogfile.log*, y puede encontrarse en la ubicación siguiente:

C:\Archivos de programa\Faronics\Deep Freeze\Install C-[X]\DFWuLogfile.log (sistema de 32 bits) y C:\Program Files (x86)\Faronics\Deep Freeze\Install C-[X]\DFWuLogfile.log (sistemas de 64 bits).

• No es posible cambiar el nombre ni la ubicación del archivo de registro.



• X es un valor incremental, que variará en función de las veces que haya instalado Deep Freeze en la estación de trabajo.

Póngase en contacto con el servicio de soporte de Faronics en http://support.faronics.com para obtener información detallada sobre cómo solucionar problemas con el registro DFWuLogfile.log.

Póngase en contacto con el servicio de soporte de Microsoft para obtener información sobre como solucionar problemas de actualización de Windows. (Visite http://support.microsoft.com/kb/906602).

Lea también el artículo 902093 *Cómo leer el archivo Windowsupdate.log* en: http://support.microsoft.com/kb/902093/ o visite http://support.microsoft.com/?ln=es-es.



### Ficha Archivo por lotes

La ficha Archivo por lotes permite personalizar la configuración de las tareas de archivo por lotes. Cuando programe una tarea de archivo por lotes en la ficha Tareas de estación de trabajo, deberá configurar los ajustes en la ficha Tarea por lotes.

🕞 Deep Freeze Configuration Administrator	×
Archivo Ayuda	
Image: Nuevo Abrir     Image: Abrir	
Contraseñas Unidades Tareas de la estación de trabajo Windows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzadas	
Archivo por lotes	
Se usa un Archivo por lotes para ejecutar una serie de comandos durante una tarea de la estación de trabajo. El siguiente Archivo por lotes se usa para todas las tareas de Archivos por lotes	
Autenticación de Archivo por lotes	
Red Microsoft	
Cuenta del sistema	
🔘 Cuenta de usuario especificada	
ID de conexión:	
Contraseña:	
Dominio:	
	-
No se ha programado una Tarea de archivo por lotes.	

Configure las opciones siguientes:

• Autenticación de archivo por lotes

Seleccione Microsoft Network y especifique si la cuenta que se va a utilizar es una cuenta del sistema o una cuenta especificada por el usuario. Si selecciona una cuenta especificada por el usuario, introduzca el Id. de inicio de sesión, la contraseña y el dominio. Para una red Novell, seleccione Novell, especifique el Id. de inicio de sesión, la contraseña, el árbol, el contexto y el servidor.



Es preciso probar la configuración predeterminada con la autenticación de cuenta del sistema/Microsoft Network antes de usar credenciales alternativas. El uso de esta cuenta de nivel del sistema suele ser suficiente para completar la tarea. Es posible que se deba utilizar una cuenta de usuario específica si el archivo por lotes requiere acceso de red a recursos protegidos.



Contenido de archivo por lotes

Introduzca el archivo por lotes personalizado que se vaya a ejecutar durante la tarea de archivo por lotes. El archivo por lotes especificado se aplicará a todas las tareas de archivo por lotes. Están disponibles las opciones siguientes:

- > Para borrar el archivo por lotes actual, haga clic en Borrar.
- > Para cargar un archivo por lotes, haga clic en *Importar* y especifique la ubicación del archivo.
- > Para guardar el contenido del archivo, haga clic en *Exportar* y seleccione la ubicación donde desee guardar el archivo.

El archivo por lotes puede contener cualquier comando o serie de comandos que pueda ejecutar el procesador de comandos. Puede ejecutar secuencias de comandos personalizadas que requieran el uso de motores de secuencias de comandos de terceros llamando la secuencia de comandos desde el archivo por lotes como si se estuviera ejecutando desde la línea de comandos.



Los archivos por lotes permiten utilizar secuencias de comandos de Visual Basic, PowerShell, Niite y otras soluciones de terceros. Póngase en contacto con su proveedor de software o consulte la documentación de su solución para obtener más información acerca de las soluciones de secuencias de comandos que incluyen opciones que *no requieren la intervención del usuario*.



### Ficha Opciones avanzadas

La ficha Opciones avanzadas permite configurar los ajustes de red usados por los equipos para comunicarse con la consola, configurar diferentes opciones de seguridad y administrar las claves de licencia.

Deep Freeze Configuration Administrator	
Archivo Ayuda	
Nuevo Abrir Guardar Guardar como Quada Crear	
Contraseñas Unidades Tareas de la estación de trabajo Wir	ndows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzadas
Opciones de red	Opciones avanzadas
💿 LAN 💿 LAN/WAN	Deshabilitar opciones de líneas de comandos
	Habilitar políticas locales de Deep Freeze
Usar puerto predeterminado 7725	Permitir que el usuario cambie el reloj
◎ IP de la consola 0.0.0.0	Administrar contraseña de canal seguro
Nombre de la consola	🔲 Reiniciar al finalizar la sesión
	Proteger MBR/GPT
Modo invisible	Mostrar token de contraseña de un solo uso
Mostrar icono Erozen en la bandeia del sistema	Conservar registros de eventos de Windows
Mostrar icono Thawed en la bandeja del sistema	Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows
Licencia	
Clave de licencia:	Editar
Tipo de clave de licencia:	Actualizar licencia
Fecha de vencimiento:	
L	
P	

### Red

La consola Deep Freeze Enterprise puede comunicarse con los equipos que tienen Deep Freeze instalado mediante dos modos distintos: modo LAN o modo LAN/WAN.

- LAN seleccione LAN para que Deep Freeze se comunique dentro de una red de área local (LAN). El modo LAN es un modo de configuración automática que solamente requiere un número de puerto. El puerto predeterminado es el 7725. El número de puerto puede cambiarse si entra en conflicto con otros programas en la red de área local. En el modo LAN, los equipos de destino con Deep Freeze y la consola Enterprise se encuentran entre sí mediante transmisiones UDP. Estas transmisiones solamente ocurren al iniciar el equipo o la consola Enterprise con el fin de minimizar el tráfico de red asociado con la comunicación entre el equipo de destino y la consola.
- LAN/WAN seleccione LAN/WAN para que Deep Freeze se comunique tanto en una LAN como en una WAN (red de área amplia). Se puede utilizar LAN/WAN en un entorno LAN o WAN, y en Internet. Este modo utiliza una dirección IP o el nombre del equipo, junto con un número de puerto, para permitir la comunicación entre la consola Enterprise y los equipos gestionados.



Los dos métodos siguientes permiten la identificación de la consola:

- Especificar la IP de la consola (debe ser estática)
- Especificar el nombre de la consola (en ese caso, la IP puede ser dinámica si la resolución de nombres DNS está disponible como parte de la infraestructura del dominio).

Si la consola Enterprise está protegida por un firewall o un enrutador NAT (Network Address Translation o traducción de direcciones de red), es preciso configurar el firewall o enrutador para que permitan el paso del tráfico a través de la consola Enterprise. En función del firewall o enrutador, es posible que los equipos deban configurarse con la dirección IP del firewall para que pueda reenviarse el tráfico.



Deep Freeze configura automáticamente las excepciones necesarias en el firewall de Windows. No es preciso configurar el firewall de Windows manualmente.

Para obtener más información acerca de la configuración y el uso de Deep Freeze en un entorno de red específico, consulte el Apéndice B o póngase en contacto con el equipo de soporte técnico.

Si se utiliza un número de puerto distinto del 7725 predeterminado (registrado para Deep Freeze), hay que tener cuidado de que no se produzcan conflictos con las aplicaciones que ya se están ejecutando en la red. Se deben evitar los puertos conocidos (0–1023) y se debe comprobar que no haya conflictos en los puertos registrados (1024–49151) antes de la implementación.



Se recomienda utilizar puertos en el rango no asignado superior a 49152. La segmentación de puertos permite aislar una sala o edificio por número de puerto al configurar el número de puerto en las estaciones de trabajo y en la consola Deep Freeze Enterprise. Con este método, puede proporcionar funciones de gestión para un conjunto específico de estaciones de trabajo (no para toda la organización). Se requieren excepciones de puerto UDP y TCP para estos puertos. Para obtener más información, consulte Ejemplo 3: varios puertos, acceso remoto a consola.

Encontrará un listado completo de los puertos asignados a distintas aplicaciones en el sitio web de la Internet Assigned Numbers Authority en http://www.iana.org/assignments/port-numbers.

### **Opciones avanzadas**

- Deshabilitar opciones de línea de comandos esta opción está activada de forma predeterminada. La desactivación de esta casilla de verificación permite una mayor personalización del programa de instalación de Deep Freeze cuando se utiliza el sistema de instalación silenciosa. Si se selecciona esta opción, no se podrán cambiar las opciones de configuración preexistentes durante la instalación.
- Habilitar directivas locales de Deep Freeze para mayor seguridad, Deep Freeze eliminará los siguientes privilegios locales: depuración de programas, modificación de firmware y cambio de la hora del sistema; desactive esta opción para utilizar los privilegios existentes.



- Permitir al usuario cambiar el reloj seleccione esta opción para permitir a los usuarios congelados ajustar el reloj del sistema. Habilite esta opción durante el horario de verano para que Windows actualice la hora automáticamente cada estación.
- Gestionar contraseña de canal seguro la contraseña de canal seguro es una característica de todos los sistemas operativos Windows y solo se aplica si el sistema se está ejecutando en un entorno de dominio de Windows Server. La contraseña de canal seguro permite proteger las comunicaciones entre el servidor y las estaciones de trabajo, y se cambia automáticamente de acuerdo con la configuración del sistema operativo. Mientras se utiliza Deep Freeze, la contraseña de canal seguro modificada se pierde al reinicio. La opción *Gestionar contraseña de canal seguro* evita esta situación. Esta función de Deep Freeze cambia el valor de la directiva de grupo *Duración máxima de contraseña de cuenta de equipo* en función de si Deep Freeze está en modo *Congelado* o *Descongelado*.
  - > Seleccione la opción *Gestionar contraseña de canal seguro* si desea que Deep Freeze gestione la contraseña de canal seguro.

Si la estación de trabajo está en modo Congelado – la estación de trabajo no cambiará la contraseña de canal seguro. Esto garantiza que siempre se establezca una comunicación segura entre el servidor y la estación de trabajo.

Si la estación de trabajo está en modo Descongelado – la estación de trabajo cambiará la contraseña de canal seguro y la sincronizará con el servidor.

> No seleccione la opción *Gestionar contraseña de canal seguro* si no desea que Deep Freeze gestione la contraseña de canal seguro.

Si la estación de trabajo está en modo Congelado – una vez se haya cambiado la contraseña de canal seguro y se haya sincronizado con el servidor, se restablecerá la antigua contraseña al reiniciar.

Si la estación de trabajo está en modo Descongelado – si la estación de trabajo está en modo *Descongelado* el día que cambie la contraseña de canal seguro, se aplicará la nueva contraseña y la estación de trabajo se sincronizará con el servidor.

La función Gestionar contraseña de canal seguro de Deep Freeze anula la directiva de grupo *Duración máxima de contraseña de cuenta de equipo*.



Establezca lo siguiente en la directiva de grupo para garantizar el funcionamiento de Gestionar contraseña de canal seguro:

Controlador de dominio: no permitir los cambios de contraseña de cuenta de equipo (No definido)

- Reiniciar al cerrar sesión seleccione esta casilla de verificación para *Reiniciar* el equipo automáticamente cuando se cierre la sesión. Si se selecciona esta opción, el equipo se reiniciará cuando el usuario cierre la sesión en modo Congelado.
- Proteger MBR/GPT active esta casilla de verificación si desea que Deep Freeze proteja el registro de arranque principal (Master Boot Record, MBR). Si se activa está opción, los cambios en el registro de arranque principal se revertirán al inicio cuando el equipo esté en modo *Congelado*.
- Mostrar token de contraseña de un solo uso: si se selecciona esta opción, el token de OTP se mostrará en el cuadro de diálogo de introducción de la contraseña en la estación de trabajo Deep Freeze.

Si no se utiliza la función OTP, se recomienda mantener esta opción deshabilitada.



- Conservar registros de eventos de Windows seleccione esta casilla de verificación para conservar los registros de eventos de Windows. Deep Freeze crea un ThawSpace de 100 MB y guarda todos los registros de eventos de Windows para que no se borren al reiniciar aunque el equipo esté en modo Congelado. El archivo de registro se sobrescribe una vez alcanza los 100 MB. Los archivos de registro contienen eventos relacionados con las aplicaciones, el hardware, el sistema y la seguridad.
- Gestionar memoria virtual: habilite esta opción en casos excepcionales en los que hardware con RAM limitada pueda experimentar problemas de rendimiento. La selección de esta opción permite a Deep Freeze gestionar el tamaño del archivo de paginación.



Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada. Si se habilita está opción, se ajustará el tamaño del archivo de paginación para que coincida con el tamaño de la RAM, lo que asignará más espacio del disco duro en la estación de trabajo.

 Gestionar la solución de contraseñas de administrador local: la solución de contraseñas de administrador local (LAPS) es una función de Windows que, de forma automática, gestiona y realiza copias de seguridad de las contraseñas de cuentas de administrador local en equipos unidos a Active Directory o Windows Server Active Directory.

Cuando esta opción esté habilitada en sistemas en los que se detecte la configuración de LAPS, Deep Freeze deshabilitará la capacidad de LAPS para cambiar la contraseña de administrador local configurada en modo Frozen y permitirá hacerlo en modo Thawed. Esta función garantiza que la contraseña de administrador actual solo se pueda rotar en modo Thawed y permanezca sincronizada con Active Directory.

 Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows – seleccione esta opción para posponer el reinicio en modo Congelado si la configuración o instalación de las actualizaciones de Windows están pendientes durante una tarea de actualización de Windows. Si se selecciona esta opción y se realizan las actualizaciones de Windows (a través de medios distintos de Deep Freeze), el reinicio en modo Congelado garantiza que se complete la configuración e instalación de todas las actualizaciones de Windows antes de reiniciar en modo Congelado.

Si selecciona *Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows* e instala Deep Freeze, el instalador comprobará si se han completado todas las actualizaciones de Windows. Si no se han completado, no se llevará a cabo la instalación de Deep Freeze. Complete las actualizaciones de Windows y pruebe a instalar Deep Freeze de nuevo.



Si desactiva *Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows* e instala Deep Freeze, asegúrese de que todas las actualizaciones de Windows se han completado manualmente. Si desactiva esta opción, el equipo puede quedar atrapado en un ciclo de reinicios debido a las actualizaciones de Windows incompletas.

### Ejemplo

En un entorno de dominio de Windows con Windows Server 2008 R2 que administra varias estaciones de trabajo, la contraseña de canal seguro permite la comunicación segura entre el servidor y las estaciones de trabajo.



En el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise, vaya a la ficha *Opciones avanzadas* y seleccione *Gestionar contraseña de canal seguro*. Cree el archivo de instalación de estación de trabajo e impleméntelo en la estación de trabajo.

Establezca lo siguiente en la directiva de grupo para garantizar el funcionamiento de Gestionar contraseña de canal seguro:

Controlador de dominio: no permitir los cambios de contraseña de cuenta de equipo (No definido)

Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de contraseña de cuenta de equipo (Deshabilitar)

Si la estación de trabajo está en modo Congelado, la contraseña de canal seguro no cambia. Si la estación de trabajo está en modo Descongelado, la contraseña de canal seguro cambia en la estación de trabajo y se sincroniza con el servidor.

### Modo invisible

- Mostrar icono Congelado en la bandeja del sistema seleccione esta opción para mostrar el icono que indica que Deep Freeze está instalado y que el equipo está en modo Congelado.
- Mostrar icono Descongelado en la bandeja del sistema seleccione esta opción para mostrar el icono que indica que Deep Freeze está instalado y que el equipo está en modo Descongelado.

Si las opciones para mostrar el icono de Deep Freeze en la bandeja del sistema están desactivadas, se tendrá que utilizar el método abreviado CTRL+ALT+MAYÚS+F6 para acceder al cuadro de diálogo de inicio de sesión.

### Licencia

- Clave de licencia haga clic en *Editar* e introduzca la clave de licencia.
- Tipo de clave de licencia muestra el tipo de clave de licencia. Este campo muestra si esta versión es una evaluación o una versión completa.
- Fecha de caducidad muestra la *Fecha de caducidad* para Deep Freeze.

La clave de licencia se puede actualizar de las siguientes maneras:

- A través del archivo de instalación de estación de trabajo la clave de licencia se actualizará en el Administrador de configuración y se creará el archivo de instalación de estación de trabajo. Ahora la clave de licencia es parte del archivo de instalación de estación de trabajo.
- A través de la consola Enterprise la clave de licencia puede actualizarse directamente en la consola Enterprise. Si la clave de licencia se actualiza en la consola Enterprise, se actualizará automáticamente en todos los equipos conectados. Para obtener más información sobre cómo actualizar directamente a través de la consola Enterprise, consulte la sección Licencia.
- Manualmente en cada equipo la clave de licencia puede actualizarse manualmente en cada equipo. Para obtener más información, consulte la sección Ficha Control de reinicio.

<u>(I</u>)



# Creación de un programa de instalación de estación de trabajo y una semilla de estación de trabajo

Deep Freeze Configuration Administrator		
Luevo Abrir Guardar Guardar como Ayuda	Crear	
Contraseñas Unidades Tareas de la estación o Opciones de red LAN	Crear Programa de instalación de estación Crear Seed de estación de trabajo	1 de trabajo
Usar puerto predeterminado 7725  IP de la consola Nombre de la consola	<ul> <li>Habilitar políticas locales de Deep Freeze</li> <li>Permitir que el usuario cambie el reloj</li> <li>Administrar contraseña de canal seguro</li> <li>Reiniciar al finalizar la sesión</li> <li>Proteger el registro de arranque maestro</li> <li>Modo invisible</li> <li>Mostrar icono Frozen en la bandeja del sistema</li> <li>Mostrar icono Thawed en la bandeja del sistema</li> </ul>	3
Licencia Clave de licencia:	GK&X154T6YR9P4M8X2D	<u>E</u> ditar
Tipo de clave de licencia: Completa (con lice Fecha de vencimiento: Nunca expira	ncia)	<u>A</u> ctualizar licencia

Para crear archivos de programa de instalación de Deep Freeze personalizados con todas las opciones configuradas en las secciones anteriores, haga clic en el botón *Crear* en la barra de herramientas del Administrador de configuración y seleccione *Crear programa de instalación de estación de trabajo*.

recomendamos que mantenga el nombre predeterminado, pero es posible que en grandes implementaciones desee añadir como sufijo información relacionada con su configuración como, por ejemplo: *DEwks* 10abThawSpace exe o DEWks SinMantenimiento exe o

DFwks\_10gbThawSpace.exe o DFWks\_SinMantenimiento.exe o DFwks\_Mie-5pmActualizaciones.exe para ayudar en la organización y la identificación de las funciones del instalador. La misma recomendación se aplica para los archivos de configuración de Deep Freeze (.rdx).

El nombre de archivo predeterminado para este programa es DFWks.exe. Le



Este archivo puede utilizarse posteriormente para instalar Deep Freeze en los equipos mediante:

- Instalación con supervisión (instalación basada en los datos provistos por el usuario)
- Sistema de instalación silenciosa (la instalación no informa al usuario del progreso ni le muestra mensajes durante la instalación). Para obtener más información acerca de los comandos de instalación silenciosa, consulte Instalación o desinstalación silenciosa.
- Instalación localizada mediante la consola Deep Freeze Enterprise para estaciones de trabajo que ya contienen una semilla o una versión previa de Deep Freeze creada con el mismo código de personalización.

Para crear una semilla de estación de trabajo, haga clic en el botón *Crear*en la barra de herramientas del Administrador de configuración y seleccione *Crear semilla de estación de trabajo*. La semilla de estación de trabajo es un programa ligero que permite a los administradores instalar y controlar los equipos de forma remota desde la consola Enterprise. La semilla de estación de trabajo puede instalarse como parte de una imagen maestra y luego implementarse a través del software de imágenes de disco. Todos los equipos en la LAN con la semilla de estación de trabajo instalada se mostrarán en la consola Enterprise. El nombre predeterminado de este programa es *DFWksSeed.exe*.

Todos los archivos se guardan en la carpeta *Deep Freeze Enterprise > Install Programs* de forma predeterminada. Es posible elegir una ubicación diferente y cambiar el nombre de archivos, si es necesario. Para establecer otra ubicación como ubicación predeterminada, seleccione la ubicación preferida para guardar los programas de instalación y las semillas de estación de trabajo y haga clic en *Guardar*. Active la casilla de verificación *Establecer esta carpeta como la ubicación de almacenamiento predeterminada* cuando se le solicite. Haga clic en *Aceptar*.

Se recomienda utilizar una convención para la nomenclatura si se tiene previsto crear varios archivos de instalación personalizados.

Los archivos *DFwks.exe*, *DFwksseed.exe*, *y depfrz.rdx* se pueden crear e implementar de manera intercambiable en cualquier equipo de Deep Freeze que utilice el mismo código de personalización. La semilla de Deep Freeze se puede utilizar como una plantilla o marcador de posición para garantizar la coherencia de los elementos básicos como contraseñas, configuración de red o tareas de estación de trabajo estandarizadas. La semilla no utilizará ninguno de los ajustes de configuración, sino que los mantendrá en el archivo. Para utilizar el archivo como una plantilla, simplemente abra el archivo *DFwksseed.exe* con el Administrador de configuración y realice los cambios pertinentes. A continuación, haga clic en *Crear > Crear archivo de instalación de trabajo*.



Se recomienda restringir el uso del Administrador de configuración en entornos más grandes por razones de seguridad. Puede hacerlo protegiendo con contraseña el Administrador de Deep Freeze o eliminando el archivo DFadmin.exe de la carpeta *c:\archivos de programa\faronics\Deep Freeze Enterprise*. Este archivo puede moverse a la estación de trabajo del Administrador de dominios y eliminarse de la consola Deep Freeze Enterprise común. Para restaurarlo cópielo de otra instalación con la misma versión y proporcione autorización con la contraseña OTP o mediante la reinstalación o actualización de Deep Freeze Enterprise con el mismo código de personalización.





## Uso de la consola Deep Freeze Enterprise

En este capítulo se describe cómo utilizar la consola Deep Freeze Enterprise.

### Temas

- Configuración de Deep Freeze
- Generador de configuraciones
- Consola Deep Freeze Enterprise
- Ver columnas
- Selección basada en el estado
- Administración de la comunicación entre la consola y las estaciones de trabajo
- Consolas remotas
- Conexión con una consola remota
- Gestión de Deep Freeze con la consola
- Licencia
- Informes
- Etiquetas
- Notas
- Programación de tareas de Deep Freeze
- Asignación de equipos a tareas programadas
- Administración de red y grupos
- Historial
- Agregar equipos a un grupo
- Configuración de acciones personalizadas
- Personalizador de la consola
- Apagado de la consola Deep Freeze Enterprise
- Instalación de Deep Freeze en las estaciones de trabajo
- Desinstalación de Deep Freeze en la estación de trabajo a través de la consola
- Instalación o desinstalación silenciosa
- Búsqueda de actualizaciones



### **Configuración de Deep Freeze**

La configuración de Deep Freeze es un grupo de ajustes que definen el comportamiento de Deep Freeze en la estación de trabajo. Las configuraciones de Deep Freeze se pueden crear y aplicar a través de la consola Deep Freeze.

Siga los pasos descritos a continuación para crear una configuración de Deep Freeze:

- 1. Inicie la consola Deep Freeze..
- 2. Vaya a Red y grupos > Configuraciones disponibles > Deep Freeze.
- 3. Haga clic con el botón secundario y seleccione Crear nueva configuración.

~~	4 🤬 [localhost:7725]	Estaciones de trabajo	Grupo de	Dirección IP	Estado	Confi	Fecha de (
	Cela la red						
	Grupos definidos por el usuario						
	🙆 Historial						
	Programador de tareas						
	4 🚴 Configuraciones disponibles						
	Deep Freeze						
	00	Add Configuration					

- 4. Seleccione o especifique los ajustes en cada ficha como se describe en Utilización del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise.
- 5. Especifique el nombre de la configuración y haga clic en Aceptar.
- 6. También puede seleccionar *Exportar como > Semilla de estación de trabajo* o *Exportar como > Instalador de estación de trabajo* en la lista desplegable para exportar la configuración.
- 7. Haga clic en Aceptar.

### Aplicar la configuración de Deep Freeze

Una vez creada la configuración, se puede aplicar a varias estaciones de trabajo.

Siga los pasos descritos a continuación para aplicar la configuración de Deep Freeze:

- 1. Vaya al panel Estaciones de trabajo.
- 2. Seleccione una o más estaciones de trabajo.
- 3. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Actualizar configuración > Deep Freeze* > [Nombre de la configuración].

La configuración se aplicará a las estaciones de trabajo seleccionadas.



Si cambia la configuración de Deep Freeze correspondiente a Contraseñas, Tareas de estación de trabajo o Reiniciar al cerrar sesión, y aplica la configuración, los cambios se aplicarán al instante.

Si se ha seleccionado la opción *Eliminar durante la actualización de la configuración*, se eliminarán los ThawSpaces existentes y los datos que contienen y se crearán los nuevos ThawSpaces de acuerdo con los ajustes establecidos cuando se aplique la configuración.

Todos los demás ajustes requieren un reinicio para que los cambios surtan efecto. Los cambios en *Deshabilitar línea de comandos* no pueden modificarse aplicando cambios de configuración.

### Editar la configuración de Deep Freeze

Siga los pasos descritos a continuación para editar la configuración de Deep Freeze:

- 1. Vaya al panel Red y grupos en la consola Enterprise.
- 2. Seleccione Configuraciones disponibles > Deep Freeze > [Nombre de la configuración].
- 3. Haga clic con el botón secundario en la configuración seleccionada y seleccione *Editar configuración seleccionada*.
- 4. Edite la configuración según sea necesario.
- 5. Haga clic en Aceptar.

### Eliminar la configuración de Deep Freeze

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar la configuración de Deep Freeze:

- 1. Vaya al panel Red y grupos en la consola Enterprise.
- 2. Seleccione Configuraciones disponibles > Deep Freeze > [Nombre de la configuración].
- 3. Haga clic con el botón secundario en la configuración seleccionada y seleccione *Eliminar configuración seleccionada*.
- 4. Haga clic en Aceptar.

### Exportar la configuración de Deep Freeze

Siga los pasos descritos a continuación para exportar la configuración de Deep Freeze:

- 1. Vaya al panel Red y grupos en la consola Enterprise.
- 2. Seleccione Configuraciones disponibles > Deep Freeze > [Nombre de la configuración].
- 3. Haga clic con el botón secundario en la configuración seleccionada y seleccione *Exportar como*. Hay tres opciones disponibles:
  - > Seleccionar instalador de estación de trabajo. Especifique un nombre y haga clic en *Guardar*.
  - Seleccionar semilla de estación de trabajo. Especifique un nombre y haga clic en Guardar.
  - > Seleccionar archivo de configuración. Especifique un nombre y haga clic en *Guardar.*



### Generador de configuraciones

La consola Deep Freeze incluye una herramienta denominada Generador de configuraciones que permite crear automáticamente archivos de instalación o configuración de Deep Freeze conforme a los parámetros especificados en un archivo CSV. Se proporciona un archivo CSV de muestra que puede editarse para incluir entradas ilimitadas. Los parámetros de configuración del archivo CSV son idénticos a los ajustes del Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise. El encabezado de columna en el archivo CSV representa un ajuste en particular y la fila representa una entrada para un archivo de instalación o configuración de Deep Freeze.

Realice los siguientes pasos para generar varios archivos de instalación de Deep Freeze con el Generador de configuraciones:

1. Inicie la consola Deep Freeze. Vaya a *Herramientas > Generador de configuraciones*. También puede iniciarlo desde el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise, en *Archivo > Generador de configuraciones*.

Generador de configuraciones		×
Genere varios archivos de con estaciones de trabajo mediant personalizado.	figuración y programa: e un archivo de config	s de instalación de uración
		Examinar
CSV de muestra	Generar	Cancelar

- 2. Haga clic en Examinar en el Generador de configuraciones.
- 3. Seleccione el archivo de configuración (.csv).
- 4. Haga clic en Generar.
- Se creará el archivo de instalación o configuración de Deep Freeze.



Si es la primera vez que utiliza el Generador de configuraciones, haga clic en *CSV de muestra* para descargar una plantilla del archivo. Puede actualizar el archivo CSV de muestra con los valores necesarios para generar el archivo de instalación o configuración de Deep Freeze. Se recomienda guardar el archivo con un nombre más descriptivo.



### Utilización del Generador de configuraciones desde la línea de comandos

También puede generar el archivo de instalación o configuración de Deep Freeze desde la línea de comandos. Inicie la línea de comandos desde la ubicación de instalación de Deep Freeze, escriba los siguientes parámetros y pulse Entrar:

Sistemas de 32 bits:

[Unidad del sistema]:\Program Files\Faronics\Deep Freeze Enterprise\DFAdmin.exe import [RUTA\ArchivoConfiguración.csv]

### Sistemas de 64 bits:

[Unidad del sistema]:\Program Files (x86)\Faronics\Deep Freeze Enterprise\DFAdmin.exe import [RUTA\ArchivoConfiguración.csv]

Se generarán los archivos de instalación o configuración de Deep Freeze y se guardarán en la ubicación especificada en el archivo CSV.

Si va a ejecutar el comando en modo síncrono, especifique el comando del siguiente modo:

start /wait [System Drive]:\Program Files\Faronics\Deep Freeze
Enterprise\DFAdmin.exe import [PATH\ConfigurationFile.csv]

### Parámetros del archivo de configuración

En la siguiente tabla, se explican los parámetros disponibles en el archivo de configuración:

- No modifique los encabezados de columna. De lo contrario, Deep Freeze ignorará los valores de las celdas correspondientes. Se utilizarán los valores predeterminados en el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise.
- Para parámetros con varias entradas, agregue varias columnas. Por ejemplo, los parámetros Passwords (Contraseñas), ThawSpaces, etc., pueden tener varias columnas como *Password1Enable*, *Password2Enable*, *ThawSpace1Drive*, *ThawSpace2Drive*.
- Si deja la entrada en blanco o elimina una columna entera, se utilizará el valor predeterminado en el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise. Si los valores obligatorios no tienen valores, o si elimina la columna correspondiente a los campos obligatorios, no se podrán generar los archivos de instalación o configuración. Se generará un mensaje de error y se guardará en el archivo de registro. Haga clic en el enlace *Revisar archivo de registro en busca de configuraciones erróneas* en el Generador de configuraciones para ver el registro de errores.
- No utilice una coma (,) para el nombre del parámetro o valor.
- Los nombres y valores de los parámetros no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Los campos de fecha utilizarán el formato aaaa/mm/dd.
- Los campos de hora utilizarán el formato hh:mm:ss (reloj de 24 horas)



Columna / Parámetro	Descripción
FileName	Especifique el nombre de archivo y la ruta donde se guardarán los archivos.
rdx	Especifique 1 para generar el archivo de configuración de Deep Freeze. Especifique 0 para no generar el archivo de configuración de Deep Freeze.
exe	Especifique 1 para generar el archivo de instalación de Deep Freeze. Especifique 0 para no generar el archivo de instalación de Deep Freeze.
Password1Enable	Especifique 1 para habilitar la contraseña 1. Especifique 0 para deshabilitar la contraseña 1.
Password1Type	Especifique la estación de trabajo o la línea de comandos.
Password1UserChange	Especifique 1 si el usuario puede cambiar la contraseña. Especifique 0 si el usuario no puede cambiar la contraseña.
Password1	Especifique la contraseña.
Password1TimeOut	Especifique 1 si la contraseña tendrá límite de tiempo. Especifique 0 si la contraseña no tendrá límite de tiempo.
Password1Activation	Especifique la fecha de activación de la contraseña.
PasswordlExpiration	Especifique la fecha de caducidad de la contraseña.
FrozenDrives	Especifique las letras de las unidades en modo Congelado en una sola línea (por ejemplo, CDEF)
ThawSpace1Drive	Especifique la letra de unidad del ThawSpace.
ThawSpace1Size	Especifique el tamaño del ThawSpace.
ThawSpace1SizeUnit	Especifique el tamaño de la unidad en MB o GB.
ThawSpacelHostDrive	Especifique la letra de unidad del host del ThawSpace.
ThawSpace1Visibility	Especifique 1 si el ThawSpace es visible. Especifique 0 si el ThawSpace es invisible.
RetainExistingThawSpace	Especifique 1 para conservar el ThawSpace. Especifique 0 para eliminar el ThawSpace.
HonorGPSettings	Especifique 1 para habilitar la configuración de Privilegiar directiva de grupo. Especifique 0 para deshabilitar la configuración de Privilegiar directiva de grupo.
USB	Especifique 1 para mantener las unidades externas USB en modo Descongelado. Especifique 0 para mantener las unidades externas USB en modo Congelado.
FireWire	Especifique 1 para mantener las unidades externas FireWire en modo Descongelado. Especifique 0 para mantener las unidades externas FireWire en modo Congelado.



Columna / Parámetro	Descripción
LAN_WAN	Especifique 1 si la comunicación entre la estación de trabajo y la consola Deep Freeze está en modo LAN/WAN. Especifique 0 si la comunicación entre la estación de trabajo y la consola Deep Freeze no está en modo LAN/WAN.
UseDefaultPort	Especifique 1 para utilizar el puerto predeterminado 7725. Especifique 0 si no se utilizará el puerto predeterminado.
Port	Especifique el puerto.
ConsoleIP_NAME	Especifique la IP de la consola (debe ser estática) o el nombre
DisableCMD	Especifique 1 para habilitar la línea de comandos. Especifique o para deshabilitar la línea de comandos.
EnableLocalPolicies	Especifique 1 para habilitar las directivas locales de Deep Freeze. Para mejorar la seguridad, Deep Freeze elimina los siguientes privilegios locales: programas de depuración, modificación del firmware y cambios en la hora del sistema. Especifique 0 para deshabilitar las directivas locales de Deep Freeze.
AllowChangeClock	Especifique 1 para permitir a los usuarios congelados ajustar el reloj del sistema. Especifique 0 para no permitir a los usuarios congelados ajustar el reloj del sistema.
ManageSCP	Especifique 1 para gestionar la contraseña de canal seguro. Especifique 0 para deshabilitar la contraseña de canal seguro.
RestartOnLogoff	Especifique 1 para reiniciar la estación de trabajo después de cerrar sesión. Especifique 1 para deshabilitar el reinicio de la estación de trabajo después de cerrar sesión.
ProtectMBR	Especifique 1 para proteger el registro de arranque maestro (MBR). Especifique 0 si no desea que Deep Freeze proteja el registro de arranque maestro (MBR).
ShowFrozenIcon	Especifique 1 para mostrar el icono Congelado en la bandeja del sistema. Especifique 0 para ocultar el icono Congelado en la bandeja del sistema.
ShowThawedIcon	Especifique 1 para mostrar el icono Descongelado en la bandeja del sistema. Especifique 0 para ocultar el icono Descongelado en la bandeja del sistema.
DelayFrozenReboot	Especifique 1 para posponer el reinicio en modo congelado para completar las actualizaciones de Windows. Especifique 0 para deshabilitar el reinicio en modo congelado para completar las actualizaciones de Windows.
BatchAuthentication	Especifique 1 para habilitar la autenticación por lotes. Especifique 0 para deshabilitar la autenticación por lotes.
UserAccount	Especifique 1 para utilizar una cuenta de usuario. Especifique 0 para utilizar una cuenta del sistema.
LoginID	Especifique el Id. de inicio de sesión.
Password	Especifique la contraseña.
Domain	Especifique el dominio.
Tree	Especifique el árbol.



Columna / Parámetro	Descripción
Context	Especifique el contexto.
Server	Especifique el nombre del servidor.
BatchFile	Especifique el contenido del archivo por lotes. Solo admite una línea.
AllowWUDownload	Especifique 1 para permitir a Deep Freeze elegir cómo se descargarán las actualizaciones de Windows. Especifique 0 para no permitir a Deep Freeze elegir cómo se descargarán las actualizaciones de Windows.
CacheWU	Especifique 1 para almacenar en la caché las actualizaciones de Windows. Especifique 0 si no se van a almacenar en la caché las actualizaciones de Windows.
WSUS	Especifique 1 para utilizar WSUS para las actualizaciones de Windows. Especifique 0 si no se va a utilizar WSUS para las actualizaciones de Windows.
UseWSUSTarget	Especifique 1 para utilizar un destino de WSUS. Especifique 0 si no se va utilizar un destino de WSUS.
WSUSServer	Especifique la URL para WSUS.
WSUSTarget	Especifique el destino de WSUS.
TasklEnabled	Especifique 1 para habilitar una tarea de estación de trabajo. Especifique 0 para deshabilitar una tarea de estación de trabajo.
TasklType	Especifique el tipo de tarea: Restart (Reiniciar), Shutdown (Apagar), Batch File (Archivo por lotes) o Windows Update (Actualización de Windows).
Task1Name	Especifique el nombre de la tarea.
Task1Day	Especifique el día.
Task1Start	Especifique la hora de inicio.
TasklEnd	Especifique la hora de finalización.
Task1AllowCancel	Especifique 1 para permitir al usuario cancelar la tarea. Especifique 0 para no permitir al usuario cancelar la tarea.
TasklShutdownAfterTask	Especifique 1 para cerrar la estación de trabajo después de la tarea. Especifique 0 si Deep Freeze no debe cerrar la estación de trabajo después de la tarea.
Task1DisableInput	Especifique 1 para deshabilitar el teclado y ratón. Especifique 0 si no se van a deshabilitar el teclado y ratón.
Task1ShowMessageFor	Especifique durante cuántos minutos se mostrará el mensaje.
TasklStartMessage	Especifique el mensaje que se mostrará cuando se inicie la tarea. Solo admite una línea.
TasklDuringMessage	Especifique el mensaje que se mostrará durante la tarea. Solo admite una línea.



### **Consola Deep Freeze Enterprise**

La consola Deep Freeze Enterprise muestra el estado de todos los equipos en modo Congelado, Descongelado y Destino de la red y permite al administrador ejecutar ciertas tareas en dichos equipos. La información de estado detallada se encuentra disponible mediante la generación de informes grupales o selectivos.

Para buscar un equipo, haga clic en la barra de búsqueda que aparece en la parte superior derecha de la consola e introduzca su cadena de búsqueda. Puede utilizar comodines para realizar una búsqueda. Esta función busca en todas las columnas.

La consola Enterprise permite a los administradores realizar las siguientes tareas de forma remota:

- Realizar de inmediato la instalación localizada en equipos
- Poner en modo Congelado, Descongelado o Descongelado y bloqueado uno o más equipos de forma selectiva.
- Bloquear o desbloquear los equipos seleccionados
- Reiniciar o apagar los equipos
- Detener el mantenimiento programado
- Encender los equipos con una tarjeta de red Wake-on-LAN
- Actualizar el software Deep Freeze
- Programar tareas directamente desde la consola
- Enviar mensajes a los equipos
- Importar grupos y contenedores desde Active Directory
- Generar contraseñas de un solo uso
- Programar acciones
- Personalizar la consola Enterprise
- Actualizar la clave de licencia
- Iniciar la sesión de un usuario
- Agregar etiquetas o notas a equipos
- Ver y exportar informes sobre el rendimiento, estado actual e historial del equipo

La consola Enterprise solo puede reactivar un equipo desde un estado de apagado si el equipo está correctamente configurado para encenderse cuando se reciba un paquete Wake-on-LAN.

### Inicio de la consola Enterprise

La consola Enterprise se instala con el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise. Seleccione la siguiente ruta en el menú Inicio para abrir la consola:

Inicio > Todos los programas > Faronics > Deep Freeze Enterprise > Deep Freeze Console



### Activación de la consola Enterprise

Como función de seguridad de Deep Freeze Enterprise, la función OTP (contraseña de un solo uso) impide el uso no autorizado de la consola Deep Freeze Enterprise. Si el archivo *DFConsole.exe* se copia a un nuevo equipo, es preciso activar la consola. La primera vez que se ejecute en un equipo, se mostrará un cuadro de diálogo con un token de OTP.

El administrador de red deberá introducir este token en el sistema de generación de OTP del Administrador de configuración. Se generará una OTP. Introdúzcala en el cuadro de diálogo para que se ejecute la consola.

El equipo donde está instalada la consola Enterprise no debe tener una instalación de la semilla de estación de trabajo (con el mismo puerto) ni una instalación completa de Deep Freeze.

### Iconos de Estado

La consola Enterprise muestra el estado de los equipos de la red de área local mediante los iconos siguientes, junto o sobre el nombre del equipo, en función de la vista seleccionada:

Diseño clásico	Diseño moderno	Definición
4	<b>£</b>	Destino: equipos que tienen la semilla de estación de trabajo de Deep Freeze instalada, pero que no tienen instalado Deep Freeze; Deep Freeze solo puede instalarse de forma remota en los equipos con este icono.
		Equipos con Deep Freeze instalado en modo Congelado
		Equipos con Deep Freeze instalado en modo Descongelado
	@ <del>x</del>	Equipos con Deep Freeze instalado en modo Descongelado y bloqueado
٢	Ċ	Equipos apagados
So	*	Equipos en modo de mantenimiento
!	!	Equipos cuya comunicación con la consola se ha interrumpido



Diseño clásico	Diseño moderno	Definición
Ð		Equipos bloqueados
	æ	Los equipos que estén en modo Thawed por un periodo superior al definido en la configuración de Alerta de Thawed
		Los equipos que estén en modo Thawed y bloqueado por un periodo superior al definido en la configuración de Alerta de Thawed

### Ver columnas

La consola Deep Freeze Enterprise permite especificar las columnas que se muestran en el panel Estaciones de trabajo. Siga los pasos descritos a continuación para visualizar las columnas deseadas:

- 1. Vaya a Ver > Columnas.
- 2. Seleccione las siguientes columnas para visualizar:
  - > Configuración
  - > Fecha de configuración
  - > Fecha de vencinimiento
  - > Archivo de instalación
  - > Dirección IP
  - > Estado de la licencia
  - > Nombre de usuario
  - > Dirección MAC
  - > Nota
  - > Sistema operativo
  - > Puerto
  - > Estado
  - > Etiquetas
  - > Descongelada durante
  - > ThawSpace libre (GB)
  - > Versión
  - > Grupo de trabajo
  - > Estaciones de trabajo
  - > Anti-Virus


Puede seleccionar las estaciones de trabajo en función del estado de Deep Freeze en las estaciones de trabajo gestionadas. La selección basada en el estado puede realizarse mediante el menú *Seleccionar* en la consola Deep Freeze Enterprise. El menú Seleccionar incluye las opciones siguientes:

- Seleccionar todo en modo Congelado selecciona las estaciones de trabajo en modo Congelado. También se seleccionan las estaciones de trabajo en modo Congelado y bloqueado.
- Seleccionar todo en modo Descongelado selecciona las estaciones de trabajo en modo Descongelado. También se seleccionan las estaciones de trabajo en modo Descongelado y bloqueado.
- Seleccionar todos los destinos selecciona todos los equipos de destino donde se puede instalar Deep Freeze.
- Seleccionar todo selecciona todas las estaciones de trabajo.

Las siguientes opciones de selección también están disponibles en el panel Estado:

- Congelado selecciona las estaciones de trabajo en modo Congelado. También se seleccionan las estaciones de trabajo en modo Congelado y bloqueado.
- Descongelado selecciona las estaciones de trabajo en modo Descongelado. También se seleccionan las estaciones de trabajo en modo Descongelado y bloqueado.
- Destino selecciona todos los equipos de destino donde se puede instalar Deep Freeze.
- Historial muestra el historial.
- Total selecciona todas las estaciones de trabajo.

El panel de estado de la consola Deep Freeze Enterprise también puede utilizarse para seleccionar y mostrar el número de estaciones de trabajo con un estado determinado.





## Administración de la comunicación entre la consola y las estaciones

### de trabajo

Existen dos tipos de conexiones de consola a estación de trabajo y de consola a consola:

- 1. Conexiones locales conexiones a las que solo puede acceder la consola Enterprise que aloja dichas conexiones.
- 2. Conexiones habilitadas para control remoto conexiones a las que puede acceder la consola que aloja dichas conexiones y otras consolas conectadas de forma remota.



El servicio de servidor para Deep Freeze 6.5 no actualizará de forma automática el servicio de servidor para Deep Freeze 6.4 o anterior. Ambos servicios pueden instalarse en el mismo equipo, pero solo puede ejecutarse un servicio por vez.

Un equipo puede perder la comunicación con la consola debido a alguno de estos motivos:

- El equipo se ha apagado de forma manual o sin previo aviso
- La red está experimentando tráfico intenso o interrupciones del suministro eléctrico.
- La configuración de red del equipo ha cambiado para hacer referencia a una nueva consola.

En la mayoría de los casos, la comunicación con el equipo se restablece cuando el equipo se enciende o cuando se corrigen las condiciones que causaron el problema de comunicación la falla en la comunicación. Pueden pasar varios minutos antes de que el equipo conteste a la consola y se restablezca la comunicación. Si no se puede restablecer la comunicación, póngase en contacto con el Soporte Técnico para obtener información acerca de cómo solucionar el problema.

### Configurar el servicio local

El servicio local instala y mantiene las conexiones con los equipos.

### Habilitar el servicio local

El servicio local se instala y habilita de forma predeterminada la primera vez que se ejecuta la consola.

Para volver a habilitar el servicio local si se ha deshabilitado (y/o desinstalado)

1. Seleccione Herramientas > Configuración de red.



2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar servicio local para habilitarlo.

Cor	nfigurar servicio local	<b>×</b>
	🔲 Habilitar servicio local	
-C	ionfiguración de servicio	
	Puerto	Contraseña
	7725	<local></local>
	Agregar	Editar Quitar
		OK Cancelar

#### Deshabilitar el servicio local

Al desactivar la casilla de verificación *Habilitar servicio local* y hacer clic en *Aceptar* se muestra la opción para deshabilitar o desinstalar el servicio local.

Control del Servicio Local	
Seleccione una de las siguientes opciones:	ОК

#### Agregar una conexión de servicio local

- 1. Para agregar una conexión de servicio local, seleccione *Herramientas > Configuración de red*.
- 2. Para agregar una conexión, seleccione Agregar y especifique el número de puerto (7725 en este caso).
- 3. Para permitir que la consola pueda controlarse de forma remota, seleccione la casilla de verificación *Permitir control remoto* y especifique una contraseña.

Después de seleccionar *Agregar*, se creará una conexión para el puerto *7725* en la lista de conexiones del servicio local, así como en el panel de red de la consola.

Editar servicio local	<b>—</b>
Puerto:	7725
Permitir Control Remoto:	
Contraseña:	<local></local>
	<u>D</u> K Cancelar



### Editar o eliminar una conexión de servicio local

Una vez se haya agregado una conexión de servicio local, puede editarse o eliminarse a través de *Herramientas > Configuración de red*.

Para editar una conexión de servicio local, siga estos pasos:

- 1. Asegúrese de que la opción Habilitar servicio local esté seleccionada.
- 2. Seleccione un puerto de la lista de conexiones de servicio local y haga clic en *Editar*.
- 3. Aparecerá el cuadro de diálogo Editar que permite que el puerto sea controlado de forma remota y protegido con contraseña.
- 4. Para quitar un puerto del servicio local, seleccione el puerto y haga clic en *Quitar*. Esto no eliminará la entrada del panel *Red y grupos* en la consola Enterprise. Simplemente la eliminará de la lista de conexiones de servicio local.
- 5. Para quitar la entrada del panel de red en la consola, selecciónela y haga clic en el icono *Quitar* en la barra lateral.

### Configuración de la conexión de un servidor proxy

Si utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, debe especificar la configuración del servidor proxy para que las siguientes funciones puedan realizarse correctamente:

- Comprobación de actualizaciones
- Avisos
- Activación de licencias

Realice los pasos siguientes para especificar la configuración del servidor proxy:

- 1. Seleccione Herramientas > Configuración de red.
- 2. Vaya a la ficha Servidor proxy.



3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar servidor proxy para habilitarlo.

rvicio Local servidor pro	жу
📝 Habilitar proxy	
Información del servidor p	огоху
Dirección:	123.12.23.34
	EC70
Autenticación del usuario	uiere autorización (credenciales de inicio de
Autenticación del usuario Mi servidor proxy requ sesión)	uiere autorización (credenciales de inicio de
Autenticación del usuario Autenticación del usuario Mi servidor proxy requ sesión) Tipo de autenticación:	uiere autorización (credenciales de inicio de
Autenticación del usuario Mi servidor proxy requ sesión) Tipo de autenticación: Nombre de usuario:	uiere autorización (credenciales de inicio de
Puerto: Autenticación del usuario Im Mi servidor proxy requ sesión) Tipo de autenticación: Nombre de usuario: Contraseña:	uiere autorización (credenciales de inicio de Basic

- 4. Especifique los siguientes parámetros del servidor proxy:
  - > Dirección especifique la dirección IP del servidor proxy.
  - > Puerto especifique el número de puerto del servidor proxy.
- 5. Este paso es optativo. Siga estos pasos únicamente si su servidor proxy requiere autenticación. Active la casilla de verificación *Mi servidor proxy requiere autenticación (credenciales de inicio de sesión)* y especifique los valores para los campos siguientes:
  - > Tipo de autenticación seleccione el tipo de autenticación.
  - > Nombre de usuario especifique el nombre de usuario.
  - > Contraseña especifique la contraseña.
  - > Dominio especifique el dominio.
- 6. Haga clic en Aceptar.

### **Consolas remotas**

Una consola remota es una consola que aloja una o varias conexiones que permiten a otras consolas conectarse. Las conexiones existentes deben modificarse para que se pueda acceder a ellas de forma remota.

### Configuración de conexiones habilitadas para control remoto

Para permitir el acceso a una conexión de forma remota, siga estos pasos:

- 1. Abra Herramientas > Configuraciones de red.
- 2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar servicio local.
- 3. Seleccione un puerto de la lista y haga clic en *Editar*.
- 4. Asegúrese de que la opción Permitir control remoto esté seleccionada.
- 5. Especifique una contraseña.
- 6. Haga clic en Aceptar.



Una vez que la consola host haya establecido una consola remota, otras consolas pueden acceder a ella desde otro equipo.

1. Seleccione el icono *Conectar con consola remota* en la barra lateral o haga clic con el botón secundario en el elemento de la red. Al seleccionar *Conectar con consola remota*, aparecerá el cuadro de diálogo:

Conectar a la consola remo	ota 💌
Nombre de la consola re [0.0.0.0:1]	emota
IP de la consola remota 0.0.0.0	N <sup>+</sup> de puerto
Contraseña	
Conectar	<u>C</u> ancelar

2. En el cuadro de diálogo *Conectar con consola remota* especifique los detalles de la conexión, como *Nombre de la consola remota*, *IP de la consola remota*, *Número de puerto*, y *Contraseña*. Esta información la proporciona el administrador de la consola host. Una vez introducida dicha información, puede recuperarse haciendo clic con el botón secundario en el panel *Red y grupos* y seleccionando *Propiedades*.



Si se corta la conexión con una consola remota, puede restablecerse la conexión haciendo clic en el icono *Volver a conectar con consola remota* en la barra lateral o haciendo clic con el botón secundario en el panel *Red y grupos*.



### Gestión de Deep Freeze con la consola

La consola Enterprise contiene una barra de herramientas en la parte superior de la pantalla que ofrece un acceso rápido a las funciones de la consola.

Vaya a Ver > Vista clásica para ver los iconos en el formato de Windows clásico.



Vaya a Ver > Vista moderna para ver los iconos en el formato de Windows moderno.



También se puede acceder a estos comandos desde el menú contextual, tal y como se muestra a continuación, que aparece al hacer clic con el botón secundario en uno o más equipos. Cuando se elige una acción en particular, el equipo seleccionado realiza la acción y los iconos de estado se actualizan en consecuencia. Si se seleccionan varios equipos, la acción solo se aplicará a los equipos pertinentes. Por ejemplo, si se seleccionan equipos que están en modo Descongelado y Congelado, y se aplica la acción Reiniciar como descongelado, solo los equipos en modo Congelado se reiniciarán en modo Descongelado. La acción no se aplicará a los equipos que ya estén en modo Descongelado.



Algunos iconos específicos aparecen como desactivados si el equipo seleccionado no admite dicha acción. Por ejemplo, un equipo con un icono *Destino* no mostrará las opciones correspondientes a poner en modo Descongelado o Congelado, porque todavía no se ha instalado el programa.



# Reiniciar como Thawed/Reiniciar como Thawed y bloqueado un número determinado de veces

Puede seleccionar reiniciar una estación de trabajo en modo Thawed o Thawed y bloqueado un número determinado de veces. Cuando se seleccione esta opción, la estación de trabajo se reiniciará en modo Thawed el número de veces especificado.

Siga los pasos descritos a continuación:

- 1. Seleccione una o varias estaciones de trabajo.
- 2. Haga clic con el botón secundario y seleccione Reiniciar como Thawed o Reiniciar como Thawed y bloqueado.
- 3. Seleccione Descongelar los equipos los próximos X reinicios y especifique el número de reinicios.

Al seleccionar esta opción, la estación de trabajo se reiniciará en modo Thawed o Thawed y bloqueado el número de reinicios especificado.

Por ejemplo, si especifica "3" como número de reinicios, la estación de trabajo se establecerá en modo Thawed o Thawed y bloqueado las tres próximas veces que se reinicie.

El número máximo de veces que puede seleccionar reiniciar la estación de trabajo en modo Thawed es 99.

Reboot Thawed	
The selected computer(s) will restart in the Thawed state. Would you like to proceed?	
<ul> <li>Thaw Computer(s)</li> <li>Thaw Computer(s) for next</li> <li>restarts</li> </ul>	
<u>OK</u> <u>C</u> ancel	

### Usuario de inicio de sesión

Los administradores podrán iniciar la sesión de un usuario en los equipos seleccionados sin tener que hacerlo manualmente en cada uno de ellos.

Para ello, los equipos deben estar configurados para ocultar la cuenta de usuario en la pantalla de inicio de sesión de Windows y mostrar los campos *Nombre de usuario* y *Contraseña* durante el inicio de sesión.



Esta política es obligatoria para que la función *Usuario de inicio de sesión* esté habilitada en Deep Freeze.

Para ocultar el nombre del último usuario que ha iniciado sesión en la pantalla de bienvenida de Windows, vaya a *Política de seguridad local > Configuración de seguridad > Políticas locales > Opciones de seguridad > Inicio de sesión interactivo: No mostrar el último inicio de sesión (nombre de usuario para el inicio de sesión) > seleccione Habilitado.* Tenga en cuenta que esta política está deshabilitada de forma predeterminada.



Si se requiere pulsar CTRL+ALT+SUPR antes de que un usuario pueda iniciar sesión en Windows, también deberá configurar las siguientes políticas:

- Vaya a Política de seguridad local > Configuración de seguridad > Políticas locales > Opciones de seguridad > Inicio de sesión interactivo: No requerir CTRL+ALT+SUPR > seleccione Habilitado.
- Vaya a Política de seguridad local > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Opciones de inicio de sesión de Windows > Deshabilitar/habilitar secuencia de aviso de seguridad de software (o SAS). Seleccione Habilitado y, a continuación, Servicios y aplicaciones de accesibilidad.

Esta función no está disponible si la licencia de Deep Freeze ha caducado.

Se recordarán los últimos 10 inicios de sesión de usuario, y será necesario introducir la contraseña cada vez que se seleccione un usuario.

Esta función no está disponible en equipos que únicamente tengan instalada la semilla de estación de trabajo.

.og in User		
User name:		~
Password:		
	OK	Cancel

### Enviar mensajes a los equipos

Para enviar un mensaje a uno o más equipos, siga estos pasos:

- 1. Seleccione los equipos a los que se enviará un mensaje.
- 2. Haga clic con el botón secundario y seleccione Enviar mensaje en el menú contextual.
- Escriba el mensaje en el cuadro de diálogo que aparece y haga clic en *Enviar*. También puede enviar un mensaje enviado previamente desde la lista desplegable del historial. Aparecerá un cuadro de diálogo que solicitará una confirmación para enviar el mensaje a los equipos seleccionados.
- 4. Haga clic en *Aceptar* para enviar o en *Cancelar* para cerrar el cuadro de diálogo sin enviar el mensaje.



### Actualización de un archivo de configuración de Deep Freeze

Siga estos pasos para actualizar la configuración de uno o más equipos con los ajustes de un archivo .rdx existente. (Un archivo .rdx contiene las condiciones especificadas en el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise).

- 1. Haga clic con el botón secundario en los equipos y seleccione *Actualizar con archivo RDX*.
- 2. Aparecerá un mensaje que le solicitará ubicar un archivo .rdx existente.
- 3. Haga clic en *Aceptar*. Aparecerá un cuadro de diálogo estándar *Abrir archivo* para seleccionar un archivo .rdx .
- 4. Busque un archivo y haga clic en *Abrir* para actualizar la configuración en los equipos seleccionados con los ajustes del archivo .rdx. Haga clic en *Cancelar* para cancelar la actualización de la configuración.

### Ejecutar actualizaciones de Windows

Las actualizaciones de Windows pueden aplicarse a petición desde el menú contextual al que se accede al hacer clic con el botón secundario.

Siga los pasos descritos a continuación para ejecutar las actualizaciones de Windows en la estación de trabajo.

- 1. Haga clic con el botón secundario en los equipos y seleccione *Ejecutar actualización de Windows*.
- 2. Haga clic en Aceptar.

Las actualizaciones de Windows se aplicarán a las estaciones de trabajo seleccionadas. Se usarán los ajustes configurados en la Ficha Actualización de Windows.

Además de aplicar las actualizaciones de Windows a petición desde el menú contextual al que se accede al hacer clic con el botón secundario, también puede programar las tareas de actualización de Windows. Para más información, consulte Programación de tareas de Deep Freeze acerca de cómo programar una tarea de actualización de Windows.



Si las opciones de red de la nueva configuración han cambiado, es posible que los equipos pierdan la comunicación con la consola Enterprise existente. Si se pierde la comunicación con los equipos, verifique los ajustes de red de los equipos actualizados para asegurarse de que los números de puerto y/o la dirección IP de la consola no hayan cambiado.



Los cambios de contraseña surten efecto de inmediato. Todos los demás cambios surtirán efecto después de reiniciar cada equipo. No es posible modificar los ThawSpaces y/o las unidades en modo Congelado mediante la actualización del archivo de configuración.



### Inicio remoto

Esta función permite a los administradores de TI iniciar de forma remota archivos ejecutables en estaciones de trabajo gestionadas. Es posible instalar de forma remota un archivo ejecutable en varias estaciones de trabajo en la red gestionada por Deep Freeze. Los tipos de archivo compatibles son .exe (ejecutables), .msi (instaladores MSI), .bat/.cmd (archivos de script por lotes) .vbs (VB script), y .ps1 (PowerShell). Cuando se selecciona un instalador MSI, Deep Freeze lo ejecuta utilizando MSIEXEC.

También puede especificar una ubicación FTP o una URL web para descargar e instalar archivos ejecutables. El archivo se descargará automáticamente de la ubicación especificada y se iniciará en la estación de trabajo.

Para iniciar ejecutables de forma remota en las estaciones de trabajo, siga los pasos descritos a continuación:

- 1. Se puede iniciar un archivo ejecutable en las estaciones de trabajo de una de las siguientes maneras:
  - > Haga clic con el botón secundario en una o más estaciones de trabajo y seleccione *Inicio remoto* en el menú contextual.
  - > Programe una tarea de Deep Freeze.
- 2. Especifique los valores para los campos siguientes o seleccione un valor especificado previamente en la lista desplegable del historial:

Enviar e iniciar	×
Ruta del archivo:	
Parámetros de línea de comandos	

- Nombre y ruta de archivo especifique el nombre y la ruta de archivo donde está ubicado el archivo en el equipo de destino. También puede buscar y seleccionar el archivo ejecutable. O especifique una ubicación FTP o una URL. Los tipos de archivo admitidos son .exe, .msi, .bat/.cmd, .vbs, y .ps1. Los instaladores MSI se ejecutan en modo de instalación de forma predeterminada. Por ejemplo, si el archivo ejecutable MyApplication.exe está ubicado en C:/AppFolder, especifique *C:/AppFolder/MyApplication.exe*.
- 3. Especifique los parámetros de la línea de comandos con variables de entorno (opcional):
  - > Argumentos especifique los argumentos que desee aplicar con el archivo ejecutable. Por ejemplo, si el archivo ejecutable se va a ejecutar desde el símbolo del sistema con el comando C:/AppFolder/MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log como argumento. Para archivos .msi, especifique los argumentos que normalmente especificaría al iniciar el archivo .msi con MSIEXEC. Si no especifica ningún argumento para un archivo .msi, Deep Freeze agregará automáticamente "/i" (install) de forma automática. Deep Freeze también reemplazará cualquier opción de visualización con /qn (quiet, sin interfaz de usuario).
- 4. Haga clic en Aceptar.

El archivo se iniciará de forma remota en las estaciones de trabajo seleccionadas.



### Enviar e iniciar

Esta función permite a los administradores de TI enviar e iniciar de forma remota archivos ejecutables en estaciones de trabajo gestionadas. Es posible instalar de forma remota un archivo ejecutable en varias estaciones de trabajo en la red gestionada por Deep Freeze.

También puede especificar una ubicación FTP o una URL web para descargar e instalar archivos ejecutables. El archivo se descargará automáticamente de la ubicación especificada y se iniciará en la estación de trabajo.

Siga los pasos descritos a continuación para enviar e iniciar archivos en las estaciones de trabajo gestionadas:

- 1. Se puede iniciar un archivo ejecutable en las estaciones de trabajo de una de las siguientes maneras:
  - > Haga clic con el botón secundario en una o más estaciones de trabajo y seleccione *Enviar e iniciar* en el menú contextual.
  - > Programe una tarea de Deep Freeze.
- 2. Localice o especifique la ruta del archivo (también puede seleccionar un valor especificado previamente en la lista desplegable del historial):

Inicio remoto	X
Ruta del archivo:	_
Parámetros de línea de comandos	
	<u>A</u> ceptar <u>Cancelar</u>

- Nombre y ruta de archivo especifique el nombre y la ruta de archivo donde está ubicado el archivo en el equipo con la consola. También puede buscar y seleccionar el archivo ejecutable. O especifique una ubicación FTP o una URL.Los tipos de archivo admitidos son .exe, .msi, .bat/.cmd, .vbs, y .ps1. Los archivos MSI se ejecutan en modo de instalación de forma predeterminada. Por ejemplo, si el archivo ejecutable MyApplication.exe está ubicado en C:/AppFolder, especifique *C:/AppFolder/MyApplication.exe*.
- 3. Especifique los parámetros de la línea de comandos con variables de entorno (opcional):
  - > Argumentos especifique los argumentos que desee aplicar con el archivo ejecutable. Por ejemplo, si el archivo ejecutable se va a ejecutar desde el símbolo del sistema con el comando C:/AppFolder/MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log como argumento. Para archivos .msi, especifique los argumentos que normalmente especificaría al iniciar el archivo .msi con MSIEXEC. Si no especifica ningún argumento para un archivo .msi, Deep Freeze agregará automáticamente "/i" (install) de forma automática. Deep Freeze también reemplazará cualquier opción de visualización con /qn (quiet, sin interfaz de usuario).
- 4. Haga clic en Aceptar.

El archivo se enviará a la estación de trabajo seleccionada y se iniciará de forma remota en las estaciones de trabajo seleccionadas.



### Formatear ThawSpaces

La consola Deep Freeze Enterprise permite formatear un ThawSpace específico o todos los ThawSpaces en las estaciones de trabajo gestionadas.

Siga los pasos descritos a continuación para formatear ThawSpaces:

- 1. Seleccione una o varias estaciones de trabajo.
- Haga clic con el botón secundario para seleccionar *ThawSpaces > Formatear ThawSpace*. También puede hacer clic en el icono Formatear ThawSpace en la barra de herramientas.
- 3. Se mostrará el cuadro de diálogo Formatear ThawSpace. Seleccione *Todo* o seleccione la unidad específica que desee formatear.

Formatear Th	awSpace
3	Seleccione los ThawSpaces que se formatearán en los equipos seleccionados.           All
	OK Cancel

- 4. Seleccione Entiendo que esta acción no se puede deshacer y que todo el contenido de los ThawSpaces se eliminará permanentemente.
- 5. Haga clic en Aceptar.



El comando Formatear ThawSpaces elimina todos los datos en los ThawSpaces. Los datos no podrán recuperarse una vez eliminados. Realice una copia de seguridad de los archivos importantes antes de formatear un ThawSpace.

### **Eliminar ThawSpaces**

La consola Deep Freeze Enterprise permite eliminar un ThawSpace específico o todos los ThawSpaces en las estaciones de trabajo gestionadas.

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar ThawSpaces:

- 1. Seleccione una o varias estaciones de trabajo.
- Haga clic con el botón secundario para seleccionar *ThawSpaces > Eliminar ThawSpace*. También puede hacer clic en el icono Eliminar ThawSpace en la barra de herramientas.
- 3. Se mostrará el cuadro de diálogo Eliminar ThawSpace. Seleccione *Todo* o seleccione la unidad específica que desee eliminar.





- 4. Seleccione Entiendo que esta acción no se puede deshacer y que los ThawSpaces se eliminarán permanentemente.
- 5. Haga clic en Aceptar.

### Acceso al archivo de registro de la consola

La consola Enterprise lleva un registro del estado y del historial de actividad de todas los equipos conectados. El registro únicamente almacena información de los últimos 7 días. Toda información con más de 7 días de antigüedad se eliminará automáticamente del registro.

stación de trabajo ESKTOP	Dominio WORKGROUP	Hora jueves octubre 03, 2019 09:03	Estado Frozen (Consola)	Dirección IP 192.168.2	dirección MAC 000c2978f4b0	Applied Comman
ESKTOP	WORKGROUP	miÚrcoles septiembre 25, 2019	Thawed (Consola)	192.168.2	000c2978f4b0	Reiniciar Frozen

- Para ver el archivo de registro para uno o varios equipos, haga clic con el botón secundario en los equipos y seleccione *Mostrar registro*.
- Para ordenar el archivo de registro, haga clic en el encabezado deseado. Columnas disponibles:
  - > Estación de trabajo
  - > Dominio
  - > Hora

٠

> Estado

La columna Estado muestra el estado actual del equipo y cómo se reinició el equipo.

Por ejemplo, si el equipo se reinició en modo Thawed mediante la consola, se mostrará el estado *Thawed (consola)*.

- > Dirección IP
- > Dirección MAC
- > Comando aplicado (Congelado, Descongelado, Reiniciar, Apagar)
- > Archivo de instalación
- Para exportar el archivo de registro, haga clic en *Exportar* como y seleccione Texto o CSV. Especifique el nombre del archivo y haga clic en *Aceptar*.



### Instalación localizada de Deep Freeze

Siga estos pasos para instalar de forma remota una instalación de estación de trabajo completa en cualquier equipo que tenga instalada la semilla de estación de trabajo.

- 1. Haga clic con el botón secundario en uno o varios equipos y seleccione *Instalar*. Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá confirmación para proseguir con la instalación. Haga clic en *Aceptar*.
- 2. Aparecerá un cuadro de diálogo para que seleccione el archivo que se va a instalar en el equipo remoto.
- 3. Seleccione el archivo de instalación y haga clic en Abrir.
- 4. El equipo instalará Deep Freeze y se reiniciará.
- 5. Una vez finalizada la instalación, la consola Enterprise reflejará el cambio en el estado del equipo y lo mostrará como *Congelado*.

### Actualización del software Deep Freeze

Para actualizar los equipos Deep Freeze (en los que está instalado Deep Freeze 7.7 o posterior) con una nueva versión de Deep Freeze, siga estos pasos:

- 1. En la consola Enterprise, seleccione los equipos que se van a actualizar. Los equipos pueden estar en modo Congelado o Descongelado.
- 2. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Actualizar Deep Freeze* en el menú contextual.
- Los equipos seleccionado se actualizarán a la nueva versión del software Deep Freeze, pero conservarán todos los ajustes de la versión actual. Los equipos se reiniciarán dos veces para completar la actualización.

### Alertas de descongelación

Las alertas de descongelación advierten al administrador de que se ha dejado un equipo en modo Descongelado durante un periodo específico de tiempo. La consola Deep Freeze Enterprise mostrará el icono de estación de trabajo en rojo y la columna *Descongelada durante* mostrará el número de horas que la estación de trabajo ha estado en modo Descongelado.

Siga los pasos descritos a continuación para establecer una alerta de descongelación:

- 1. Vaya a Herramientas > Alertas de descongelación.
- Se mostrará el cuadro de diálogo Alertas de descongelación. Seleccione Habilitar Alertas de descongelación si la estación de trabajo está en modo Descongelado durante más de x horas. Seleccione el valor para x.

Ale	lertas de descongelación
	😡 🛛 Habilitar Alertas de descongelación si la estación de trabajo está en 👔 🚔 horas
	El licono de estación de trabajo se mostrará en rojo y la columna "Descongelada durante" mostrará el número de horas que la estación de trabajo ha estado en modo Descongelado.
	✓ No avisar si la estación de trabajo está en modo de mantenimiento

- 3. Seleccione *No avisar si la estación de trabajo está en modo de mantenimiento* si no quiere recibir alertas sobre estaciones de trabajo que están siendo sometidas a tareas de mantenimiento.
- 4. Haga clic en Aceptar.



La clave de licencia puede actualizarse a través de la consola Deep Freeze Enterprise y las licencias de estación de trabajo pueden activarse de forma manual o automática.

Para activar las licencias de estación de trabajo Deep Freeze automáticamente, siga estos pasos:

- 1. Inicie la consola Deep Freeze Enterprise.
- 2. Vaya a Herramientas > Licencia.
- 3. Se mostrará el cuadro de diálogo *Licencia*.

Licencia		
Clave de licencia:	HOME AND	Editar
Tipo de licencia:	Completa (con licencia)	
Fecha de vencimiento:	Nunca expira	
Estado de activación:	Activación pendiente	Activar ahora
Hay estaciones de trat	e trabajo con activaciones pendientes. Haga clic en Activar ahora aajo.	para activar sus

- 4. Haga clic en *Editar* e introduzca la clave de licencia en el campo *Clave de licencia*.
- 5. Haga clic en *Actualizar licencia*. Deep Freeze pasará de ser una versión de *Evaluación* a una versión *Con licencia*. El campo *Tipo de clave de licencia* muestra la *Clave de licencia*. El campo *Fecha de caducidad* muestra la fecha y la hora en las que vence la licencia.

Deep Freeze activa automáticamente cada licencia de estación de trabajo a través de la consola Enterprise o conectando directamente con el servidor de activación de licencias de Faronics.



Es necesario activar la licencia de su producto para autenticar su copia y evitar que el producto caduque. Las estaciones de trabajo Deep Freeze no activadas en un plazo de 30 días, no podrán Congelarse.



La estación de trabajo se conectará a través de la consola local o directamente al servidor de activación de Faronics y transmitirá a nuestros servidores seguros cierta información relacionada con su equipo (como la versión del producto, la clave de licencia, el ID de equipo, la versión de SO, la dirección MAC, el ID de la CPU y el ID de equipo de la consola) cuando haya una conexión a Internet disponible.



### Activación manual

Para activar las licencias de estación de trabajo Deep Freeze manualmente, realice los pasos 1 a 5 descritos anteriormente. Cuando termine, siga los pasos descritos a continuación:

1. Haga clic en Activar ahora. Hay dos opciones disponibles:

Licencia de Deep Freeze
Opciones de activación:
<ul> <li>Activar en línea         <ul> <li>La consola Enterprise establecerá conexión con el servidor de activación de licencias de Faronics para activar las licencias de estación de trabajo.</li> <li>Activar fuera de línea             <ul></ul></li></ul></li></ul>
<u>C</u> ancelar <u>S</u> iguiente >

- > Seleccione Activar en línea para activar la licencia de estación de trabajo Deep Freeze a través de Internet. La licencia en la estación de trabajo se activará al hacer clic en Siguiente. El equipo debe estar conectado a Internet para poder realizar la activación en línea.
- Seleccione Activar sin conexión para solicitar a Faronics la activación de la licencia de estación de trabajo por correo electrónico o teléfono. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la pantalla Activar sin conexión:

Cree un archivo de solicitud de activación sin conex para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la clave de licencia de De	xión y envíelo por correo electrónico a activation@faronics.com n sin conexión. ∙en Freeze Enterprice:
Analogical and a second and as second and a	3 Conservation de estatuel de estatueira de estation
**************************************	3 Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.
<ul> <li>2) Aplique el archivo de respuesta de activación sin</li> </ul>	Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.
<ul> <li>2) Aplique el archivo de respuesta de activación sin</li> </ul>	Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.
<ul> <li>2) Aplique el archivo de respuesta de activación sin</li> </ul>	Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.  conexión de Faronics:  Aplicar archivo de respuesta de activación sin conexión.
<ol> <li>2) Aplique el archivo de respuesta de activación sin</li> </ol>	Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.  conexión de Faronics:  Aplicar archivo de respuesta de activación sin conexión.



2. Haga clic en *Crear archivo de solicitud de activación sin conexión* y haga clic en *Guardar*. Envíe el archivo a activation@faronics.com para recibir un archivo de respuesta de activación. Seleccione el *Archivo de respuesta de activación* recibido de Faronics Haga clic en *Aplicar archivo de solicitud de activación sin conexión*.

Activar sin conexión	EZE" TERPRISE
Tree un archivo de solicitud de activación sin conexi	ión v envíelo por correo electrónico a activation@faronics.com
ara obtener un archivo de respuesta de activación ) Solicite la activación de la clave de licencia de Dec	i sin conexión. ep Freeze Enterprise:
ara obtener un archivo de respuesta de activación ) Solicite la activación de la clave de licencia de Dec ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	n sin conexión. ep Freeze Enterprise:
para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la clave de licencia de Dec ************************************	n sin conexión. ep Freeze Enterprise: Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.
para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la clave de licencia de Dec 1000000000000000000000000000000000000	a sin conexión. ep Freeze Enterprise: Crear archivo de solicitud de activación sin conexión. conexión de Faronics:
para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la clave de licencia de Dev 1) Solicite la activación de la clave de licencia de Dev 2) Aplique el archivo de respuesta de activación sin C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\	a sin conexión. ep Freeze Enterprise: Crear archivo de solicitud de activación sin conexión. conexión de Faronics: \ecd7a676-adc4-4158-866c-6cefaddcba7b.bin
para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la clave de licencia de Der ************************************	a sin conexión. ep Freeze Enterprise: Crear archivo de solicitud de activación sin conexión. conexión de Faronics: \ecd7a676-adc4-4158-866c-6cefaddcba7b.bin
para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la clave de licencia de Der ************************************	a sin conexión. ep Freeze Enterprise: Crear archivo de solicitud de activación sin conexión. conexión de Faronics: \ecd7a676-adc4-4158-866c-6cefaddcba7b.bin Aplicar archivo de respuesta de activación sin conexión.

La clave de licencia se actualiza automáticamente en todos los equipos que se comunican con la consola Enterprise. Si un equipo está desconectado (apagado o desconectado de la red), la clave de licencia se actualizará cuando el equipo se comunique con la consola Enterprise.

### Icono de licencia

Si dispone de estaciones de trabajo con licencias sin activar por el Servidor de activación de licencias de Faronics, se mostrará un icono de activación en la barra de herramientas. Puede activar las estaciones de trabajo con activaciones pendientes en línea o sin conexión.

Siga los pasos que se describen a continuación para activar las estaciones de trabajo mediante el icono de activación:

1. Haga clic en el menú contextual del icono de activación.



- 2. Seleccione *Activar todas las estaciones de trabajo en línea*. La consola Deep Freeze establecerá contacto con el Servidor de activación de licencias de Faronics y activará las licencias. Se necesita una conexión a Internet para activar las licencias en línea.
- 3. Asimismo, puede seleccionar Activar todas las licencias sin conexión. Para obtener más información sobre la activación sin conexión, consulte Activación manual.



### Informes

La consola Deep Freeze recopila varios informes sobre el rendimiento, el estado actual y el historial de la estación de trabajo, así como Informes de Anti-Virus. Puede acceder a los siguientes informes desde el panel *Redes y grupos*.

eep Freeze Enterprise Console							- 0	
View Select Actions Tools Help			a 1					
❷ 🍳 😪 😂 의 🖻	) 🐧 👣 🖒 🗸	10 100	- Xo					
h 🖉 🚮 🖦 🔯	🔏 🧮 📥 - 🤤	📤 - 🤜						
Network and Groups		Workstations						
<ul> <li>              Gocalhost: 7725]      </li> </ul>	Workstations	Workgr	IP Address	Status	Tha	Confi	Configuration Da	
<ul> <li>Contract Entire Network</li> </ul>	C DESKTOP-7R43UQT	WORKG	10.0.3.94	Frozen		DFwks	Not available	
WORKGROUP	0							
User Defined Groups								
History								
Scheduler								
> 🚴 Available Configurations								
✓								
✓								
Current Status								
Actions History								
Security & Compliance								
Workstation Utilization								
Workstation Grid Export								
Configuration & ThawSpaces								
Top Thawed Workstations								
Top Online Workstations								
Recently Offline Workstations								
Recently Online Workstations								
Longest since Admin Action								
< >								
Frozen 1								
G Thawed 0								
📥 Target 0								
History 0								
Total 1								
Canada and C								

Para exportar información en formato de hoja de cálculo, haga clic en Exportar como XLS.

- Estado actual: muestra el estado de Deep Freeze en la estación de trabajo e indica cuánto tiempo ha estado la estación de trabajo en modo Thawed.
- Historial de acciones: registra las acciones aplicadas en las estaciones de trabajo, como el momento en que se realizaron las acciones, la versión de Deep Freeze después de la actualización, la configuración y las etiquetas asociadas o los grupos definidos por el usuario.
- Seguridad y cumplimiento: muestra detalles del estado de seguridad de Deep Freeze e indica si el producto requiere una actualización, activación o ha estado en modo Thawed durante un periodo prolongado.
- Uso de la estación de trabajo: muestra detalles del uso de cada estación de trabajo durante un periodo seleccionado.
- Exportación de cuadrícula de estación de trabajo: cuando se exporta, el contenido del informe proporciona una versión exacta de la cuadrícula de la estación de trabajo actual, y se conserva la estructura y el formato de la cuadrícula tal como se muestra en la consola, incluido el orden de las columnas visibles.
- Configuración y ThawSpaces: proporciona detalles de la configuración, los ThawSpaces y las tareas programadas de las estaciones de trabajo.
- Informe completo de configuración: presenta un informe completo de todas las opciones de configuración en todas las configuraciones disponibles, archivos de instalación y RDX.

- Estaciones de trabajo en modo Thawed durante más tiempo: identifica las estaciones de trabajo que han estado durante más tiempo en modo Thawed.
- Estaciones de trabajo conectadas durante más tiempo: identifica las estaciones de trabajo con un mayor tiempo de actividad.
- Estaciones de trabajo desconectadas recientemente: identifica las estaciones de trabajo que recientemente han dejado de comunicarse con la consola Deep Freeze.
- Estaciones de trabajo conectadas recientemente: identifica las estaciones de trabajo que recientemente se han comunicado con la consola Deep Freeze.
- Más tiempo sin acción del administrador: identifica las estaciones de trabajo que llevan más tiempo sin recibir comandos de la consola o de la interfaz de usuario de la estación de trabajo, lo que potencialmente puede indicar equipos descuidados o de baja prioridad.

### Personalizar la cuadrícula

#### Ver u ocultar informes

Para ver u ocultar informes, haga clic con el botón secundario del ratón en *Deep Freeze* debajo y seleccione/deseleccione los informes que desea ver u ocultar.

#### Organización de las columnas en la cuadrícula

Para personalizar la forma en que se muestra la información, haga clic en los encabezados de columna y arrástrelos a otra ubicación.

#### Buscar y filtrar

Puede filtrar la vista haciendo clic en el filtro situado en la parte superior derecha de cada columna y personalizar el filtro con parámetros condicionales.

- Igual a
- No es igual a
- Es menor que
- Es menor o igual que
- Es mayor que
- Es mayor o igual que
- Es como
- No es como
- Contiene
- No contiene
- Empieza por
- Termina en
- Está en blanco
- No está en blanco
- Está entre



- NO está entre
- Es cualquiera de
- No es ninguno de

Cuando esté disponible, puede filtrar la vista haciendo clic en la marca de tiempo de la parte inferior y seleccionar un intervalo de fechas predefinido o personalizar sus preferencias de fecha y hacer clic en *Aplicar Filtro*.

#### Personalización de filtros

Después de agregar un filtro, puede personalizarlo y agregar más combinaciones de filtros para crear un conjunto de filtros que puede guardar y reutilizar posteriormente con un simple clic. Haga clic en *Personalizar* en la parte inferior derecha y seleccione *Agregar condición, Agregar grupo* o *Borrar todo* en el *Creador de filtros*.

Haga clic en *Filtro > Agregar condición* para agregar una nueva condición y especifique la condición en el formato siguiente: *Nombre de columna, Parámetro, Expresión.* 

Por ejemplo: *Nombre de estación de trabajo* = (igual a) *Desktop*.

También puede hacer clic en Pulsar el botón para agregar nueva condición.

Haga clic en *Filtro > Agregar grupo* para agregar una condición de subgrupo y especifique los parámetros de la condición.

Haga clic en Guardar como para guardar el filtro en su red.

Haga clic en Abrir y seleccione el filtro guardado para aplicarlo.

#### Agrupar por

También puede organizar la vista por grupos arrastrando los encabezados de columna al área que dice *Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna*.



Las etiquetas son simples datos, normalmente descripciones de una sola palabra o palabras clave que proporcionan detalles sobre un elemento (como equipos, grupos, etc.) para facilitar la búsqueda de elementos relacionados.

Por ejemplo, puede etiquetar los equipos por departamento, como Contabilidad, Marketing o Ventas. Posteriormente, puede buscar la etiqueta "Contabilidad" para ver todos los elementos a los que se haya asignado.

### **Crear/Asignar etiquetas**

D D	eep Freeze Enterprise Console							-	
File 🛞	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	) (	) 🍾 🍰	🤊 📝 🗞	8				
<b>*</b>	h 🖉 🚮 📼 - 🔯	8	🗐 📥 - (	🗟 📤 - 🤜					
	Network and Groups				Work	stations	Search		
	<ul> <li></li></ul>	Works	stations	Workgr	IP Address	Status	Tha Confi	Configur	ation Date
	<ul> <li>California</li> <li>Entire Network</li> </ul>		Tag						×
	WORKGROUP		Available tags			Assigne	d tags		
	User Defined Groups		Marketing			Market	ting		
	History		Sales			Sales	DIK		
	Scheduler								
	> 🔏 Available Configurations								
	<ul> <li>Reports</li> </ul>								
	V Deep Freeze								
	Current Status	-	-						
	Actions History								
	Security & Compliance								
	Workstation Utilization								
	Workstation Grid Export								
	Configuration & ThawSpaces								
	Top Thawed Workstations	_	Delete tag	l			Add Tag Remove ta	g	OK
	Top Online Workstations								
	Recently Offline Workstations								
	Recently Online Workstations								
	Longest since Admin Action								
		11							

Las etiquetas se pueden aplicar a varios equipos.

Siga los pasos descritos a continuación para crear o asignar etiquetas:

- 1. Seleccione una estación de trabajo en la cuadrícula.
- 2. Haga clic en el icono de *Etiqueta* en la barra de herramientas.
- 3. En el campo Etiquetar equipo, empiece a escribir los primeros caracteres y seleccione la etiqueta en la lista, si ya existe, o cree una etiqueta nueva y haga clic en *Agregar etiqueta*.

La nueva etiqueta se asignará automáticamente al equipo seleccionado.

También puede hacer doble clic en cualquiera de las etiquetas disponibles para asignar una etiqueta a la estación de trabajo.

### **Quitar/Desasignar etiquetas**

Siga los pasos descritos a continuación para quitar o desasignar etiquetas:

- 1. Seleccione una estación de trabajo en la cuadrícula.
- 2. Haga clic en el icono de *Etiqueta* en la barra de herramientas.



- 3. En el panel Etiquetas asignadas, seleccione las etiquetas que desea quitar/desasignar.
- 4. Haga clic en Quitar etiqueta.

La etiqueta se quitará/desasignará automáticamente del equipo seleccionado.



Las etiquetas desasignadas únicamente se quitan de los equipos, no se eliminan de la lista de etiquetas.

### **Eliminar etiquetas**

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar etiquetas:

- 1. Seleccione una estación de trabajo en la cuadrícula.
- 2. Haga clic en el icono de *Etiqueta* en la barra de herramientas.
- 3. Seleccione una etiqueta en la lista de Etiquetas disponibles.
- 4. Haga clic en Eliminar Etiqueta.



Las etiquetas eliminadas se eliminan globalmente de la lista (no solo de la estación de trabajo) y se quitan automáticamente de los equipos que tenían dichas etiquetas asignadas.



Las notas proporcionan un contexto o descripción adicional que se utiliza para explicar, anotar o agregar información para la estación de trabajo seleccionada.

### **Agregar notas**

Notas

😡 D	eep Freeze Enterprise Console					- 🗆 X
File	View Select Actions Tools Help			2		
۲	🔘 🔛 😔 😂 😂 🗉	9 🐧 👣 💕 🤇	🎔 🚺 🐝 🖌	0		
	h 🖉 🚮 📼 - 🔯	🔏 🚍 📥 • (	🗟 📤 • 🤜			
	Network and Groups			workstations 🔍 Se	arch	
	<ul> <li></li></ul>	Workstations	Workgr IF	Address Status Tha	Confi	Configuration Date
	V Can Entire Network	(iii) Notes			×	Not available
	WORKGROUP	Enter notes:				
	History	For testing			~	
	Scheduler					
	> 🛞 Available Configurations				~	
	V Reports					
	V Deep Freeze			Save	Cancel	
	Current Status					
	Actions History					
	Security & Compliance					
	Workstation Grid Export					
	Configuration & ThawSpaces					
	Top Thawed Workstations					
	Top Online Workstations					
	Recently Offline Workstations					
	Recently Online Workstations					
	Longest since Admin Action					
	< >>					

Siga los pasos descritos a continuación para agregar notas:

- 1. Seleccione una estación de trabajo en la cuadrícula.
- 2. Haga clic en el icono de Nota en la barra de herramientas.
- 3. Escriba su nota (hasta un máximo de 260 caracteres).
- 4. Haga clic en *Guardar*.

Las notas se mostrarán como información sobre herramientas cuando pase el ratón por encima de la nota en la cuadrícula.

Las notas solo pueden aplicarse a una sola estación de trabajo.



### Programación de tareas de Deep Freeze

Deep Freeze Enterprise ofrece dos tipos de tareas de Deep Freeze:

- Tarea simple únicamente contiene una tarea de Deep Freeze
- Tarea de combinación puede contener hasta cinco tareas de Deep Freeze para un máximo de 20 horas. Las tareas de combinación no pueden ejecutarse inmediatamente, solo pueden programarse.

Para programar una tarea de Deep Freeze simple en la consola Enterprise utilizando el Asistente para tareas programadas, realice los siguientes pasos:

- 1. Abra el Asistente para tareas programadas de una de las siguientes maneras:
  - > Haga clic en *Programador* en el panel *Red y grupos* y haga clic en el icono *Agregar tarea*
  - > Haga clic con el botón secundario en *Programador* en el panel *Red y grupos* y seleccione *Agregar tarea*

Se mostrará la pantalla siguiente:

Asistente de tareas programadas	
Elija la acción que desea ejecutar:	
Acción	
Heiniciar	
Wake-On-LAN	
😂 Reiniciar Frozen	
Reiniciar Thawed	
😡 Reiniciar Thawed bloqueada	
Enviar mensaje	
Contract Con	
< <u>V</u> olver Siguiente >	Cancelar

- 2. Haga doble clic en la tarea deseada o seleccione la tarea y haga clic en *Siguiente*. Las siguientes tareas están disponibles para Deep Freeze:
  - > Tarea de combinación
  - > Reiniciar
  - > Apagar
  - > Wake-on-LAN
  - > Reiniciar Frozen
  - > Reiniciar Thawed
  - > Reiniciar Thawed bloqueado
  - > Enviar mensaje
  - > Usuario de inicio de sesión
  - > Ejecutar Windows Update
  - > Inicio remoto
  - > Enviar e iniciar



- > Actualizar
- > Formatear ThawSpace
- 3. En la siguiente pantalla, introduzca el nombre de la tarea y seleccione la programación de ejecución de la tarea Diariamente, Semanalmente, Mensualmente o Solo una vez. Los nombres de tarea deben ser únicos. Dos tareas no pueden tener el mismo nombre. Haga clic en *Siguiente*.

Asistente de tareas programadas
Ingrese el nombre de esta tarea:
Reiniciar
Ejecutar esta tarea:
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
🔘 Por única vez
<u>≺⊻olver</u> <u>Siguiente&gt;</u> _ancelar

4. Las opciones de configuración de fecha y hora pueden variar en función de los ajustes especificados para la ejecución de la tarea. Haga clic en *Siguiente*.

Asistente de tareas programadas
Seleccione el día y la hora de comienzo de esta tarea. Hora de comienzo: 14:00:03 🚖
Elija la acción que desea ejecutar: <ul> <li>A diario</li> <li>Días de la semana</li> <li>Cada</li> <li>Techa de comienzo:</li> </ul>
05/11/2014



5. Haga clic en Finalizar una vez completada la configuración.





La hora de inicio predeterminada de una tarea es cinco minutos a partir de la hora actual.

Para programar una tarea de combinación en la consola Enterprise utilizando el Asistente para tareas programadas, realice los siguientes pasos:

- 1. Abra el Asistente para tareas programadas de una de las siguientes maneras:
  - > Haga clic en *Programador* en el panel *Red y grupos* y haga clic en el icono *Agregar tarea*
  - > Haga clic con el botón secundario en *Programador* en el panel *Red y grupos* y seleccione *Agregar tarea*

Se mostrará la pantalla siguiente:

stente de tareas programadas	×
	8
Elija la acción que desea ejecutar:	
Acción	<u>^</u>
🔗 Tarea de combinación	
🛞 Reiniciar	
(U) Apagar	=
🔯 Wake-On-LAN	
Beiniciar Frozen	
🤬 Reiniciar Thawed	
殿 Reiniciar Thawed bloqueada	
🗩 Enviar mensaje	
🎨 Ejecute Windows Update	
🚀 Inicio remoto	-
< <u>V</u> olver <u>Siguiente</u> >	Cancelar



- 2. Seleccione Tarea de combinación y haga clic en Siguiente.
- 3. En la siguiente pantalla, introduzca el nombre de la tarea y seleccione la programación de ejecución de la tarea Diariamente, Semanalmente, Mensualmente o Solo una vez. Los nombres de tarea deben ser únicos. Dos tareas no pueden tener el mismo nombre. Haga clic en *Siguiente*.

Asistente de tareas programadas
Ingrese el nombre de esta tarea: Combination
Ejecutar esta tarea:
Oiariamente
💿 Semanalmente
Mensualmente
Por única vez
<u>≺⊻olver</u> <u>Siguiente</u> > <u>C</u> ancelar

4. Las opciones de configuración de fecha y hora pueden variar en función de los ajustes especificados para la ejecución de la tarea. Haga clic en *Siguiente*.

Asistente de tareas programadas
Seleccione el día de comienzo de esta tarea.
Elija la acción que desea ejecutar:
<u>≺⊻olver</u> <u>Siguiente&gt;</u> <u>Cancelar</u>



5. Seleccione la tarea en la lista desplegable y especifique la hora. Haga clic en el signo + para agregar otra tarea. Repita el proceso para agregar hasta cinco tareas para un máximo de 20 horas. Haga clic en *Siguiente*.

Asistente de tareas programadas	X
Seleccione la tarea que desee ejecutar. Ca ejecutará a la hora especificada.	da tarea se
Wake-On-LAN Start Time:	2:33:37 PM 🚔 2:48:37 PM 🚔 🗶
Reiniciar Frozen V Start Time:	3:03:37 PM 🚔 🗶
Reiniciar Thawed	3:18:37 PM 🚖 🗶 🛨
<ul> <li><u>Volver</u> Sig.</li> </ul>	iiente > <u>C</u> ancelar

6. Compruebe la lista de tareas y haga clic en *Finalizar*.

### Editar tareas programadas

Para editar tareas programadas, haga clic con el botón secundario en la tarea y seleccione Editar tarea. Siga los pasos 1-5 en la sección Programación de tareas de Deep Freeze.



### Asignación de equipos a tareas programadas

Una vez programada una tarea, aparecerá en *Programador*, en el panel *Red y grupos* de la consola.



Para asignar equipos a una tarea, seleccione los equipos deseados en el panel *Estaciones de trabajo* de la consola y arrástrelos a la tarea deseada. O arrastre un grupo a la tarea.

Para ver qué equipos están asignados a una tarea específica, haga clic en la tarea. Los equipos asignados se mostrarán en el panel *Estaciones de trabajo*.

Para eliminar un equipo de una tarea, haga clic con el botón secundario en el equipo y seleccione *Eliminar de tarea*.

### Agregar una tarea

Para agregar una tarea, haga clic con el botón secundario en Programador y seleccione *Agregar tarea*.

### Editar una tarea

Para editar una tarea, haga clic con el botón secundario en la tarea y seleccione *Editar tarea*.

### Pausar una tarea

Para pausar una tarea, haga clic con el botón secundario en la tarea y seleccione *Pausar tarea*.

### Reanudar una tarea

Para reanudar una tarea, haga clic con el botón secundario en la tarea y seleccione *Reanudar tarea*.



### Eliminación de una tarea

Para eliminar una tarea, haga clic con el botón secundario en la tarea y seleccione *Eliminar tarea*.

### Ejecución de una tarea de forma inmediata

Para ejecutar una tarea de forma inmediata, haga clic con el botón secundario en la tarea y seleccione *Ejecutar tarea*.

### Propiedades de las tareas programadas

Para ver las propiedades de una tarea, haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarea y seleccione *Ver propiedades*.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Propiedades	×
7 13 🕏 👅 🗩	
Tarea	
Send Message Send message	
Hora y fecha de ejecución:	
3:25:00 PM 10/1/2019	
Frecuencia:	
on day 1 of every month	
	ОК



Las tareas programadas se ejecutarán aunque la consola Enterprise esté cerrada siempre que el servicio local esté habilitado y las conexiones de red no estén desactivadas al salir de la consola Enterprise.



La consola Enterprise organiza los equipos automáticamente por grupo de trabajo o dominio. Haga clic en el grupo de trabajo o dominio correspondiente para visualizar los equipos de dicho grupo de trabajo o dominio.

La consola Enterprise también puede utilizarse para definir grupos específicos que permitan organizar los equipos.

### Agregar un grupo

El cuadro de diálogo Agregar grupo permite configurar varios filtros para ordenar las estaciones de trabajo en varios grupos. Este filtro actualiza automáticamente la lista de estaciones de trabajo en función de los cambios en los parámetros seleccionados.

Siga los pasos descritos a continuación para agregar un grupo con un filtro:

- 1. Haga clic con el botón secundario en *Grupos definidos por el usuario* en el panel *Red y grupos*.
- 2. Seleccione Agregar grupo. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar grupo:

jregar grupo			<b>E</b>
Nombre del grupo:			
🔽 Usar filtro Columna:	Comparación:	Valor:	

- 3. Especifique el Nombre de grupo.
- 4. Seleccione Columna.
- 5. Seleccione Comparación.
- 6. Seleccione Opción Y/O si desea agregar otro filtro.
- 7. Especifique Valor o Expresión regular.
- 8. Haga clic en Agregar.



La siguiente tabla muestra la columna, la comparación, la opción y los valores.

Seleccionar Columna	Seleccionar Comparación	Seleccionar Opción	Especificar Valor o Expresión regular
Estaciones de trabajo	lgual a Distinto de Expresión regular Contiene	Y O	Especifique el Valor o la Expresión regular.
Grupo de trabajo	lgual a Distinto de Expresión regular Contiene	Y O	Especifique el Valor o la Expresión regular.
Dirección IP	lgual a Distinto de Expresión regular Contiene	Y O	Especifique el Valor o la Expresión regular.
Estado	lgual a Distinto de	Y O	Frozen Frozen y bloqueado Thawed Thawed y bloqueado Aplicando Windows Update Aplicando Archivo por lotes Periodo Thawed Modo de mantenimiento La licencia expiró Seed de WKS Desconectado
Etiquetas	lgual a Distinto de	Y O	Especifique el Valor o la Expresión regular.
Notas	Contiene	Y O	Especifique el Valor o la Expresión regular.
Configuración	lgual a Distinto de Expresión regular Contiene	Y O	Especifique el <i>Valor</i> o la <i>Expresión regular</i> .



Seleccionar Columna	Seleccionar Comparación	Seleccionar Opción	Especificar Valor o Expresión regular
Fecha de configuración	lgual a Distinto de Mayor que Mayor o igual que Menor que Menor o igual que	Y O	Especifique la <i>Fecha</i> .
Archivo de instalación	lgual a Distinto de Expresión regular Contiene	Y O	Especifique el <i>Valor</i> o la <i>Expresión regular</i> .
Versión	lgual a Distinto de Mayor que Mayor o igual que Menor que Menor o igual que	Y O	Especifique el <i>Valor</i> o la <i>Expresión regular</i> .
Sistema operativo	lgual a Distinto de Expresión regular Contiene	Y O	Especifique el <i>Valor</i> o la <i>Expresión regular</i> .
Dirección MAC	lgual a Distinto de Expresión regular	Y O	Especifique el <i>Valor</i> o la <i>Expresión regular</i> .
Nombre de usuario	lgual a Distinto de Expresión regular	Y O	Especifique el <i>Valor</i> o la <i>Expresión regular</i> .
Descongelada durante	Mayor que Mayor o igual que Menor que Menor o igual que	Y O	Especifique el <i>Valor</i> .
ThawSpace libre (GB)	lgual a Distinto de Expresión regular	Y O	Especifique el Valor o la <i>Expresión regular</i> .



### Construcción de una estructura de grupo definida por el usuario

Una vez que se agrega un grupo, se pueden añadir uno o varios subgrupos debajo de forma indefinida como una forma de diferenciar los entornos, como se muestra en el ejemplo siguiente:



### Importación de grupos desde Active Directory

Si la estructura de grupo se ha diseñado en Active Directory, puede importarse directamente en la consola Enterprise. Siga estos pasos para importar desde Active Directory:

- 1. Seleccione *Herramientas* > *Importar grupos desde Active Directory* o haga clic en el icono *LDAP* en la barra lateral.
- 2. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo Seleccione la ficha *Microsoft* o la ficha *Novell*.

Parámetros del Servidor LDAP
Microsoft Novell
Servidor de LDAP
Dominio
Contraseña
🔽 Conexión anónima
Conectarse Cancelar

- 3. Introduzca la información del servidor LDAP correspondiente a la ubicación de la importación. La opción de inicio de sesión anónima también está disponible. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se requerirá un nombre de usuario y una contraseña.
- 4. Seleccione *LDAP seguro* si su red utiliza LDAP seguro. (Para más información sobre LDAP seguro, consulte https://support.microsoft.com/en-ca/kb/321051)
- 5. Haga clic en *Conectar*. Aparecerá a jerarquía de *Active Directory*. Seleccione las entradas y haga clic en *Importar*


La consola Enterprise almacena el historial de los equipos de destino.

Si un equipo se desconecta de una red, se apaga o se reinicia, aparecerá un signo de exclamación (!) en la consola Enterprise para ese equipo en particular. Si el equipo se vuelve a conectar, el signo de exclamación desaparece.

Si el equipo se desconecta de forma permanente (por ejemplo, si el equipo se desconecta de forma permanente de la red) o si el equipo se apaga, el signo de exclamación permanece visible.

En la consola Enterprise, vaya a *Archivo > Salir*. Seleccione la opción *Cerrar y apagar las conexiones de la red* y haga clic en *Aceptar*. Cuando vuelva a abrir la consola Enterprise, los equipos con el signo de exclamación (!) aparecerán en el Historial. Si el equipo está apagado y cuenta con el hardware Wake-on-LAN, haga clic con el botón secundario en Historial en el equipo y seleccione Wake-on-LAN para reactivar el equipo.

Opciones en el Historial:

- Para ver el historial haga clic en Historial en el panel Red y grupos.
- Para eliminar equipos del historial, selecciónelos, haga clic con el botón secundario y seleccione *Quitar del historial* en el menú contextual.
- Para activar el equipo con Wake-on-LAN, seleccione los equipos, haga clic con el botón secundario y seleccione *Wake-on-LAN* en el menú contextual.

## Agregar equipos a un grupo



Se pueden agregar equipos a un grupo arrastrándolos desde el panel *Estaciones de trabajo* hasta el grupo deseado o utilizando un filtro automático establecido durante la creación de los grupos.

El filtrado de grupos automático permite agregar equipos de forma automática a grupos definidos por el usuario. Los equipos se agregan según el nombre de equipo.

Se pueden utilizar comodines (\*, ?) para agregar un grupo de equipos basado en un segmento específico del nombre.

Ejemplo: Lab1-\* agrega todas los equipos cuyos nombres comienzan con Lab1-.

#### Clasificación alfabética de grupos

Para clasificar los grupos en orden alfabético, haga clic con el botón secundario en *Grupos definidos por el usuario* y seleccione *Ordenar grupos alfabéticamente*.

#### Eliminación de estaciones de trabajo de un grupo definido por el usuario

Para eliminar un equipo de un grupo, haga clic con el botón secundario en el equipo en *Grupos definidos por el usuario* y seleccione *Eliminar del grupo*.

#### Importación o exportación de grupos a un archivo

Para importar grupos desde un archivo o exportar grupos a un archivo, seleccione la opción deseada en el menú *Herramientas*.



# Configuración de acciones personalizadas

Deep Freeze ofrece las siguientes acciones personalizadas a las que se puede acceder a través del menú *Acciones*. Se pueden crear acciones adicionales conforme a necesidades específicas. Deep Freeze proporciona tres acciones predeterminadas. Es posible configurar acciones personalizadas adicionales importando el archivo *.xml* apropiado en la consola Deep Freeze. Para obtener más información acerca de las acciones personalizadas, la estructura del archivo de acciones personalizadas y otros parámetros, consulte Apéndice E.

### **Controlar con RDC**

Permite la conexión con el equipo a través del protocolo de escritorio remoto de Microsoft. La conexión de escritorio remoto debe estar habilitada en los equipos de destino.

Configurar acciones personalizadas para la Co	onsola Deep Freeze Enterprise	×
Acciones personalizadas		
Control con BDC		
Eiecución remota		
Envío e instalación de archivo MSI		
		_
<u>Eliminar</u> <u>Exportar</u>		I

- 1. Vaya a Acción > Acciones personalizadas.
- 2. Seleccione Controlar con RDC.
- 3. Introduzca la *Ruta ejecutable* o busque y seleccione la ubicación.
- 4. Introduzca el Directorio de trabajo.
- 5. Haga clic en Aplicar.



### Ejecución remota

La ejecución remota permite ejecutar de forma remota un archivo ejecutable en un equipo. PsExec es una herramienta que puede utilizarse para ejecutar de manera remota un archivo ejecutable en un equipo. PsExec debe descargarse e instalarse en el equipo. Para obtener más información sobre PsExec, visite http://www.faronics.com/pstools.

	Ubicación de PSExec
Acciones personalizadas	Establecer ubicación de PSEvec
Control con RDC	
Ejecución remota	
Envío e instalación de archivo MSI	
	Ingrese la ruta a usar la aplicación PSExec instalada en la computadora. Si la aplicación PSExec no está instalada en la computadora, entonces haga clic en el vínculo a continuación. Se lo dirigirá al sitio web de donde puede descargar e instalar esta aplicación. Una vez que haya terminado de instalar la aplicación PSExec, vuelva a esta pantalla e ingrese la ruta de la aplicación en el cuadro de <u>Vínculo a PSExec</u>
Eliminar Exportar Importar	Certar

#### Configurar

- 1. Vaya a Acción > Acciones personalizadas.
- 2. Seleccione Ejecución remota.
- 3. Introduzca la Ubicación de PSExec o busque y seleccione la ubicación.
- 4. La *Ruta ejecutable* y el *Directorio de trabajo* se agregarán automáticamente. La *Ruta ejecutable* y el *Directorio de trabajo* pueden modificarse más tarde.
- 5. Haga clic en *Cerrar*.

#### Ejecutar

- 1. Seleccione los equipos en el panel Estaciones de trabajo.
- 2. Seleccione Acción > Ejecución remota.
- 3. Se mostrará el cuadro de diálogo Ejecución remota.
- 4. Introduzca el Nombre de usuario, la Contraseña y el Comando.
- 5. Haga clic en Aceptar.



### Enviar e instalar archivo MSI

La opción *Enviar e instalar archivo MSI* permite enviar e instalar un archivo *.msi* en un equipo a través de la consola Enterprise.

Configurar acciones personalizadas para la Co	nsola Deep Freeze Enterprise
Configurar acciones personalizadas para la Co Acciones personalizadas Control con RDC Ejecución remota Envío e instalación de archivo MSI	Insola Deep Freeze Enterprise
	aplicación PSExec no está instalada en la computadora, entonces haga clic en el vínculo a continuación. Se lo dirigirá al sitio web de donde puede descargar e instalar esta aplicación. Una vez que haya terminado de instalar la aplicación PSExec, vuelva a esta pantalla e ingrese la ruta de la aplicación en el cuadro de <u>Vínculo a PSExec</u>
Eliminar Exportar Importar	<u>C</u> errar

#### Configurar

- 1. Vaya a Acción > Acciones personalizadas.
- 2. Seleccione Enviar e instalar archivo MSI.
- 3. Introduzca la Ubicación de PSExec o busque y seleccione la ubicación.
- 4. La *Ruta ejecutable* y el *Directorio de trabajo* se agregarán automáticamente. La *Ruta ejecutable* y el *Directorio de trabajo* pueden modificarse más tarde.
- 5. Haga clic en Cerrar.

#### Ejecutar

- 1. Seleccione los equipos en el panel Estaciones de trabajo.
- 2. Seleccione Acción > Enviar e instalar archivo MSI.
- 3. Aparecerá el cuadro de diálogo Enviar e instalar archivo MSI.
- 4. Introduzca el Nombre de usuario, la Contraseña, el Nombre de archivo y la Letra de la unidad.
- 5. Haga clic en Aceptar.



## Enviar e iniciar

Puede enviar e iniciar archivos en las estaciones de trabajo gestionadas.

Siga los pasos descritos a continuación para enviar e iniciar archivos en las estaciones de trabajo gestionadas:

- 1. Seleccione una o más estaciones de trabajo en el panel Estación de trabajo.
- 2. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Acciones > Enviar y ejecutar*. Se mostrará el cuadro de diálogo Enviar e iniciar:

Enviar e iniciar	×
Ruta del archivo:	
Parámetros de línea de comandos	

- 3. Seleccione la ruta del archivo o especifíquela.
  - Nombre y ruta de archivo especifique el nombre y la ruta de archivo donde está ubicado el archivo en el equipo con la consola. También puede buscar y seleccionar el archivo ejecutable. Los tipos de archivo admitidos son .exe (ejecutables) y .msi (instaladores MSI). Los archivos MSI se ejecutan en modo de instalación de forma predeterminada. Por ejemplo, si el archivo ejecutable MyApplication.exe está ubicado en C:/AppFolder, especifique C:/AppFolder/MyApplication.exe.
- 4. Especifique los parámetros de la línea de comandos con variables de entorno (opcional):
  - > Argumentos especifique los argumentos que desee aplicar con el archivo ejecutable. Por ejemplo, si el archivo ejecutable se va a ejecutar desde el símbolo del sistema con el comando C:/AppFolder/MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log como argumento. Para archivos .msi, especifique los argumentos que normalmente especificaría al iniciar el archivo .msi con MSIEXEC. Si no especifica ningún argumento para un archivo .msi, Deep Freeze agregará automáticamente "/i" (install) de forma automática. Deep Freeze también reemplazará cualquier opción de visualización con /qn (quiet, sin interfaz de usuario).
- 5. Haga clic en Aceptar.

El archivo se enviará a la estación de trabajo seleccionada y se iniciará de forma remota en las estaciones de trabajo seleccionadas.



### Inicio remoto

Puede iniciar de forma remota archivos en las estaciones de trabajo gestionadas.

Siga los pasos descritos a continuación para ejecutar archivos de forma remota en las estaciones de trabajo gestionadas:

- 1. Seleccione una o más estaciones de trabajo en el panel Estación de trabajo.
- 2. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Acciones > Ejecución remota*. Se mostrará el cuadro de diálogo Ejecución remota:

Inicio remoto	x
Ruta del archivo:	
Parámetros de línea de comandos	

- 3. Seleccione la ruta del archivo o especifíquela.
  - Nombre y ruta de archivo especifique el nombre y la ruta de archivo donde está ubicado el archivo en el equipo con la consola. También puede buscar y seleccionar el archivo ejecutable. Los tipos de archivo admitidos son .exe (ejecutables) y .msi (instaladores MSI). Los instaladores MSI se ejecutan en modo de instalación de forma predeterminada. Por ejemplo, si el archivo ejecutable MyApplication.exe está ubicado en C:/AppFolder, especifique C:/AppFolder/MyApplication.exe.
- 4. Especifique los parámetros de la línea de comandos con variables de entorno (opcional):
  - > Argumentos especifique los argumentos que desee aplicar con el archivo ejecutable. Por ejemplo, si el archivo ejecutable se va a ejecutar desde el símbolo del sistema con el comando C:/AppFolder/MyApplication -o logFile.log, especifique -o logFile.log como argumento. Para archivos .msi, especifique los argumentos que normalmente especificaría al iniciar el archivo .msi con MSIEXEC. Si no especifica ningún argumento para un archivo .msi, Deep Freeze agregará automáticamente "/i" (install) de forma automática. Deep Freeze también reemplazará cualquier opción de visualización con /qn (quiet, sin interfaz de usuario).
- 5. Haga clic en Aceptar.

El archivo se ejecutará de forma remota en las estaciones de trabajo seleccionadas.



### Eliminación, importación y exportación de acciones personalizadas

#### Eliminación de acciones personalizadas

Para eliminar acciones personalizadas, siga estos pasos:

- 1. Vaya a Acción > Acciones personalizadas.
- 2. Seleccione la acción personalizada que desea eliminar.
- 3. Haga clic en *Eliminar*.

#### Importación de acciones personalizadas

Para importar acciones personalizadas, siga estos pasos:

- 1. Vaya a Acción > Acciones personalizadas.
- 2. Haga clic en Importar.
- 3. Busque y seleccione el archivo *.xml* que se va a importar.
- 4. Haga clic en *Abrir* para importar el archivo.

#### Exportación de acciones personalizadas

Para exportar acciones personalizadas, siga estos pasos:

- 1. Vaya a Acción > Acciones personalizadas.
- 2. Seleccione la acción personalizada que desea exportar.
- 3. Haga clic en *Exportar*.
- 4. Se mostrará el cuadro de diálogo de Exportar acción personalizada a archivo.
- 5. Especifique un *Nombre de archivo* y haga clic en *Guardar*.



El Personalizador de la consola permite especificar qué funciones y comandos desea que estén disponibles en la consola y guardar el resultado como una nueva consola que puede distribuir en su organización.

Los ajustes disponibles se agrupan en categorías (funciones de la consola, comandos de estación de trabajo, comandos de Deep Freeze, comandos de instalación/desinstalación de estaciones de trabajo y comandos del Programador). Haga clic en el signo más (+) en el extremo izquierdo de cada categoría para obtener una lista completa de los ajustes disponibles en esa categoría.

Active o desactive las casillas de verificación individuales según sea necesario. También puede activar o desactivar todas las categorías juntas. Los ajustes desactivados no estarán disponibles en la nueva consola Enterprise que se cree. Para consultar un ejemplo sobre cómo utilizar el Personalizador de la consola en un caso práctico, consulte Apéndice D.

Siga estos pasos para crear consolas con funciones limitadas:

- 1. Seleccione Herramientas > Personalizador de la consola.
- 2. Se mostrará el Personalizador de la consola.

Personalizador de la consola	×
Comandos de las consola disponibles	
🕞 — 🔲 🤬 Funciones de la consola	
> 🔲 💻 Comandos de la estación de trabajo	
🕨 — 🔲 🎯 Comandos de Deep Freeze	
📄 🗁 🗖 🚵 Comandos de instalación/desinstalación de l	a estación de trabajo
Description of the second s	
Guardar cor	

- 3. Seleccione las funciones que se mostrarán en la nueva consola.
- 4. Haga clic en *Guardar como* para guardar la consola. Especifique un nombre para el archivo.
- 5. Cuando haga doble clic en el archivo *.exe* que se acaba de crear, se iniciará la consola con funcionalidad limitada.



# Apagado de la consola Deep Freeze Enterprise

Para apagar la consola Deep Freeze, seleccione *Archivo > Salir* o haga clic en el botón para cerrar la ventana. Al salir, podrá elegir:

• Minimizar la consola en la bandeja del sistema.

Esto no detiene la consola y mantiene las conexiones activas. El icono de la consola Deep Freeze aparece en la bandeja del sistema. Las tareas programadas seguirán ejecutándose. Para volver a abrir la consola Deep Freeze Enterprise, haga clic con el botón secundario en el icono de la barra de tareas y seleccione *Restaurar la Consola Deep Freeze*.

· Cerrar la consola Deep Freeze y dejar las conexiones de red en ejecución

Esto cierra la consola, pero mantiene activas las conexiones con los equipos. Las tareas programadas seguirán ejecutándose.

• Cerrar la consola Deep Freeze y apagar las conexiones de red.

Esto detiene los procesos de la consola, cierra las conexiones (incluido el servicio local) y no inicia la ejecución de las tareas programadas. Sin embargo, las tareas programadas que empezaron ejecutarse, seguirán con su ejecución.

😔 Opciones de salida de la Consola Enterprise				
Salida de la Consola Enterprise				
Cuando se sale de la Consola Deep Freeze Enterprise:				
🔘 Minimizar a bandeja del sistema				
Cerar y dejar ejecutándose las conexiones de la red				
O Cerrar y apagar las conexiones de la red				
Predeterminar	OK Cancelar			

Si se activa la opción *Establecer como predeterminado*, no se mostrará el cuadro de diálogo la próxima vez que salga de Deep Freeze. Para editar estos ajustes seleccione *Herramientas > Opciones de salida*.



# Instalación de Deep Freeze en las estaciones de trabajo

Una vez creado un archivo de programa de instalación personalizado por medio del Administrador de configuración, Deep Freeze puede implementarse en los equipos mediante una instalación con supervisión, una instalación localizada, el sistema de instalación silenciosa o como parte de un proceso de imágenes.



Antes de realizar la instalación, se deben deshabilitar todas las utilidades y programas que se estén ejecutando en segundo plano, y cerrar todas las aplicaciones abiertas. Estos programas pueden interferir con la instalación y Deep Freeze podría no funcionar correctamente.

El equipo se reiniciará después de que se haya completado cualquier tipo de instalación. Deep Freeze debe estar en modo Descongelado para que se complete con éxito cualquier tipo de desinstalación.

Durante la instalación, se eliminarán todos los ThawSpace existentes si:

- No se ha activado la opción relativa a conservar los ThawSpace existentes en el Administrador de configuración.
- El ThawSpace no se ha creado con Deep Freeze Enterprise v5 o posterior.

#### Instalación o desinstalación con supervisión

Para instalar o desinstalar Deep Freeze, siga estos pasos:

- 1. Ejecute el archivo de programa de instalación (*DFWks.exe*) en el equipo. Aparecerá la siguiente pantalla:
- 2. Haga clic en *Instalar* para iniciar la instalación. Siga los pasos que se muestran en la pantalla y acepte el contrato de licencia. Se instalará Deep Freeze y se reiniciará el equipo.



Para desinstalar Deep Freeze, haga clic en la opción *Desinstalar*. Solo se puede hacer clic en Desinstalar si previamente se ha instalado Deep Freeze en el equipo y si este está en modo Descongelado. Si hay un ThawSpace existente, Deep Freeze mostrará un cuadro de diálogo para que seleccione si desea conservarlo o eliminarlo.



Si la unidad de disco duro está demasiado fragmentada, no es posible crear ThawSpaces Se mostrará un mensaje que le pedirá que cancele la instalación o que instale Deep Freeze sin un ThawSpace.



Si selecciona *Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows* (ficha Opciones avanzadas en el Administrador de configuración) e instala Deep Freeze, el instalador comprobará si se han completado todas las actualizaciones de Windows. Si no se han completado, no se llevará a cabo la instalación de Deep Freeze. Complete las actualizaciones de Windows y pruebe a instalar Deep Freeze de nuevo.



Si desactiva Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows e instala Deep Freeze, compruebe que se hayan completado todas las actualizaciones de Windows sin utilizar Deep Freeze. Si desactiva esta opción, el equipo puede quedar atrapado en un ciclo de reinicios debido a las actualizaciones de Windows incompletas.



# Desinstalación de Deep Freeze en la estación de trabajo a través de la

### consola

La consola Enterprise puede utilizarse para desinstalar Deep Freeze por completo o para desinstalar Deep Freeze pero dejando la semilla de estación de trabajo. Para poder desinstalar el programa, el equipo debe estar en modo Descongelado.

💭 Co	nsola Deep Freeze Ente	erprise		•			
Archiv	o Ver Seleccionar	Acciones Herrami	entas Ayuda		Reiniciar Thawed bloqueada		
۲	0 🔇 🤤	9 🚱 🔘 🖻	- 🗞 🍞 👂	٢	Reiniciar Frozen	) 🔏 🚍	🚔 - 🄇
	Red y (	irupos			Enviar mensaje	Estaciones	s de trabajo
	🔺 🍓 (localhost:77	25]	Estaciones de trabajo	9	Bloquear	Confi	Fecha de
	Þ 🗲 Toda la re	d	DFWORKSTATION	2	Desklasses	DFWks	Noc
	🖌 🧱 Grupos de	finidos por el usuario		J	Desbioquear		
	Group 1			8	Actualizar configuración		
	Group 2			80	Actualizar mantenimiento		
	Group 4				Ejecute Windows Update		
	Historial			8	Finalizar tarea de la estación de trabajo		
	Programac	lor de tareas iones disponibles		<b>1</b>	Inicio remoto		
	N 192.168.5.20	01		1	Enviar e iniciar		
				2	Formatear ThawSpace		
				Ы	Mostrar registro		
				圜	Eliminar del grupo		
					Eliminar de la tarea		
				L	Eliminar del historial		
	<u> </u>			=	Custom Actions		
	C Frozen	1		52	Instalar		
	Can Thawed	0			Instalal		
	Destino	0		6	Actualizar		
	Historial	0		A	Desinstalar (dejar Seed)		
	Total	1			Evportar	1	
			•		Exportar		
[localho	ost:7725] : Toda la red		1 elemento seleccionado		Copiar		

Para desinstalar Deep Freeze de un equipo y dejar la semilla de estación de trabajo, haga clic con el botón secundario en las estaciones de trabajo en modo Descongelado y seleccione *Desinstalar (Dejar semilla)*, como se muestra arriba. O haga clic en el icono de la barra de herramientas.

Para desinstalar por completo Deep Freeze y la semilla de estación de trabajo, seleccione los equipos que desea desinstalar y haga clic en el icono *Desinstalar* de la barra de herramientas.



Para poder desinstalar Deep Freeze, el equipo debe estar en modo Descongelado. La consola Enterprise solicitará una confirmación. Una vez confirmada la desinstalación, se desinstalará Deep Freeze y se reiniciará el equipo.



### Instalación o desinstalación silenciosa

El Sistema de instalación silenciosa permite instalar Deep Freeze rápidamente en varias equipos de una red. Todas las utilidades de implementación que permiten la ejecución de una línea de comandos en un equipo remota pueden implementar el Sistema de instalación silenciosa. Una vez completada la instalación silenciosa, el equipo se reinicia automáticamente. La línea de comandos incluye las opciones siguientes:

Sintaxis	Descripción	
[/Install]	Instala Deep Freeze mediante el archivo de instalación	
[/Install /Seed]	Instala solamente el archivo de semilla de estación de trabajo especificado	
[/Install /Thawed]	Instala Deep Freeze con el archivo de instalación y reinicia el equipo en modo Descongelado.	
[/Uninstall]	Desinstala Deep Freeze	
[/Uninstall /Seed]	Desinstala Deep Freeze y deja instalada la semilla de estación de trabajo	
[/PW=password]	Establece una contraseña durante la instalación*	
[/AllowTimeChange]	Permite cambiar el reloj del sistema*	
[/Freeze=C,D,]	Pone en modo Congelado las unidades especificadas (y en modo Descongelado las demás)*	
[/Thaw=C,D,]	Poner en modo Descongelado las unidades especificadas (y en modo Congelado las demás)*	
[/USB]	No protege los discos duros USB externos	
[/FireWire]	No protege los discos duros FireWire externos	

### Ejemplo de línea de comandos

DFWks.exe /Install /Freeze=C /PW=password

En el ejemplo que se muestra arriba, el archivo de programa de instalación de Deep Freeze se llama *DFWks.exe*. Solamente se pondrá la unidad C: en modo Congelado. Todas las demás unidades del equipo estarán en modo Descongelado. Si el equipo solo tiene una unidad C:, puede omitirse el parámetro [/Freeze]. Se creará una contraseña (contraseña). Después de ejecutarse el comando, se instalará Deep Freeze y se reiniciará el equipo en modo Congelado, listo para utilizarse.

El Sistema de instalación silenciosa no funciona sin el parámetro [/Install] o [/Uninstall]. Deep Freeze debe estar en modo Descongelado para de poder utilizar [/Uninstall].





Para ejecutar las opciones de configuración de la línea de comandos, es preciso desactivar Deshabilitar opciones de línea de comandos en la ficha Opciones avanzadas.



\* Estas opciones están deshabilitadas de forma predeterminada.

### Instalación o desinstalación silenciosa a través de un acceso directo

Es posible instalar Deep Freeze directamente en un equipo sin tener que usar el cuadro de diálogo de instalación. Siga estos pasos.

- 1. Localice el archivo del programa de instalación de Deep Freeze (*DFWks.exe*) en el equipo de destino.
- 2. Haga clic con el botón secundario en el icono y seleccione Crear acceso directo.
- 3. Haga clic con el botón secundario en el acceso directo y seleccione Propiedades.
- 4. Para editar la ruta del campo Destino escriba /install o /uninstall al final de la ruta.

Ejemplo de destino de acceso directo:

C:\Documents and Settings\DFWks.exe /install

Al hacer doble clic en el nuevo acceso directo, Deep Freeze se instalará o desinstalará de inmediato, y se reiniciará el equipo.

Deep Freeze debe estar en modo Descongelado para poder utilizar /uninstall.



Si la unidad de disco duro está demasiado fragmentada, no es posible crear ThawSpaces y se cancelará la instalación.

#### Instalación de red en varios equipos

El Sistema de instalación silenciosa también se puede utilizar para instalar Deep Freeze en varias equipos de una red. Si las estaciones de trabajo de la red utilizan secuencias de comandos para iniciar sesión, las secuencias de comandos pueden usarse para instalar Deep Freeze automáticamente en todas las estaciones de trabajo de la red. Todas las estaciones de trabajo se iniciarán en modo Congelado, listas para ser utilizadas una vez que la instalación se haya completado.

Utilice una de las siguientes sintaxis de líneas de comandos para crear un archivo de registro de informe de error de instalación:

\\Server Name\Share Name\DFWks.exe /Install >> my.log



#### Instalación en versiones existentes de Deep Freeze

A menos que se utilice la función Actualizar software Deep Freeze (para Deep Freeze 6.5 y versiones posteriores), todas las versiones existentes de Deep Freeze deberán desinstalarse antes de realizar una nueva instalación de Deep Freeze.

### Instalación mediante imágenes

Deep Freeze ha sido diseñado para funcionar con los principales productos de software de gestión de escritorios y creación de imágenes. Use la instalación con supervisión o bien la instalación silenciosa para instalar Deep Freeze en una imagen maestra.

Es preciso preparar Deep Freeze para la implementación antes de finalizar la imagen maestra. Para preparar la imagen maestra para implementarla, siga estos pasos:

- 1. Reinicie el equipo en modo Descongelado.
- Inicie Deep Freeze utilizando el método abreviado de teclado CTRL+MAYÚS+ALT+F6. También puede pulsar *Mayús* y hacer doble clic en el icono de Deep Freeze en la bandeja del sistema.
- 3. Introduzca la contraseña y haga clic en Aceptar.
- 4. Haga clic en Establecer indicador de clonación en la ficha Control de reinicio.
- 5. Aparecerá el mensaje *Se estableció el indicador con éxito. ¿Desea reiniciar el equipo ahora?* Haga clic en *Sí* para reiniciar el equipo de inmediato. Haga clic en *No* para reiniciar el equipo más tarde.

Deep Freeze Enterprise	<b>×</b>
Control de reinicio Contraseña Red T <u>h</u> awSpace	
Estado en el próximo reinicio C Reiniciar congelada C Reiniciar descongelada el (los) pr(1,reinicios C Reiniciar descongelada	Opciones de clonado (imágenes)
Licencia	
Clave de licencia	Y Editar
Tipo de licencia Prohibida la reventa Fecha de vencimiento Nunca expira	<u>A</u> ctualizar licencia
V8.20.220.4737	Cancelar Aplicar y Reiniciar



<u>^</u>

El comando Establecer indicador de clonación es importante durante la creación de la imagen porque arranca el equipo en modo Descongelado si Deep Freeze no puede leer el archivo de configuración una vez se ha instalado la imagen correctamente.

Si no se establece el indicador de clonación y Deep Freeze no puede leer el archivo de configuración, se congelarán todas las unidades una vez se haya instalado la imagen correctamente.



Si va a utilizar Sysprep, asegúrese de establecer el indicador de clonación después de preparar el sistema para la creación de la imagen antes de iniciar Sysprep.

Después de crear la imagen, los equipos deben reiniciarse una vez más para que Deep Freeze pueda detectar correctamente los cambios en la configuración del disco. Si la imagen se instala en los equipos en modo no supervisado, deberá tomar medidas para asegurarse de que los equipos se reinicien y así permitan que se actualice la configuración.

Para volver al modo Congelado después de la creación de la imagen, configure Deep Freeze para que se reinicie en modo Descongelado los próximos *n* reinicios (en la imagen maestra). De esa manera, después de *n* reinicios, el equipo entrará en modo Congelado de forma automática. También puede utilizar el control de la línea de comandos de Deep Freeze para poner los equipos seleccionadas en modo Congelado.

### Instalación localizada

También es posible implementar Deep Freeze por medio de una Instalación localizada desde la consola Enterprise.



# Búsqueda de actualizaciones

Deep Freeze permite comprobar si hay nuevas versiones disponibles.

Vaya a *Ayuda > Buscar actualizaciones*. Se comprobará si hay nuevas versiones de Deep Freeze disponibles.



Si hay una nueva versión disponible, haga clic en *Descargar la última versión* para actualizar Deep Freeze.



# Gestión de equipos con Deep Freeze

En este capítulo se describe la gestión de equipos en los que Deep Freeze está instalado.

#### Temas

Pantalla de inicio de sesión Ficha Control de reinicio Ficha Contraseña Ficha Red Ficha ThawSpace Instalaciones, modificaciones o eliminaciones de software permanentes



## Pantalla de inicio de sesión

Utilice uno de los siguientes métodos para acceder a Deep Freeze desde un equipo.

 Si el icono de Deep Freeze aparece en la bandeja del sistema, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga doble clic en el icono de Deep Freeze. Si Deep Freeze se ejecuta en Modo invisible y el icono de Deep Freeze no aparece, deberá utilizarse el método abreviado de teclado CTRL+ALT+MAYÚS+F6 para accede al cuadro de diálogo de inicio de sesión.

Deep Freeze Enterprise	
Token de OTP:	Versión:
003FFB00	8.20.220.4737
Ingrese contraseña:	
<u>C</u> ancelar	<u><u>o</u>k</u>

2. Introduzca la contraseña del administrador y haga clic en *Aceptar* para iniciar sesión en Deep Freeze.

Como función de seguridad adicional, Deep Freeze evita "ataques de fuerza bruta" al reiniciar automáticamente el equipo después de 10 intentos de conexión fallidos.

### Iniciar Deep Freeze en dispositivos con pantalla táctil

Puede utilizar CTRL+ALT+MAYÚS+6 o CTRL+ALT+MAYÚS+F6 para iniciar Deep Freeze en dispositivos con pantalla táctil. Sin embargo, debe habilitar el teclado completo antes de utilizar este método abreviado. También puede mantener pulsada la bandeja del sistema para abrir el menú contextual de Deep Freeze.



La ficha Control de reinicio muestra las siguientes opciones:

### Estado en el próximo reinicio

La ficha Control de reinicio permite configurar el estado de Deep Freeze después del próximo reinicio.

Deep Freeze Enterprise	<b>X</b>
Control de reinicio Contraseña Red T <u>h</u> awSpace	
Estado en el próximo reinicio C Reiniciar congelada C Reiniciar descongelada el (los) pr Reiniciar descongelada	Opciones de clonado (imágenes)
Licencia Clave de licencia Tipo de licencia Prohibida la reventa Fecha de vencimiento Nunca expira Estado de activación: Activado	VX Editar
V8.31.220.5002	Cancelar Aplicar y Reiniciar

Seleccione una de las siguientes opciones:

• Reiniciar como Congelado

para asegurarse de que el equipo aparezca en modo Congelado la próxima vez que se reinicie.

· Reiniciar como Descongelado la próxima vez

para asegurarse de que el equipo aparezca en modo Descongelado cada vez que se reinicie durante un número de reinicios especificado. Cuando se exceda dicho número de reinicios, el equipo se reiniciará en modo Congelado.

Reiniciar como Congelado

para garantizar que el equipo aparezca en modo Congelado cada vez que se reinicie

Seleccione el botón de opción junto a la opción deseada y haga clic en *Aceptar* para guardar los cambios. Al hacer clic en *Aplicar* y *Reiniciar*, se guardarán todos los cambios y se reiniciará el equipo inmediatamente.

### Clonar

El panel *Clonar* se usa para preparar las imágenes maestras para el proceso de implementación. Para obtener más información, consulte la sección Instalación mediante imágenes.



### Licencia

- 1. Para actualizar la clave de licencia, haga clic en *Editar* e introduzca la clave de licencia en el campo *Clave de licencia*.
- 2. Haga clic en *Actualizar licencia*. Deep Freeze pasará de ser una versión de *Evaluación* a una versión *Con licencia*. El campo *Tipo de clave de licencia* muestra la *Clave de licencia*. El campo *Fecha de caducidad* muestra la fecha y la hora en las que vence la licencia.
- 3. Haga clic en Activar ahora. Hay dos opciones disponibles:



- > Seleccione Activar en línea para activar la licencia de Deep Freeze en línea. Esta opción es igual que el paso 1. Haga clic en Siguiente después de seleccionar esta opción. Deep Freeze se activará en línea al hacer clic en Siguiente.
- Seleccione Activar sin conexión. Esta opción permite realizar la activación por teléfono o correo electrónico. Haga clic en Siguiente después de activar. Aparecerá la pantalla Activar sin conexión.

	Concerned and the local sectors and the sector
Cree un archivo de solicitud d para obtener un archivo de re 1) Solicite la activación de la d	le activación sin conexión y envielo por correo electrónico a activation@faronics.com espuesta de activación sin conexión. dave de licencia de Deep Freeze Enterprise:
****************	068410307230580090
**********************	2Q6H1Q2CT320FPGCPG
**************************	2Q6H1Q2CT320FPGCPG Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.
2) Aplique el archivo de respu	QQGH1Q2CT320FPGCPG  Crear archivo de solicitud de activación sin conexión.  esta de activación sin conexión de Faronics:  Aplicar archivo de respuesta de activación sin conexión.



4. Proporcione los *Detalles de activación* al Servicio de activación de Faronics por teléfono o correo electrónico. Una vez que reciba el código de activación de Faronics, introdúzcalo en el campo *Código de activación* y haga clic en *Siguiente*. Ahora la licencia de Deep Freeze está activada.

Activar sin conexión	EZE <sup>™</sup> rerprise			
Cree un archivo de solicitud de activación sin conex para obtener un archivo de respuesta de activación 1) Solicite la activación de la dave de licencia de De	ión y envíelo por I sin conexión. ep Freeze Enterr G	· correo e prise:	electrónico a ac	ctivation@faronics.com
2) Anlique el archive de composte de activeción sie	Crear arc	chivo de	solicitud de act	tivación sin conexión.
2) Aplique el archivo de respuesta de activación sin	2072533 bin	onics:		
C. PSE S Marini IISA GIOL (PESKUP (COLBOIE_2013032	Aplicar arcl	hivo de r	espuesta de a	ctivación sin conexión.
				Cerrar

La clave de licencia se actualiza automáticamente en todos los equipos que se comunican con la consola Enterprise. Si un equipo está desconectado (apagado o desconectado de la red), la clave de licencia se actualizará cuando el equipo se comunique con la consola Enterprise.

# Ficha Contraseña



Deep Freeze Enterprise	
Control de reinicio Contraseña Red	ThawSpace
Cambiar contraseña Ingrese contraseña nueva: Confirme contraseña:	
V8.20.220.4737	OK Cancelar Aplicar y Reiniciar

La ficha Contraseña permite cambiar la contraseña.

- 1. Especifique una nueva contraseña en el campo Introducir nueva contraseña.
- 2. Confirme la nueva contraseña introduciendo la misma contraseña en el campo *Confirmar contraseña*.
- 3. Haga clic en Aceptar.
- 4. Se cambiará la contraseña y se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación.



Deep Freeze Enterprise
Control de reinicio   Contraseña   Red   T <u>h</u> awSpace
Opciones de red C LAN
✓ Usar puerto predeterminado 7725
Consola IP Nombre
V8.20.220.4737 <u>O</u> K <u>C</u> ancelar Aplicar y Reiniciar

La ficha *Red* permite configurar las opciones de red en un equipo.

Para elegir el método de comunicación LAN o WAN haga clic en la opción deseada.

Si desea cambiar el número de puerto predeterminado, desactive la casilla de verificación *Usar puerto predeterminado* e introduzca el número de puerto deseado.

Para obtener más información sobre la configuración de red, consulte Apéndice B.

# Ficha ThawSpace



*ThawSpace* es una partición virtual en un equipo que puede utilizarse para almacenar programas, guardar archivos o realizar cambios permanentes. Todos los archivos almacenados en el ThawSpace se conservarán después de un reinicio, aunque el equipo esté en modo Congelado.

Para que el ThawSpace esté disponible, es preciso configurar su creación en el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise.

Deep Freeze Enterprise	<b>×</b>
Control de reinicio Contraseña Red T <u>h</u> awSpace	
ThawSpaces disponibles           Visibili         Letra de la         Tamaño (MB)         Unidad host	Un ThawSpace es una partición virtual en la que pueden almacenarse y retenerse datos en una computadora en estado Frozen incluso después de reinicios.
V8.20.220.4737	Cancelar Aplicar y Reiniciar

Después de desinstalar Deep Freeze, todos los ThawSpaces serán visibles. Si se vuelve a instalar Deep Freeze, los ThawSpaces estarán en modo *Visible* u *Oculto* en función de la configuración original especificada en la ficha ThawSpace.

Los ThawSpaces existentes se eliminarán durante una desinstalación, si se aplica alguno de estos casos:

- No se ha seleccionado la opción relativa a conservar los ThawSpace existentes en el Administrador de configuración
- El ThawSpace no se ha creado con Deep Freeze Enterprise 5 o posterior.



# Instalaciones, modificaciones o eliminaciones de software

### permanentes

Para que los cambios surtan efecto, es necesario poner los equipos en modo Descongelado. Para instalar un software, a menudo es necesario reiniciar el equipo una o dos veces para completar la instalación.

Deep Freeze ayuda a los administradores a superar las dificultades que implica mantener la configuración de sus equipos en un ambiente de producción. Deep Freeze protege los equipos de cambios no autorizados, virus y programas maliciosos que pueden el equipo en estado no funcional. Deep Freeze también incluye funciones para conservar los datos de usuario mientras protege el equipo.

Para obtener más información sobre cómo implementar Deep Freeze y garantizar la conservación de la información de usuario, consulte *Deep Freeze – Retaining User Data (Deep Freeze: conservación de la información de usuario)* disponible en http://www.faronics.com/library.





# Administración de Anti-Virus

En este capítulo se describe la instalación y el uso de Anti-Virus con la consola Enterprise.

#### Temas

- Información general sobre Anti-Virus
- Informes de Anti-Virus
- Migración al nuevo Anti-Virus
- Habilitar Anti-Virus en la consola Enterprise
- Instalar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo
- Configuración de Anti-Virus
- Usar Faronics Anti-Virus desde la consola Enterprise
- Programar tareas de Anti-Virus
- Usar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo
- Comprobar si hay actualizaciones de Anti-Virus
- Actualizar Faronics Anti-Virus
- Actualizar las definiciones de Anti-Virus
- Desinstalar el cliente de Anti-Virus desde la consola Enterprise
- Deshabilitar Faronics Anti-Virus desde la consola Enterprise



# Información general sobre Anti-Virus

Anti-Virus se puede instalar y usar a través de la consola Enterprise. El uso de Anti-Virus es opcional. También se puede usar Deep Freeze Enterprise sin usar Anti-Virus. Se explican las siguientes secciones:

- Habilitar Anti-Virus en la consola Enterprise
- Instalar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo
- Configuración de Anti-Virus
- Usar Anti-Virus desde la consola Enterprise
- Programar tareas de Anti-Virus
- Usar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo
- Buscar actualizaciones
- Actualizar Faronics Anti-Virus
- Desinstalar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo
- Deshabilitar Anti-Virus en la consola Enterprise



### **Informes de Anti-Virus**

Los informes de Anti-Virus ofrecen una visión general de la versión del antivirus de cada estación de trabajo, su estado de protección, el estado de la protección activa y el estado del firewall, la versión de las definiciones de virus y la hora de la última actualización. También incluye la fecha del último análisis y la fecha de la última amenaza detectada.

- Estado de actualización de definiciones de Anti-Virus: muestra detalles de la actividad de actualización de las definiciones de Anti-Virus en las estaciones de trabajo.
- Estado de Anti-Virus: muestra detalles de la actividad de Anti-Virus en las estaciones de trabajo.
- Cumplimiento y amenazas de Anti-Virus: muestra información histórica sobre las amenazas por número de detecciones en las estaciones de trabajo.
- Historial de análisis de Anti-Virus: muestra información histórica sobre análisis anteriores.
- Cuarentena de Anti-Virus: muestra información sobre los elementos en cuarentena en cada estación de trabajo.



# Migración al nuevo Anti-Virus

Complete los siguientes pasos para migrar al nuevo Anti-Virus:

- 1. Desinstale Legacy Anti-Virus.
- 2. Configure la directiva del nuevo Anti-Virus.
- 3. Instale el nuevo Anti-Virus.



## Habilitar Anti-Virus en la consola Enterprise

Ahora, Anti-Virus forma parte de la consola Enterprise y se puede habilitar desde la misma. Es preciso comprar una licencia aparte para Anti-Virus.

Siga los pasos descritos a continuación para habilitar Faronics Anti-Virus:

- 1. Inicie la consola Deep Freeze Enterprise.
- 2. Vaya a Herramientas > Licencias > Licencia de Faronics Anti-Virus.

Licencia de Faronics Anti-Virus				
🥅 Me gustaría usar Deep	o Freeze Console para administrar Faronics Anti-Virus			
Clave de licencia:		<u>E</u> ditar		
Tipo de licencia:				
Vencimiento de la lice	encia:			
		Cerrar		

- 3. Active la casilla de verificación Deseo usar la consola Deep Freeze para administrar Faronics Anti-Virus.
- 4. Haga clic en Editar.
- 5. Introduzca la clave de licencia y haga clic en Actualizar licencia.
- 6. Haga clic en *Cerrar*. Se descargarán los archivos del instalador de Anti-Virus. Se mostrarán las columnas de Anti-Virus en el panel Estación de trabajo. Se agregará el subnodo Anti-Virus en *Configuración disponible* en el panel Red y grupos.



# Instalar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo

Antes de instalar Anti-Virus en la estación de trabajo, asegúrese de que se haya implementado el archivo de instalación de estación de trabajo de Deep Freeze o la semilla de Deep Freeze, y que la estación de trabajo esté en modo Descongelado.

Siga los pasos descritos a continuación para instalar Anti-Virus en la estación de trabajo:

- 1. Seleccione una estación de trabajo (o varias estaciones de trabajo) en el panel *Estaciones de trabajo > Anti-Virus.*
- 2. Haga clic en el icono de Anti-Virus en la barra de menús y seleccione *Instalar Faronics Anti-Virus*.
- 3. Active la casilla de verificación *Quitar cualquier producto antivirus no compatible antes de instalar Faronics Anti-Virus* para quitar los programas antivirus existentes.
- 4. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.

Se reiniciará la estación de trabajo y se instalará el cliente de Anti-Virus en las estaciones de trabajo.

Se habilitarán las opciones de Anti-Virus en la ficha Anti-Virus.

😓 Consola Deep Freeze Enterprise									
Archivo Ver Seleccionar Acciones Herramientas Ayuda									
۲	🕲 💢 🦻 🔏 🔏	ý 💯 🐼 🎞 📆 🗩	) 🖧 .	- 🔶 🚺		6		) @	) -
	Red y Grupos						E	stacione	s de tra
	4 🤬 [localhost:7725]	🔘 Deep Freeze 🚺 Anti-Virus 4.0							
<u>@</u>	▷ 💁 Toda la red	Estaciones de trabajo	Grupo de	Dirección IP	Pue	Anti-Virus	Confi	Fech	Fech
	Grupos definidos por el usuario								
	Historial								
<u>6</u>	Programador de tareas								
	4 🚴 Configuraciones disponibles								
	😡 Deep Freeze								
	🔺 🚯 Anti-Virus 4.0								
	R Default								



### Configuración de Anti-Virus

Una configuración de Anti-Virus contiene todos los ajustes acerca de cómo se debe ejecutar Anti-Virus en las estaciones de trabajo. Incluye las acciones que debe realizar el programa, las programaciones, los servidores proxy, los informes de error y las funciones permitidas al usuario en la estación de trabajo. En las siguientes secciones se explica cómo crear y aplicar una configuración de Anti-Virus.



Anti-Virus contiene una configuración *Predeterminada*. La configuración Predeterminada contiene los ajustes de configuración más óptimos para administrar Anti-Virus.

### Creación de una configuración de Anti-Virus

Realice los siguientes pasos para crear una nueva configuración de Anti-Virus:

- 1. Inicie la consola Enterprise.
- 2. En el panel Red y grupos, vaya a Configuraciones disponibles > AntiVirus.
- 3. Haga clic con el botón secundario y seleccione Crear nueva configuración.



4. Especifique los ajustes en el nodo Configuración de estación de trabajo:



• Panel Acciones de usuario

Detalles de la configuración	
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov     Actualizaciones     Proxy     Configuración del análisis     Dispositivos USB     Programación     Excepciones del análisis     Acción de limpieza     Protección activa     Protección activa     Reglas del programa     Reglas de la red     Reglas avanzadas     Zonas confiables	Acciones del usuario Mostrar icono en la barra de tareas Permitir análisis manual Permitir que el usuario tome una medida de acuerdo con los resultados del análisis Permitir al usuario anular un análisis
	Aceptar Cancelar

- Mostrar icono de barra de tareas active esta casilla de verificación para mostrar el icono de Faronics Anti-Virus en la barra de tareas de las estaciones de trabajo. Si no se activa esta casilla de verificación, Faronics Anti-Virus permanecerá oculto para el usuario.
  - Permitir análisis manual active esta casilla de verificación para permitir a los usuarios iniciar de forma manual el análisis de Faronics Anti-Virus en las estaciones de trabajo.
  - Permitir al usuario tomar medidas sobre los resultados del análisis active esta casilla de verificación para permitir al usuario de la estación de trabajo tomar medidas en función de los resultados del análisis.
  - Permitir al usuario anular un análisis iniciado localmente active esta casilla de verificación para permitir a los usuarios anular un análisis iniciado localmente en la estación de trabajo.


• Panel Crear un registro de las acciones

Detalles de la configuración	
Configuración de la estación de trat Acciones del usuario Crear un registro de las accione Centro de seguridad de Windov Actualizaciones Proxy Configuración del análisis Dispositivos USB Programación Excepciones del análisis Acción del Impieza Protección ad l'irewall Configuración Reglas del programa Reglas del ared Reglas avanzadas Zonas confiables	s <b>tro de las acciones</b> ji: None so de registro, hasta 10 MB, 40 MB espacio total en disco
	Aceptar Cancelar

- > Nivel de registro seleccione el nivel de registro. Seleccione Ninguno si no desea que se realice ningún tipo de registro. Seleccione Error para registrar los mensajes de error. Seleccione Seguimiento para realizar un seguimiento. Seleccione Detallado si desea que el registro incluya información detallada.
- > Número de archivos de registro especifique el número de archivos de registro. La información de registro se guardará de forma secuencial en los archivos. Por ejemplo, si hay tres archivos A, B y C, Faronics Anti-Virus escribirá primero los registros de error en el archivo A. Una vez que este esté lleno, los escribirá en el archivo B y, por último, en el archivo C. Cuando el archivo C esté lleno, se borrarán los datos en el archivo A y se escribirán los nuevos datos.
- > Tamaño de archivo seleccione el tamaño de cada uno de los archivos en MB.



• Panel Centro de seguridad de Windows



Integrar en Centro de seguridad de Windows – active esta casilla de verificación para integrar Faronics Anti-Virus en el Centro de seguridad de Windows. El Centro de seguridad de Windows indicará si Faronics Anti-Virus está activo o inactivo en la bandeja del sistema.



• Panel Actualizaciones

Detalles de la configuración			×
Configuración de la estación de trat Acciones del usuario Crear un registro de las accione Centro de seguridad de Windov Actualizaciones Proxy Configuración del análisis Dispositivos USB Programación Excepciones del análisis Acción del impieza W Protección activa	Actualizaciones Conéctate para actualizar V de Deep Freeze en la última Actualizaciones de definicion Usar Anti-Virus Definition O P Servidor	Veb Server si no hay comunicación ci a es de Anti-Virus 1 Relay 192.168.6.242	on Enterprise Console 24 🛣 horas
<ul> <li>Frotección del Firewall</li> <li>Configuración</li> </ul>	Nombre de servidor		
Reglas del programa Reglas de la red	Puerto	7724	
Zonas confiables			
< III >			
			Aceptar Cancelar

> Conectar con servidor web de actualizaciones si no hay comunicación con Faronics Core Server en las últimas x horas – seleccione esta opción para conectarse al servidor web de actualizaciones y descargar las definiciones de virus si la estación de trabajo pierde contacto con Faronics Core Server. Si no activa esta casilla de verificación, las definiciones de virus no se actualizarán si la estación de trabajo pierde la conexión con Faronics Core Server.



• Panel Proxy

Detalles de la configuración				×
Configuración de la estación de trat Crear un registro de las accione Crear un registro de las accione Centro de seguridad de Windov Actualizaciones Proxy Configuración del análisis Dispositivos USB Programación Excepciones del análisis Acción de limpieza Protección activa Protección del Firewall Configuración Reglas del programa Reglas de la red Reglas avanzadas Zonas confiables	Proxy Si su estación de trabajo rec servidor web de actualizacio Habilitar proxy Información del serv Dirección: Autenticación del us Mi servidor proxy requiere Tipo de autenticación: Nombre de usuario: Contraseña: Dominio:	quiere que un proxy se comunique con Deep Freeze nes, configúrelos debajo. vidor proxy  suario  e autorización (credenciales de inicio de sesión)  Basic	Enterprise Console o con el Puerto: 80	
<				
			Aceptar	lar

- > Habilitar proxy seleccione la casilla de verificación si las estaciones de trabajo necesitan un proxy para comunicarse con Faronics Core Server o el servidor web de actualizaciones. Especifique la Dirección y el Puerto.
- > Información del servidor proxy: Especifique la Dirección y el Puerto.
- > Autenticación del usuario

Mi servidor proxy requiere autorización (credenciales de inicio de sesión): si el servidor requiere autenticación, especifique los valores para los siguientes campos:

- ~ Tipo de autenticación: seleccione el tipo de autenticación.
- ~ Nombre de usuario: especifique el nombre de usuario.
- ~ Contraseña: especifique la contraseña.
- ~ Dominio: especifique el dominio.



- 5. Especifique los ajustes en el nodo Análisis:
- Panel Configuración de análisis

etalles de la configuración	r				2
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov	Tipos de análisis	Rápido	Profundo del sistema	Personalizada	
Actualizaciones Proxy	Habilitar detección de rootkit				
Configuración del análisis     Tipos de análisis     Dispositivos LISB	Analizar dentro de los archivos				
<ul> <li>Programación</li> <li>Excepciones del análisis</li> </ul>	Excluir unidades extraíbles				
Acción de limpieza     Protección activa      Protección del Finanzil	Analizar el registro	$\checkmark$	1		
Configuración Bedas del programa	Analizar los procesos en ejecución	$\checkmark$	7		
Reglas del programa Reglas de la red Reglas avanzadas	Límite de tamaño máx. de archivo de alm	nacena 100 🚔	МВ		
Zonas confiables		Re	staurar <u>v</u> alores predeterminad	los	
4					
			[	Aceptar	celar

Faronics Anti-Virus ofrece tres tipos de análisis:

- > Análisis rápido analiza las áreas comúnmente afectadas de su equipo. Su duración es menor que el análisis a fondo del sistema. El análisis rápido también usa menos memoria que el análisis a fondo del sistema.
- > Análisis a fondo del sistema realiza un análisis minucioso de todas las áreas del equipo. La duración del análisis dependerá del tamaño de la unidad de disco duro.
- > Análisis personalizado realiza un análisis de acuerdo con las selecciones realizadas en cuadro de diálogo *Detalles de directiva*.

Para cada tipo de análisis, seleccione las opciones siguientes (algunas opciones pueden aparecer atenuadas en función del tipo de análisis):

- > Habilitar detección de rootkits detecta si el equipo está infectado con un rootkit.
- > Analizar dentro de archivos analiza el contenido de los archivos zip. Seleccione esta opción si también desea que se analicen los archivos de almacenamiento, como .RAR y .ZIP. Si un archivo .RAR contiene un archivo infectado, el archivo .RAR se pondrá en cuarentena. Si un archivo .ZIP contiene un archivo infectado, el archivo infectado se pondrá en cuarentena y será reemplazado por un archivo .TXT con texto que informará al usuario de que el archivo estaba infectado y se ha puesto en cuarentena. Especifique el Límite de tamaño del archivo.
- Excluir unidades extraíbles (p.ej., USB) excluye las unidades extraíbles del proceso de análisis. No se analizarán dispositivos como discos externos extraíbles, unidades USB, etc.
- > Analizar el registro analiza el registro.
- Analizar procesos en ejecución analiza los procesos que se están ejecutando en ese momento.

• Panel Dispositivos USB

🚺 Detalles de la política: Default		×
<ul> <li>Configuración de la estación de trabajo Acciones del usuario Crear un registro de las acciones Centro de seguridad de Windows Actualizaciones Proxy</li> <li>Configuración del análisis Dispositivos USB Programación Excepciones del análisis Acción de limpieza</li> <li>Protección activa</li> <li>Protección activa</li> <li>Protección al Firevall Configuración Reglas del programa Reglas de la red Reglas vanzadas Zonas confiables</li> </ul>	<ul> <li>✓ Anizar dispositivos USB cuando se insertem</li> <li></li></ul>	
	Acep <u>t</u> ar Cancelar Apli	car

Analizar unidades USB al insertar – active esta casilla de verificación para analizar las unidades USB cuando se conecten al equipo, y seleccione una de las opciones siguientes:

- > No realizar análisis USB si ya hay otro análisis en curso seleccione esta opción para que el análisis activo no se interrumpa cuando se conecte una unidad USB. Una vez haya finalizado el análisis activo, se deberá iniciar el análisis de la unidad USB manualmente.
- > Interrumpir análisis activo para analizar USB seleccione esta opción para interrumpir el análisis activo y analizar la unidad USB conectada. Una vez se haya interrumpido el análisis activo, este no se reanudará automáticamente, sino que deberá iniciarse manualmente.
- Suprimir análisis USB en cuadro de diálogo de progreso seleccione esta opción para ocultar las indicaciones de que Anti-Virus está analizando las unidades USB que se acaban de conectar; no se abrirá ninguna interfaz de Anti-Virus y el icono de la bandeja del sistema no mostrará información sobre herramientas que indique un análisis en curso. Al finalizar el análisis, se informará a los usuarios si se ha detectado un virus; de lo contrario, no se mostrará ninguna notificación conforme se ha realizado el análisis.

Tenga en cuenta que si no se selecciona la opción Analizar unidades USB al insertar, esta opción no estará disponible.



Si la casilla de selección *Permitir análisis manual* está seleccionada en la ficha *Configuración de estación de trabajo* > panel *Acciones del usuario*, el dispositivo USB se analizará automáticamente. Si la casilla de verificación *Permitir análisis manual* no está seleccionada, el dispositivo USB no se analizará automáticamente. • Panel Programación

Detalles de la configuración		X
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov     Actualizaciones     Proxy     Configuración del análisis     Dispositivos USB     Programación     Excepciones del análisis     Acción de limpieza     Protección del Firewall     Denfinement	Programación         Análisis rápido         Iniciar       8:00:00 AM         Iniciar       8:00:00 AM         Dom       Lun         Image: Inclusion of the second	
Configuración Reglas del programa Reglas de la red Reglas avanzadas Zonas confiables	Iniciar       1:00:00 AM       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando el analisis haya       Image: Cuando el analisis haya         Image: Cuando	
	Opciones	
	Aleatorizar el horario de inicio de los análisis programados cada 2 minutos	
	Opciones de análisis no realizados al inicio No realizar análisis rápido Realizar un análisis rápido aproximadamente 5 (5-60) minutos luego del inicio	
< >	Indicar al usuario que realice un análisis rápido	
	Aceptar Cano	elar:

Análisis rápido:

- Habilitar análisis rápido active esta casilla de verificación para habilitar el análisis rápido.
- > Inicio especifique la hora de inicio.
- > Finalización especifique la hora de finalización. El intervalo de tiempo máximo entre la hora de *Inicio* y la hora de *Finalización* es de 23.59 horas. Si se analizan todos los archivos antes de la hora de *Finalización*, finalizará el análisis. Si el análisis no se completa antes de la hora de *Finalización*, se interrumpirá cuando llegue a la hora de *Finalización*. También puede seleccionar *Cuando finalice el análisis* para asegurarse de que termine el análisis.
- > Días seleccione los días en los que se ejecutará el análisis rápido programado.

Análisis a fondo:

- Habilitar análisis a fondo active esta casilla de verificación para habilitar el análisis a fondo.
- > Inicio especifique la hora de inicio.
- > Finalización especifique la hora de finalización. El intervalo de tiempo máximo entre la hora de *Inicio* y la hora de *Finalización* es de 23.59 horas. Si se analizan todos los archivos antes de la hora de *Finalización*, finalizará el análisis. Si el análisis no se completa antes de la hora de *Finalización*, se interrumpirá cuando llegue a la hora de *Finalización*. También puede seleccionar *Cuando finalice el análisis* para asegurarse de que termine el análisis.
- > Días seleccione los días en los que se ejecutará el análisis a fondo programado.



#### **Opciones:**

Horas de inicio de análisis programados aleatorias cada x minutos – especifique el número de minutos. Los análisis programados se iniciarán de forma aleatoria para reducir el impacto en el tráfico de la red. Faronics Anti-Virus se comunica con Faronics Core cuando se inicia el análisis. Si los análisis de varios sistemas se iniciarán al mismo tiempo, el tráfico de la red podría verse afectado.

Opciones si no se realiza el análisis – seleccione una de las opciones siguientes para especificar cómo se debe realizar el análisis si la estación de trabajo no estaba *ENCENDIDA* durante un análisis programado:

- No realizar análisis rápido seleccione esta opción si no desea realizar un análisis rápido al inicio.
- Realizar análisis rápido aproximadamente x minutos después del inicio especifique el número de minutos que deben transcurrir desde el inicio para que Faronics Anti-Virus inicie el análisis.
- > Preguntar al usuario si desea realizar un análisis rápido seleccione esta opción para preguntar al usuario si desea realizar un análisis rápido.
- Panel Excepciones de análisis

La ficha Excepciones de análisis permite agregar carpetas o archivos identificados como seguros. Faronics Anti-Virus siempre analizará los archivos agregados a la ficha Excepciones de análisis. Sin embargo, nunca identificará los archivos como maliciosos o infectados. El administrador nunca recibirá notificaciones de amenazas de los archivos y carpetas especificados como seguros.

A. Haga clic en Agregar.

Detalles de la configuración				×
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov     Actualizaciones     Proxy     Configuración del análisis     Tipos de análisis	Excepciones del anális Especifique los archivos o las carpetas q las carpetas, Deep Freeze Enterprise Cor La siguiente lista muestra los elementos c Agregar Seleccionar todas	İS ue se sabe que son se sole no informará a es uue no se informarán c Eliminar <u>d</u> e la lista	iguros. Al agregar los arch tos archivos como malicio omo virus.	ivos o sos o
Dispositivos USB     Programación     Excepciones del análisis     Acción de limpieza     Protección activa     Protección del Firewall     Configuración     Reglas del programa     Reglas del programa     Reglas avanzadas     Zonas confiables	Nombre	Tipo	Fecha en la que se	Usuario
,			Ac	eptar Cancelar



B. En el cuadro de diálogo *Agregar*, seleccione *Archivo por ruta completa*, o *Toda la carpeta*. Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo o carpeta y haga clic en *Aceptar*.



C. El Archivo por ruta completa se agregará a las excepciones de análisis.

Configuración de la estación de trat Acciones del usuario Crear un registro de las accione Centro de seguridad de Windov Actualizaciones Proxy Configuración del análisis Tipos de análisis Directivina LICD	Excepciones del análisis Especifique los archivos o las carpetas que se las carpetas, Deep Freeze Enterprise Console La siguiente lista muestra los elementos que no Agregar Seleccionar todas Eli	sabe que son se no informará a e: o se informarán c minar <u>d</u> e la lista	eguros. Al agregar los arch stos archivos como malicio omo virus.	iivos o 1905 O
Programación	Nombre	Tipo	Fecha en la que se	Usuario
Excepciones del análisis     Acción de limpieza     Protección activa     Protección del Firewall     Configuración     Reglas del programa     Reglas del a red     Reglas avanzadas     Zonas confiables	C:\Users\Administrator\Desktop\Faronics C:\Users\Administrator\Desktop\Faronics	Archivo por Toda la car	3/3/2017 3/3/2017	Administrator Administrator
4 []			Ac	eptar Cancela

• Panel Acción de limpieza

Detalles de la configuración	
Configuración de la estación de trat Acciones del usuario Crear un registro de las accione Centro de seguridad de Windov Actualizaciones Proxy Configuración del análisis Dispositivos USB Programación Excepciones del análisis Acción de Impieza Protección activa Protección del Firewall Configuración Reglas de la rograma Reglas de la rograma Reglas de la rograma Sonas confiables	Cleanup Action         Acción predeterminada para archivos infectados <ul> <li>Limpiar/Cuarentena</li> <li>Al detectar una amenaza, intentar desinfectar el archivo y ponerlo en cuarentena si no es</li> <li>Limpiar/Eliminar</li> <li>Al detectar una amenaza, intentar desinfectar el archivo y eliminarlo si no es posible desinfectarlo.</li> </ul> <li>Impiar/Inimar los elementos de la cuarentena que sean de hace más de         <ul> <li>(en días)</li> </ul> </li>
	Aceptar Cancelar

- > Limpiar/Cuarentena al detectar una amenaza, intentar desinfectar el archivo y ponerlo en cuarentena si no es posible desinfectarlo. Si no es posible desinfectar el archivo, se pondrá en cuarentena y no se eliminará.
- > Limpiar/Eliminar al detectar una amenaza, intentar desinfectar el archivo y eliminarlo si no es posible desinfectarlo. Si no es posible desinfectar el archivo, se eliminará del equipo.
- > Eliminar elementos en cuarentena que tengan más de especifique el número de días que se deberán conservar los elementos en cuarentena. El valor predeterminado es 3 días.



6. Especifique los ajustes en el panel Protección activa:



- Habilitar protección activa seleccione esta opción para habilitar la protección en tiempo real. La protección activa es un análisis en tiempo real que se ejecuta en segundo plano sin comprometer el rendimiento del sistema. Seleccione esta opción si hay riesgo de infección de virus en tiempo real desde Internet.
  - > Permitir al usuario desactivar la protección activa Seleccione esta opción para permitir a los usuarios desactivar la protección activa. Seleccione esta opción si los usuarios instalan o utilizan software que podría ser identificado de forma errónea como virus (por ejemplo, la ejecución de macros avanzadas en Microsoft Office o archivos por lotes complejos).
  - Mostrar alerta de protección activa Seleccione esta opción para mostrar una alerta si se detecta una amenaza durante la protección activa. No active esta casilla de verificación si no desea que se muestre una alerta.



7. Especifique los ajustes en el nodo Protección de firewall:

El nodo Protección de firewall proporciona protección bidireccional, ya que protege el equipo del tráfico entrante y saliente. Puede crear reglas personalizadas para proteger su red. Puede *Permitir* o *Bloquear* la comunicación.

• Panel Configuración

Detalles de la configuración	×
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov     Actualizaciones     Proxy     Configuración del análisis     Dispositivos USB     Programación     Excepciones del análisis     Acción de limpieza     Protección del Friewall     Configuración     Reglas del programa     Reglas avanzadas     Zonas confiables	Configuración Configuración de la protección del Firewall I Habilitar la protección básica del firewall I Permitir que los usuarios deshabiliten el firewall Creación de registros del Firewall Habilitar registro de firewall
	Aceptar Cancelar

Configuración de la protección de firewall

- > Habilitar protección de firewall active esta casilla de verificación para habilitar la protección de firewall. La protección de firewall impide el acceso de hackers o software malicioso a su equipo a través de Internet o la red.
  - Permitir al usuario deshabilitar el firewall seleccione esta opción para permitir al usuario deshabilitar el firewall en el equipo.

Registro de firewall

> Habilitar registro de firewall – seleccione esta opción para registrar todas las acciones relacionadas con el firewall.



• Panel Reglas de programa

Las reglas de programa definen las acciones que realizará el firewall en relación con la actividad de red hacia y desde una aplicación. Las reglas de programa tienen prioridad sobre las reglas predeterminadas. Las reglas predeterminadas pueden editarse, pero no pueden eliminarse.

Configuración de la estación de trat  Acciones del usuario  Crear un registro de las accione  Centro de seguridad de Windov  Actualizaciones  Proxy Configuración del análisis  Tipos de análisis	Reglas del programa aplicación. Las reglas del programa aplicación. Las reglas del predeterminadas se pue	rograma definen la acción d el programa tienen iden editar pero no Editar	que toma el fii prioridad por s se pueden el Eli <u>m</u> inar	rewa sobru limina	II en la activ e las reglas p ar.	idad orede	de la red hac terminadas. I	iay _ası	desde una eglas	
Dispositivos USB	Nombre	Programa	Zona confia	a	Zona confi	a	Zona no co		Zona no c	
Programación Excepciones del análisis Acción de limpieza Protección activa Protección del Firewall Configuración Reglas del programa Reglas de la red Reglas avanzadas Zonas confiables	Faronics Event Re Faronics Core Serv Faronics Anti-Virus Faronics Anti-Virus Faronics Core Agent Faronics Core Agent Faronics Enterprise Internet Explorer Isass.exe services.exe winlogon.exe svchost.exe Deep Freeze Service Deep Freeze Admin Deep Freeze Cors Deep Freeze Serv Deep Freeze Serv Deep Freeze Serv Deep Freeze Serv Deep Freeze Serv	2PROGRAMF 2PROGRAMF 2INSTALL_DI 2INSTALL_DI 2RROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2WINDIR2\s 2WINDIR2\s 2WINDIR2\s 2WINDIR2\s 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF 2PROGRAMF	Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Bloquear Bloquear Bloquear Bloquear Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir		Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir		Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Bloquear Bloquear Bloquear Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir	$\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet $	Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir	

Haga clic en *Agregar* para agregar una regla de programa. Especifique o seleccione las opciones correspondientes y haga clic en *Aceptar*. Se mostrarán los parámetros siguientes:

Agrega	r una regla		×
Una regla tendrán p	a de programa le da permisos a un pr precedencia sobre la configuración d	rograma específico. Las reglas de los programas le reglas "Cualquier otra aplicación".	
Nombre			
Programa	ĸ		_
Ejemplo:	C:\Path\Program.exe	Explo <u>r</u> ar	
	%ProgramFiles%\browser\browser	r.exe	
Zona cor	fiable entrante	Permitir	
Zona cor	nfiable saliente	Permitir	
Zona no	confiable entrante:	Permitir	
Zona no	confiable saliente	Permitir	
<u>/Qué es</u>	una zona?	Acep <u>t</u> ar Canc <u>i</u>	elar

> Nombre – nombre de la regla.



- > Programa nombre del programa, incluidas su extensión y ruta completa.
- > Zona de confianza (Entrada) la acción que se realizará para las comunicaciones entrantes dirigidas al programa en una zona de confianza (*Permitir o Bloquear*).
- > Zona de confianza (Salida) la acción que se realizará para las comunicaciones salientes procedentes del programa en una zona de confianza (*Permitir* o *Bloquear*).
- > Zona de no confianza (Entrada) la acción que se realizará para las comunicaciones entrantes dirigidas al programa en una zona de no confianza (*Permitir* o *Bloquear*).
- > Zona de no confianza (Salida) la acción que se realizará para las comunicaciones salientes procedentes del programa en una zona de no confianza (*Permitir* o *Bloquear*).
- Panel Reglas de red

Las reglas de red definen las medidas que tomará el firewall en relación con la actividad de red. Las reglas de red pueden editarse pero no eliminarse.

Detalles de la configuración						<b></b>
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov     Actualizaciones	Reglas de Las reglas de la re pueden editar per	<b>la red</b> ed definen la acción tomada o no se pueden eliminar.	por el firewall er	ı la actividad de la	a red. Las reglas c	le la red se
Proxy	Nombre Descripción Za		Zona confia	Zona confia	Zona no co	Zona no co
Configuración del análiss     Tipos de análisis     Dispositivos USB     Programación     Excepciones del análisis     Acción de limpieza     Protección activa     Protección del Firewall     Configuración     Reglas de la red     Reglas de la red     Zonas confiables	IGMP Ping Otherlcmp DHCP DNS VPN BCAST LDAP Kerberos NETBIOS	Internet Group Man Ping and Tracert Other ICMP packets Dynamic Host Conf Domain Name Syst Virtual Private Net Broadcast Lightweight Directo Kerberos Protocols Microsoft File and	Permitir • Permitir • Permitir • Permitir • Permitir • Permitir • Permitir • Permitir •	Permitir     Permitir	<ul> <li>Permitir</li> </ul>	Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir
< Þ						
					Aceptar	Cancelar



Seleccione las reglas de red para las siguientes opciones:

Nombre	Descripción	Zona de confianza (Entrada)	Zona de confianza (Salida)	Zona de no confianza (Entrada)	Zona de no confianza (Salida)
IGMP	Protocolo de administración de grupos de Internet	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
Ping	Ping y Traceroute	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
Otherlcmp	Otros paquetes ICMP	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
DHCP	Protocolo de configuración dinámica de host	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
DNS	Sistema de nombres de dominio	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
VPN	Red privada virtual	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
BCAST	Difusión	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
LDAP	Protocolo ligero de acceso a directorios	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
Kerberos	Protocolo Kerberos	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear
NETBIOS	Compartir archivos e impresoras de Microsoft	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear	Seleccione Permitir o Bloquear



• Panel Reglas avanzadas

Las reglas avanzadas definen las medidas que tomará el firewall en relación con una aplicación, puerto o protocolo especificados. Esto puede incluir un solo protocolo o una combinación de protocolo, puertos locales o remotos y dirección de tráfico. Puede agregar, editar o eliminar una regla avanzada.

Detalles de la configuración							×
Configuración de la estación de trat     Acciones del usuario     Crear un registro de las accione     Centro de seguridad de Windov     Actualizaciones     Proxy	Reglas ava Las reglas avanzad Agregar	I <b>NZACIAS</b> Idas se procesan e Editar	en el orden en el Eli <u>m</u> inar	cual están enu S <u>u</u> bir	ımeradas.	ajar	
Tipos de análisis	Nombre	Programa	Acción	Dirección	Protocolo	Puerto local	Puerto re
<ul> <li>Dispositivos USB</li> <li>Programación</li> <li>Excepciones del análisis</li> <li>Acción de limpieza</li> <li>Protección activa</li> <li>Protección del Frewall</li> <li>Configuración</li> <li>Reglas del programa</li> <li>Reglas del programa</li> <li>Reglas avanzadas</li> <li>Zonas confiables</li> </ul>	FaronicsSA		Permitir 💌	Ambos 💌	UDP	7726	Cualquier
*						Aceptar	Cancelar

Haga clic en *Agregar* para agregar una regla avanzada. Especifique o seleccione las opciones correspondientes y haga clic en *Aceptar*. El panel Reglas avanzadas incluye



### los parámetros siguientes:

A		
🐷 Agregar una regli	a avanzaŭa	
Las reglas avanzada especificado. Esto p remotos, y la direcci Nombre:	as definen la acción que toma el fir uede incluir un protocolo simple o ón del tránsito. Puede agregar, edi	ewall para la aplicación, el puerto o el protocolo un protocolo combinado, puertos locales o tar o eliminar una regla avanzada.
Programar (dejar en	blanco para aplicar a todos los pro	ogramas):
		Explorar
Ejemplo: C:\Path\Pr	ogram. exe	
%Program	Files%\browser\browser.exe	
Acción:	Permitir	
Dirección:	Ambos 💌	
Tipo de protocolo:	TCP 🔹	Agregar
		Eli <u>m</u> inar
Puerto local:	Todos los puertos 🔹	
	Ejemplo: 80.443.5000-5010	
Puerto remoto:	Todos los puertos 🔹	
	Ejemplo: 80.443.5000-5010	
		Aceptar Cancelar

- > Nombre nombre de la regla.
- > Programa nombre y ruta del programa.
- > Acción la acción que realizará el firewall para las comunicaciones procedentes de la aplicación, puerto o protocolo especificados (Permitir o Bloquear ).
- > Dirección la dirección de la comunicación (Ambas, Hacia dentro o Hacia fuera).
- > Protocolo el nombre del protocolo.
- > Puerto local ajustes del puerto local.
- > Puerto remoto ajustes del puerto remoto.
- Panel Zonas de confianza



Las zonas de confianza especifican equipos, redes y direcciones IP seguros. Es posible tratar las zonas de confianza e Internet (zona de no confianza) de forma distinta mediante reglas de red y de programa.

Detalles de la configuración  Configuración de la estación de trat  Acciones del usuario  Crear un registro de las accione  Centro de seguridad de Window  Actualizaciones  Proxy  Configuración del análisis  Discretifica ILP	Zonas confiab Las zonas confiables esp y las zonas de Internet (nu red. Agregar Edi	les ecifican computadoras, redes y direcci o confiables) se pueden tratar en forma tar Eli <u>m</u> inar	iones de IP que son seguras. a diferente según las reglas de	.as zonas confiables la aplicación y la
Dispositivos USB     Protección de Impieza     Protección de Impieza     Protección activa     Configuración     Reglas del programa     Reglas de la red     Reglas avanzadas     Zonas confiables	Nombre	Descripción	Tipo	Dirección
			Acepta	r Cancelar

Haga clic en *Agregar* para agregar una zona de confianza. Especifique o seleccione las opciones correspondientes y haga clic en *Aceptar*. Se mostrarán los parámetros siguientes:

🕼 Agregar una zona c	onfiable
Introduzca el área que general, una zona de o específico.	desee establecer como zona de confianza. Por lo confianza es una red doméstica o de trabajo, o un equipo
Nombre:	
Descripción:	
Tipo de dirección:	Dirección IP 👻
Dirección IP:	
	Aceptar Cancelar

- > Nombre nombre de la zona de confianza.
- > Descripción descripción de la zona de confianza.
- > Tipo tipo de zona de confianza (Dirección IP o Red).
- 8. Haga clic en *Aceptar*. La nueva directiva, *Nueva directiva 1* se mostrará debajo del nodo *Anti-Virus*.

### Aplicación de la configuración de Anti-Virus

Siga los pasos descritos a continuación para aplicar la configuración de Anti-Virus:



- 1. Vaya al panel Estaciones de trabajo.
- 2. Seleccione una o más estaciones de trabajo.
- 3. Haga clic con el botón secundario en una o más estaciones de trabajo y seleccione Actualizar configuración > Anti-Virus > [Nombre de la configuración].
- La configuración se aplicará a las estaciones de trabajo seleccionadas.



Los cambios en la configuración se aplicarán automáticamente a las estaciones de trabajo en línea. Si las estaciones de trabajo están desconectadas, los cambios en la configuración se aplicarán cuando las estaciones de trabajo se vuelvan a conectar.

### Edición de la configuración de Anti-Virus

Siga los pasos descritos a continuación para editar la configuración de Anti-Virus:

- 1. Vaya al panel Red y grupos en la consola Enterprise.
- 2. Seleccione Configuraciones disponibles > Anti-Virus > [Nombre de la configuración].
- 3. Haga clic con el botón secundario en la configuración seleccionada y seleccione *Editar configuración seleccionada*.
- 4. Edite la configuración según sea necesario.
- 5. Haga clic en Aceptar.

### Eliminación de una configuración de Anti-Virus

Siga los pasos descritos a continuación para eliminar la configuración de Anti-Virus:

- 1. Vaya al panel Red y grupos en la consola Enterprise.
- 2. Seleccione Configuraciones disponibles > Anti-Virus > [Nombre de la configuración].
- 3. Haga clic con el botón secundario en la configuración seleccionada y seleccione *Eliminar configuración seleccionada*.
- 4. Haga clic en Aceptar.



# Usar Faronics Anti-Virus desde la consola Enterprise

Una vez que el cliente de Faronics Anti-Virus esté instalado en la estación de trabajo, se pueden realizar varias acciones en la estación de trabajo a través de la consola Deep Freeze.

### **Comandos de Anti-Virus**

Existen dos formas para aplicar los mismos comandos a través de la consola Deep Freeze:

- Menú Anti-Virus (en la barra de menús)
- Menú contextual de Anti-Virus (clic con el botón secundario en el menú contextual) Los comandos del menú se explicarán en más detalle en esta sección.

Los siguientes comandos están disponibles en el menú Anti-Virus.



Los mismos comandos están disponibles en el panel *Estaciones de trabajo* > ficha *Anti-Virus* > menú contextual:

					I	Estacione	es de tral	oajo				
Deep Freeze 🚯 Anti-Virus 4.0												
Estaciones de trabajo	Grupo de	Dirección IP	Pue	Anti-Virus	Confi	Fech	Fech	Amen	Último	% del	Versión	E۵
1447-7-32	WORKG	192.168.6.249		Iniciar         Iniciar <td< th=""><th>análisis r análisis r ar ahora tar la prot bilitar prot tar Firewa bilitar Fire lizar confi arentena gistros r Faronics lizar Faror talar Faro</th><th>épido rofundo ección ac tección ac II guración s Anti-Viru nics Anti-Viru</th><th>tiva ctiva is 4.0 Virus 4.0 Virus 4.0</th><th>Aller1</th><th>3/3/</th><th></th><th>4.0.3101.362</th><th></th></td<>	análisis r análisis r ar ahora tar la prot bilitar prot tar Firewa bilitar Fire lizar confi arentena gistros r Faronics lizar Faror talar Faro	épido rofundo ección ac tección ac II guración s Anti-Viru nics Anti-Viru	tiva ctiva is 4.0 Virus 4.0 Virus 4.0	Aller1	3/3/		4.0.3101.362	



#### Análisis rápido

El análisis rápido analiza las áreas comúnmente afectadas de su equipo. Su duración es menor que el análisis a fondo del sistema. El análisis rápido también usa menos memoria que el análisis a fondo del sistema.

• Para iniciar un análisis rápido

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Iniciar análisis rápido*.

• Para detener un análisis rápido

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Detener análisis*.

• Para pausar un análisis rápido

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Pausar análisis*.

• Para reanudar un análisis rápido

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Reanudar análisis*.

#### Análisis a fondo

El análisis a fondo del sistema realiza un análisis minucioso de todas las áreas del equipo. La duración del análisis dependerá del tamaño de la unidad de disco duro.

• Para iniciar un análisis a fondo

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Iniciar análisis a fondo*.

• Para detener un análisis a fondo

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Detener análisis a fondo*.

• Para pausar un análisis a fondo

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Pausar análisis*.

• Para reanudar un análisis a fondo

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Reanudar análisis*.

### **Corregir** ahora

La opción Corregir ahora descarga las últimas definiciones de virus y realiza un análisis rápido en la estación de trabajo.

• Para Corregir ahora

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Corregir ahora*.



### Protección activa

La protección activa (Active Protection, AP) es un método de detección de malware en tiempo real. La protección activa funciona en segundo plano mientras trabaja o navega por Internet efectuando un seguimiento permanente de los archivos que se ejecutan sin sobrecargar el sistema.

• Para habilitar la protección activa

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Habilitar protección activa*.

· Para deshabilitar la protección activa

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Deshabilitar protección activa*.

#### Firewall

Un firewall proporciona protección bidireccional, ya que protege el equipo del tráfico entrante y saliente. Un firewall protege la red de intrusiones no autorizadas.

• Para habilitar el firewall

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Habilitar firewall*.

• Para deshabilitar el firewall

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Deshabilitar firewall*.

### Enviar mensaje

La opción Enviar mensaje permite enviar un mensaje a las estaciones de trabajo en línea.

• Para enviar un mensaje

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Enviar mensaje*.

#### Acceder a la información de cuarentena

La cuarentena es un lugar seguro en el equipo en el que Faronics Anti-Virus almacena malware y otros archivos infectados que no ha podido desinfectar. Si el equipo o los archivos en el equipo no tienen un comportamiento normal después de que se haya puesto un elemento en cuarentena, podrá consultar la información sobre riesgo, obtener más detalles y quitarlo de la cuarentena restaurándolo en su ubicación original en el equipo. También puede eliminar de forma permanente los riesgos en cuarentena. • Para ver la información de cuarentena

Seleccione una o más estaciones de trabajo. Haga clic con el botón secundario y seleccione *Faronics Anti-Virus > Obtener información en cuarentena*.

ombre de la co	Nombre	Fecha en la que se agregó	Edad (días)	

#### Ver el historial de análisis

El historial de análisis de Faronics Anti-Virus muestra todas las tareas realizadas por Faronics Anti-Virus en la estación de trabajo.

Seleccione una estación de trabajo, haga clic con el botón secundario y seleccione Ver historial de análisis para acceder a la información de registro.

					Buscar	$\sim$
Fecha del análisis	Versión	Base de datos d	Total encontrado	Cookies	Registro	A



# Programar tareas de Anti-Virus

Las siguientes tareas de Anti-Virus se pueden ejecutar desde la consola Deep Freeze de acuerdo con una programación definida previamente.

- Deshabilitar protección activa
- Habilitar protección activa
- Iniciar análisis rápido
- Iniciar análisis a fondo

El procedimiento para programar tareas se explica en detalle en la sección Programación de tareas de Deep Freeze.



# Usar el cliente de Anti-Virus en la estación de trabajo

Las funciones disponibles en Anti-Virus en la estación de trabajo dependen completamente de los ajustes seleccionados en la configuración de Anti-Virus. Para obtener más información acerca de la configuración de Anti-Virus, consulte Configuración de Anti-Virus.

### Inicio de Anti-Virus en la estación de trabajo

Vaya a *Inicio > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise*. También puede hacer doble clic en el icono de Faronics Anti-Virus en la bandeja de sistema.

Faronics ANTI-VIRUS TRUSTED Threat Protection GENERAL(0)	analizar( <u>s)</u> <u>H</u> istorial	_ X
Protegido Todos los ajustes de protección están habilitados y actualizados	C) Protección activa Habilitada	Protección del Firewall Habilitada
Estadísticas de detección de riesgos Análisis completado: 3 Riesgos limpiados por el análisis: 1 Riesgos bloqueados por la protección activa: 0 Bloqueado por el Firewall: 469 Riesgos totales limpiados o bloqueados: 470 Restablecer conteos	Estado de la actualización Actualizaciones automáticas habilitadas Motor de análisis: v3.0.5.370 Definición: v105130 08/01/2019 10:39:36 Actualizar ahora	Q Estado del análisis Último análisis: 08/01/2019 13:49:48 Próximo análisis: 09/01/2019 8:00:00 A <u>n</u> alizar ahora

Los siguientes paneles muestran información importante para el usuario:

- *Protegido* o *No protegido* aparece para notificar si el equipo está protegido o no. Si aparece No protegido, haga clic en el botón *Corregir ahora* debajo del aviso *No protegido*.
- *Estado de análisis* muestra cuándo se realizó el último análisis. Para analizar ahora, haga clic en el enlace *Analizar ahora*.
- *Estado de actualización* muestra cuándo se realizó la última actualización. Para actualizar las definiciones de virus, haga clic en el enlace *Actualizar ahora*.
- Protección activa muestra si está habilitada la protección en tiempo real.
- Protección de Firewall muestra si la estación de trabajo está protegida por el firewall.
- *Estadísticas de detención de riesgos* muestra las estadísticas para las acciones que ha realizado Faronics Anti-Virus. Haga clic en *Restablecer contadores* para restablecer los contadores a cero.



## Análisis de la estación de trabajo

Siga los pasos descritos a continuación para analizar una estación de trabajo:

1. Vaya a *Inicio > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise*. También puede hacer doble clic en el icono de Faronics Anti-Virus en la bandeja de sistema.



2. En el panel *Estado de análisis*, haga clic en *Analizar ahora*. Se mostrará la ficha *Analizar*. También puede hacer clic en la ficha *Analizar*.





- 3. Seleccione una de las opciones siguientes:
  - > Análisis rápido analiza solo en busca de las amenazas conocidas.
  - Análisis a fondo del sistema realiza un análisis minucioso de todos los archivos de la estación de trabajo.
  - > Análisis personalizado (seleccione una de las opciones siguientes):
    - Analizar procesos en ejecución analiza los procesos en ejecución en la estación de trabajo.
    - ~ Analizar registro analiza el registro.
    - ~ Especifique las unidades y carpetas que se analizarán Haga clic en *Examinar* para seleccionar las carpetas.
- 4. Haga clic en *Analizar ahora*. Un icono que gira indica que se está realizando un análisis. Los resultados del análisis se mostrarán una vez finalizado el análisis.
- 5. Seleccione el archivo y una de las opciones siguientes:
  - Seleccione Cambiar acción de limpieza > Acción recomendada para realizar la acción recomendada por Faronics Anti-Virus.
  - > Seleccione Cambiar acción de limpieza > Poner en cuarentena/Desinfectar para poner en cuarentena o desinfectar el archivo.
  - > Seleccione *Cambiar acción de limpieza* > *Eliminar* para eliminar el archivo.
  - > Seleccione *Cambiar acción de limpieza* > *Permitir* para permitir el archivo.
  - > Haga clic en *Seleccionar todo* para seleccionar todos los archivos que se muestran en *Resultado del análisis.*
  - > Haga clic en *Detalles* para ver los detalles del riesgo.
  - > Haga clic en *Cancelar* para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ninguna acción.
  - > Haga clic en *Limpiar* para eliminar el archivo y cerrar el cuadro de diálogo.

### Análisis de un archivo o una carpeta mediante clic con el botón secundario

Es muy fácil comprobar si los archivos o carpetas (uno o varios) tienen virus. Al instalar Faronics Anti-Virus en una estación de trabajo, la opción para analizar en busca de virus se agrega al menú que aparece al hacer clic con el botón secundario.

Realice los siguientes pasos para analizar un archivo o una carpeta en el equipo:

- 1. Haga clic con el botón derecho en el archivo o carpeta.
- 2. Seleccione Analizar en busca de virus.

Se realizará el análisis y se mostrarán los resultados.

### Ver el historial de análisis

Siga los pasos descritos a continuación para ver el historial de análisis:

1. Vaya a *Inicio > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise*. También puede hacer doble clic en el icono de Faronics Anti-Virus en la bandeja de sistema.



2. Haga clic en la ficha Historial.

Faronic ANT		tton GENEI	RAL( <u>O)</u> AI	NALIZAR(5)	IISTORIAL CUAI	× RENTENA(Q) que encontraron riesgos(W)
Fecha / Hora de inicio	Duración (min:seg)	Tipo de análisis	Ejecutar tipo	Riesgos totales	Riesgos limpiados	Versión de la definición
08/01/2019 14:06:55	00:04	Interrumpido Rápi do	Manual	0	0	105130
08/01/2019 13:57:02	00:06	Interrumpido Rápi do	Manual	0	0	105130
08/01/2019 13:49:37	00:00	Personalizada	Manual	1	1	105130
08/01/2019 13:49:15	00:04	Personalizada	Manual	1	0	105130
08/01/2019 13:42:18	00:10	Interrumpido Rápi do	Manual	0	0	105130
08/01/2019 13:03:52	08:32	Rápido	Manual	0	0	105130
<u>D</u> ETALLES						
						www.faronics.com (j)

- 3. Seleccione las siguientes acciones:
  - Mostrar solamente análisis con riesgos encontrados seleccione esta opción para ver solamente los análisis donde se encuentren riesgos.
  - Detalles seleccione una entrada y haga clic en detalles para ver los detalles del análisis.

### Ver y tomar medidas acerca de los archivos en cuarentena

Siga los pasos descritos a continuación para acceder a Cuarentena:

1. Vaya a *Inicio > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise*. También puede hacer doble clic en el icono de Faronics Anti-Virus en la bandeja de sistema.



2. Haga clic en la ficha *Cuarentena*.

	D Threat Protection	general( <u>O</u> )	ANALIZAR(	5) <u>H</u> istorial	CUARENTENA(Q) Riesgos en cua	_ X
Nombre	Fecha en la que se agi	regó Eda	d (días)	Ruta del archivo		
EICAR-Test-File (not a virus)	08/01/2019 13:49:47		0	UNC\vboxsrv\Shared	I\EICAR\eicar.com.txt	
<u>R</u> ESTAURAR ELIMINAR( <u>D</u> )						
					www.faronics	com (j)

- 3. Haga clic en *Detalles de riesgo*. Se mostrará la siguiente información acerca de cada archivo infectado:
  - > Nombre
  - > Fecha en la que se agregó
  - > Antigüedad (días)
- 4. Seleccione las siguientes acciones:
  - > Detalles seleccione un archivo y haga clic en *Detalles* para ver los detalles del archivo infectado. También se mostrará la acción recomendada.

### Actualización de las definiciones de Anti-virus en la estación de trabajo

Siga los pasos descritos a continuación para actualizar las definiciones de Anti-Virus en una estación de trabajo:

1. Vaya a *Inicio > Programas > Faronics > Anti-Virus Enterprise > Faronics Anti-Virus Enterprise*. También puede hacer doble clic en el icono de Faronics Anti-Virus en la bandeja de sistema.



	analizar( <u>s) H</u> istorial	_ X
Protegido Todos los ajustes de protección están habilitados y actualizados	O Protección activa Habilitada	Protección del Firewall Habilitada
Estadísticas de detección de riesgos Análisis completado: 3 Riesgos limpiados por el análisis: 1 Riesgos bloqueados por la protección activa: 0 Bloqueado por el Firewall: 469 Riesgos totales limpiados o bloqueados: 470 Restablecer conteos	Estado de la actualización Actualizaciones automáticas habilitadas Motor de análisis: v3.0.5.370 Definición: v105130 08/01/2019 10:39:36 Act <u>ualizar ahora</u>	Q Estado del análisis Último análisis: 08/01/2019 13:49:48 Próximo análisis: 09/01/2019 8:00:00 A <u>n</u> alizar ahora

2. En el panel *Estado de actualización*, haga clic en *Actualizar ahora*. Se mostrará el cuadro de diálogo *Actualizar ahora*.

. (i) Actualizar ahora	×
Faronics Anti-Virus está verificando si hay actualizaciones y aplicará las actualizaciones donde sea necesario. Esto tardará algunos minutos.	
Definición: 74987 (09/01/2019 11:15:34) 	
Instalar actualizaciones Cancelar	

3. Haga clic en *Instalar actualizaciones*. Se actualizarán las definiciones de virus en la estación de trabajo.

# Administración de Anti-Virus en la estación de trabajo a través de la bandeja de sistema

Faronics Anti-Virus se puede administrar en la estación de trabajo a través de un menú disponible en la bandeja de sistema.

Haga clic con el botón secundario en el icono de Faronics Anti-Virus en la bandeja de sistema. Estas son las opciones disponibles:

- Abrir Faronics Anti-Virus inicia Faronics Anti-Virus en la estación de trabajo.
- Protección activa
  - > Protección activa > Habilitar protección activa habilita la protección activa.



- Protección activa > Deshabilitar protección activa > [Seleccione la opción] selecciona el tiempo durante el cual la protección activa estará deshabilitada. Seleccione 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, Hasta que el equipo se reinicie o Permanentemente. Esta opción solo se muestra si se ha seleccionado en la directiva de Anti-Virus.
- Analizar ahora > [Seleccione la opción] seleccione Cancelar análisis, Análisis rápido o Análisis a fondo. Esta opción solo se muestra si se ha seleccionado en la directiva de Anti-Virus.
- Protección de Firewall > Habilitar o Deshabilitar



# Comprobar si hay actualizaciones de Anti-Virus

La consola Deep Freeze permite comprobar si hay nuevas versiones disponibles de Faronics Anti-Virus.

Vaya a *Ayuda > Buscar actualizaciones*. Se comprobará si hay nuevas versiones de Faronics Anti-Virus disponibles.



Si hay una nueva versión disponible, haga clic en *Descargar la última versión* para actualizar Faronics Anti-Virus.



Si ha comprobado si hay actualizaciones disponibles y se ha encontrado una nueva versión, complete los siguientes pasos para actualizar a la nueva versión en la estación de trabajo:

- 1. Vaya a la ficha Anti-Virus en el panel Estaciones de trabajo.
- 2. Seleccione una estación de trabajo (o varias)
- 3. Haga clic con el botón secundario y seleccione Actualizar Faronics Anti-Virus.

						Esta	nciones d	e trabajo				
🛞 Deep Freeze 🚯	Anti-Virus 4.0											
Estaciones de trabajo	Grupo de	Dirección IP	Pue	Anti-Virus	Confi	Fech	Fech	Amen	Último	% del	Versión	Estado
1447-7-32	WORKG	192.168.6.249	7725	No protecido	Default	2/2/	No di	0	3/3/		4.0.3101.362	Comple
			P	Iniciar análisis	rápido							
			$\geqslant$	Iniciar análisis	profundo							
			$\sim$	Detener anális	is							
			S	Arreglar ahora								
			1	Habilitar la pro	otección ao	tiva						
			<b></b>	Deshabilitar pr	rotección a	ctiva						
				Habilitar Firew	all							
				Deshabilitar Fi	rewall							
			R	Actualizar con	figuración		+					
			惫	Ver cuarenten	a							
			6	Ver registros								
				Instalar Faroni	cs Anti-Vir	us 4.0						
			6	Actualizar Farc	onics Anti-	Virus 4.0						
			4	Desinstalar Far	ronics Anti	-Virus 4.0						
				Deep Freeze			+					

4. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.

Se reiniciará la estación de trabajo y se actualizará el cliente de Faronics Anti-Virus en las estaciones de trabajo.



# Actualizar las definiciones de Anti-Virus

El servidor de definiciones de Anti-Virus se instala junto a Faronics Anti-Virus en el mismo equipo donde está instalado Deep Freeze Console. El servidor de definiciones de Anti-Virus descarga las últimas definiciones de virus y las distribuye en las estaciones de trabajo gestionadas por Deep Freeze.

Siga los pasos descritos a continuación para actualizar las definiciones de virus:

- 1. Inicie Deep Freeze Console.
- 2. Vaya a Herramientas > Definición de Anti-Virus.
- 3. Opciones y acciones disponibles:

Versión de definiciones de Anti-Viru	us
Versión de definiciones de virus (3	32 bits): 106232 (3/22/2019 10:52:08 AM)
Versión de definiciones de virus (6	54 bits): 76074 (3/22/2019 9:25:58 AM)
Configuración de actualización	
Actualizar automáticamente en	horas
Configuración de comprobación de	actualizaciones
Hora/Fecha de la última comproba	ción de actualizaciones: 3/22/2019 12:10:44 Pl
Hora/Fecha de la siguiente compro	obación de actualizaciones: 3/22/2019 2:10:44 PM
Actualizar ahora	
Estado de actualización: Las actua	alizaciones se han descargado correctamente.
Detalles de Cache Server	
Detalles de Cache Server Versión actual:	4.12.3100.398
Detalles de Cache Server Versión actual: Hora/Fecha de la última comproba	4. 12. 3100. 398 ición de actualizaciones: 3/18/2019 1:24:52 PM
Detalles de Cache Server Versión actual: Hora/Fecha de la última comproba Ø Actualizar Cache Server autom	4. 12. 3100. 398 Ición de actualizaciones: 3/18/2019 1:24:52 PM Náticamente
Detalles de Cache Server Versión actual: Hora/Fecha de la última comproba Ø Actualizar Cache Server autom Actualizar ahora	4. 12. 3100. 398 ición de actualizaciones: 3/18/2019 1:24:52 PM iáticamente
Detalles de Cache Server Versión actual: Hora/Fecha de la última comproba Ø Actualizar Cache Server autom Actualizar ahora	4. 12. 3100. 398 ición de actualizaciones: 3/18/2019 1:24:52 PM iáticamente

- Versión de definiciones de Anti-Virus muestra la versión actual de las definiciones de Anti-Virus.
- Configuración de actualización active la casilla de verificación Actualizar automáticamente e introduzca un valor en horas.
- > Configuración de comprobación de actualizaciones se mostrarán la fecha/hora de la última comprobación de actualizaciones y la fecha/hora de la próxima comprobación. Haga clic en Actualizar ahora para actualizar las definiciones de virus al instante. Se muestra el estado de actualización.
- > Detalles de Cache Server muestra la versión actual y la fecha/hora de la última comprobación de actualizaciones. Active la casilla verificación Actualización automática de Cache Server si desea descargar y actualizar automáticamente Cache Server con las últimas definiciones. Haga clic en Actualizar ahora para actualizar Cache Server al instante.
- 4. Haga clic en *Aceptar*.



# Desinstalar el cliente de Anti-Virus desde la consola Enterprise

Realice los siguientes pasos para desinstalar Faronics Anti-Virus en la estación de trabajo desde la consola Enterprise:

- 1. Vaya a la ficha Anti-Virus en el panel Estaciones de trabajo.
- 2. Seleccione una estación de trabajo (o varias)
- 3. Haga clic con el botón secundario y seleccione Desinstalar Faronics Anti-Virus.

💭 Con	sola Deep Freeze Ente	rprise		_				-			
Archiv	o Ver Seleccionar	Acciones Herramie	entas Ayuda								
۲	🕑 😟 🌮	20 20 8	🤊 🧐 🖼 🖽	1 <b>Ez</b> 🥏	8-	🔶 🚺		6			) -
	Red y G	rupos							Estacio	nes de ti	rabajo
	4 🤬 [localhost:772	25]	🔘 Deep Freeze 🧕	Anti-Virus 4.0							
	4 🗲 Toda la rec	1 1999 -	Estaciones de trabajo		Grupo de	Dirección IP	Pue	Anti-Virus	Confi	Fech	Fech
	SIM-WRI	KGRP	QA-7-32-EN-K	١		1			ault	4/3/	No di
	WORKG	ROUP			~	Iniciar analisi	s rapido				
	Lirupos del	inidos por el usuario			20	Iniciar análisi	s profund	0			
						Detener análi	sis				
	Programaci > 2 Configuraci	or de tareas ones disponibles			S	Arreglar ahor	а				
					3	Habilitar la pi	rotección	activa			
						Deshabilitar p	protecciór	activa			
					臣君	Habilitar Fire	wall				
						Dochabilitar P	Firewall				
						Desnabilitari	ilewaii				
					8	Actualizar co	nfiguració	'n	•		
					8	Ver cuarenter	na				
					6	Ver historial o	de análisis				
					4	Instalar Faron	nics Anti-V	/irus 4.0			
	l				60	Actualizar Fai	ronics Ant	i-Virus 4.0			
	C Frozen	0			1	Desinstalar Fa	aronics Ar	ti-Virus 4.0			
	🚱 Thawed	1									
	📥 Destino	0				Deep Freeze			•		
	Historial	0									
	Total	1									

4. Haga clic en *Aceptar* para confirmar la acción.

Se reiniciará la estación de trabajo y se desinstalará el cliente de Faronics Anti-Virus en las estaciones de trabajo.



Al desinstalar el cliente de Anti-Virus de la estación de trabajo, quedará la semilla de Deep Freeze.

La semilla de Deep Freeze no se puede desinstalar si el cliente de Anti-Virus está instalado en la estación de trabajo.



# Deshabilitar Faronics Anti-Virus desde la consola Enterprise

Se puede deshabilitar Anti-Virus en la consola Deep Freeze si no es necesario usarlo. Siga los pasos descritos a continuación para deshabilitar Faronics Anti-Virus desde la consola Deep Freeze:

- 1. Vaya a Herramientas > Licencias > Licencia de Faronics Anti-Virus.
- 2. Desactive la casilla de verificación Deseo usar la consola Deep Freeze para administrar *Faronics Anti-Virus*.

Licencia de Faronics Anti-Virus								
☑ Me gustaría usar Deep Freeze Console para administrar Faronics Anti-Virus								
Clave de licencia:		Actualizar licencia						
Tipo de licencia: Estándar (con licencia)								
Vencimiento de la licencia: Nunca se vence								
		Cerrar						

- 3. Haga clic en *Cerrar*.
- 4. Reinicie consola Enterprise para que la configuración surta efecto.


# **Control de la línea de comandos de Deep** Freeze

En este capítulo se describe cómo utilizar los comandos de Deep Freeze.

#### Temas

Control de la línea de comandos de Deep Freeze (DFC.EXE) Control de la línea de comandos de Deep Freeze Sintaxis de la línea de comando de Faronics Anti-Virus



# Control de la línea de comandos de Deep Freeze (DFC.EXE)

El Control de la línea de comandos de Deep Freeze (DFC) ofrece a los administradores de red una mayor flexibilidad en la administración de los equipos Deep Freeze. DFC funciona en conjunto con herramientas de administración empresarial de terceros y/o soluciones de administración central. Esta combinación permite a los administradores actualizar los equipos rápidamente, según sea necesario.

Es importante destacar que DFC no es una aplicación autónoma. DFC se integra sin problemas con cualquier solución que pueda ejecutar archivos de secuencia de comandos, incluidas secuencias de comandos de inicio de sesión de una sola ejecución estándar.

Los comandos de DFC requieren una contraseña con derechos de la línea de comandos. No pueden utilizarse contraseñas de un solo uso.

Lista de todos los comandos al invocar DFC sin parámetros.

(32 bits) Los archivos se copian en

<WINDOWS>\system32\DFC.exe

#### (64 bits) Los archivos se copian en

<WINDOWS>\syswow64\DFC.exe

#### Valores de retorno de DFC

Al completar cualquier comando de DFC, DFC devuelve los siguientes valores:

Sintaxis	Descripción
0	SUCCESS o Boolean FALSE, para comandos que devuelven resultados booleanos
1	Boolean TRUE
2 ERROR	El usuario no tiene derechos de administrador
3 ERROR	El comando de DFC no es válido en esta instalación
4 ERROR	Comando no válido
5 – * ERROR	Error interno al ejecutar el comando



# Control de la línea de comandos de Deep Freeze



Deep Freeze tiene un límite máximo de 63 caracteres para su contraseña. Si se introduce una contraseña con más caracteres, el comando no se ejecutará correctamente.

Sintaxis	Descripción
Contraseña de DFC /BOOTTHAWED	Reinicia el equipo en modo Descongelado; solo funciona en equipos en modo Congelado.
Contraseña de DFC /THAWNEXTBOOT	Configura el equipo para que se reinicie en modo Descongelado la próxima vez; solo funciona en equipos en modo Congelado y no fuerza el equipo a reiniciarse.
Contraseña de DFC /BOOTFROZEN	Reinicia el equipo en modo Congelado; solo funciona en equipos en modo Descongelado.
Contraseña de DFC /FREEZENEXTBOOT	Configura el equipo para que se reinicie en modo Congelado la próxima vez; solo funciona en equipos en modo Descongelado y no fuerza el equipo a reiniciarse.
DFC get /ISFROZEN	Consulta al equipo si está en modo Congelado. Devuelve el nivel de error 0 si está en modo Descongelado. Devuelve 1 si está en modo Congelado.
DFC get /CLONE	Establece el indicador de clonación para la creación de la imagen.
Contraseña de DFC /CFG=[ruta] depfrz.rdx	Sustituye la información de configuración de Deep Freeze. Funciona en equipos en modo Descongelado o Congelado. Los cambios en la contraseña se aplican de inmediato. Otros cambios requieren reinicio.
DFC get /version	Muestra el número de versión de Deep Freeze.
Contraseña de DFC /UPDATE=[ruta de archivo de instalador]	Configura el equipo para que se reinicie en modo Descongelado e instale una actualización de Deep Freeze.
Contraseña de DFC /LOCK	Deshabilita el teclado y el ratón en el equipo. Funciona en equipos en modo Congelado o Descongelado y no requiere un reinicio.
Contraseña de DFC /UNLOCK	Habilita el teclado y el ratón en el equipo. Funciona en equipos en modo Congelado o Descongelado y no requiere un reinicio.
Contraseña de DFC /THAWLOCKNEXTBOOT	Configura el equipo para que se reinicie en modo Descongelado con el teclado y el ratón deshabilitados; solo funciona en equipos en modo Congelado.



Sintaxis	Descripción
Contraseña de DFC /BOOTTHAWEDNOINPUT	Reinicia el equipo en modo Descongelado con el teclado y el ratón deshabilitados; solo funciona en equipos en modo Congelado.
	Muestra el estado de la licencia y la fecha de caducidad de la licencia (si procede). Los diferentes tipos posibles de licencia y los códigos de retorno asociados son:
DFC get /LICENSESTATUS	111: Sin licencia, Deep Freeze no tiene licencia y funcionará en modo <i>Evaluación</i> durante 30 días después de la instalación.
	112: Evaluación, tiene licencia para una evaluación con fecha de caducidad fija.
	113: Con licencia, tiene licencia sin fecha de caducidad.
	114: Caducado, el periodo de evaluación ha caducado.
	Muestra el estado de la licencia y la fecha de caducidad de la licencia (si procede). Los diferentes tipos posibles de licencia y los códigos de retorno asociados son:
	111: Ninguna (sin licencia): Deep Freeze no tiene licencia y funcionará en modo <i>Evaluación</i> durante 30 días después de la instalación.
DFC get /LICENSETYPE	112: Evaluación, tiene licencia para una evaluación con fecha de caducidad fija.
	113: Estándar (con licencia), tiene licencia sin fecha de caducidad.
	114: Prohibida la reventa, tiene licencia sin fecha de caducidad.
	115: Suscripción
	116: Evaluación de suscripción
	117: Prohibida la reventa de la suscripción
	Cambia la clave de licencia.
	contraseña es la contraseña del administrador de Deep Freeze.
Contraseña de DFC	<i>clavedelicencia</i> es la clave de licencia de Deep Freeze.
/LICENSE=clavedelicencia	Si hay un error, se mostrarán los siguientes códigos de error:
	101: la clave de licencia no es válida
	102: la clave de licencia proporcionada ha caducado.
DFC password /ACTIVATE	Activa la estación de trabajo tras consultar con servidor de activación de licencias de Faronics.



Sintaxis	Descripción
DFC get /ACTIVATION	Muestra el estado de activación de la licencia de Deep Freeze. Devuelve los valores siguientes: 0: Activación pendiente 1: Activa 2: Autorizada 3: Desactivada 4: No autorizada
Contraseña de DFC /WU [/UNLOCK] [/NOMSG   /NOMESSAGE] [/THAW]	Se descargarán las actualizaciones de Windows y se instalarán en la estación de trabajo. [/UNLOCK] Parámetro opcional para habilitar el teclado y el ratón durante la actualización de Windows. [/NOMSG   /NOMESSAGE] Parámetro opcional para omitir todos los mensajes informativos o de advertencia de Deep Freeze durante la actualización de Windows. [/THAW] Parámetro opcional para volver a poner el equipo en modo Descongelado una vez finalizada la actualización de Windows.
DFC password /ENDTASK	Finaliza la tarea de estación de trabajo en curso y reinicia el equipo en modo Congelado. Las tareas de archivo por lotes y las tareas de periodo de descongelación finalizarán inmediatamente. Las tareas de actualización de Windows se completarán.
DFC password /ENDTASK [/SHUTDOWN]	Finaliza la tarea de estación de trabajo en curso y reinicia el equipo en modo Congelado. Las tareas de archivo por lotes y las tareas de periodo de descongelación finalizarán inmediatamente. Las tareas de actualización de Windows se completarán. [/SHUTDOWN] Parámetro opcional para apagar la estación de trabajo.
DFC password /FORMATTHAWSPACE	Formatea todos los ThawSpaces en la estación de trabajo. Los datos almacenados en los ThawSpaces se eliminarán de forma permanente.
DFC password /deletethawspace	Elimina todos los ThawSpaces en la estación de trabajo. Los datos almacenados en los ThawSpaces se eliminarán de forma permanente.



# Sintaxis de la línea de comando de Faronics Anti-Virus

Siga los pasos descritos a continuación para ejecutar los comandos de Faronics Anti-Virus:

- 1. En la estación de trabajo, vaya a *<Directorio del sistema>:\Archivos de programa\Faronics\Faronics Anti-Virus Enterprise* desde el símbolo del sistema.
- 2. Introduzca AVECLI/[Comando]

Estos son los comandos disponibles:

Sintaxis	Descripción
definitionversion	Muestra la versión de las definiciones de virus.
scanengineversion	Muestra la versión del motor de análisis.
updatedefs	Actualiza y aplica las definiciones de virus.
fixnow	Descarga las últimas definiciones de virus. Habilita la protección activa y la protección de correo electrónico. Realiza el análisis a fondo predeterminado
scanquick	Inicia un análisis rápido.
scandeep	Inicia un análisis a fondo.
enableap	Habilita la protección activa.
applydefs [ruta de las definiciones]	Aplica el archivo de definiciones desde una ubicación guardada.
fixnow /quick	Realiza un <i>análisis rápido</i> si es aplicable.
setlicense[clave]	Aplica una clave de licencia determinada.

#### Sintaxis:

AVECLI/definitionversion



# Apéndice A Puertos y protocolos

La clave para configurar la arquitectura de Deep Freeze es conocer qué puertos utilizar. Lo importante es saber qué puertos se están utilizando en la red y usar puertos que no entren en conflicto con los utilizados. El puerto predeterminado (7725) se ha registrado oficialmente para Deep Freeze.

Estos son los tres elementos que conforman la arquitectura de Deep Freeze:

- Cliente (con semilla instalada)
- Consola remota (servicio local habilitado)
- Consola (se conecta a la consola remota)

Siempre que los clientes y la conexión de la consola remota utilicen el mismo puerto, no debería haber ningún conflicto entre los distintos componentes:



Los puertos también pueden utilizarse para dividir los clientes. Si el servicio local está configurado para funcionar con tres puertos (7725, 7724 y 7723), las consolas Enterprise pueden conectarse con los tres puertos para visualizar un conjunto de clientes distintos en cada puerto.

En el diagrama anterior, los clientes utilizan los protocolos TCP y UDP para comunicarse con la consola remota. Las consolas que se conectan con la consola remota solo utilizan el protocolo TCP para comunicarse con la consola remota. Es importante recordar los puertos y protocolos que se utilizan para evitar que los firewall, conmutadores o enrutadores los bloqueen. 188 Apéndice A Puertos y protocolos





# Apéndice B Ejemplos de redes

Los siguientes ejemplos muestran distintos casos relacionados con el servicio local o la consola remota.

- Ejemplo 1: subred simple
- Ejemplo 2: varias subredes, un servicio local
- Ejemplo 3: varios puertos, acceso remoto a consola
- Ejemplo 4: varias subredes, varios servicios locales

Cada ejemplo explica la manera en que los componentes de Deep Freeze interactúan en distintos entornos de red.



En los siguientes ejemplos, los equipos cliente tienen la instalación de estación de trabajo de Deep Freeze o la semilla de estación de trabajo instaladas. Ambas instalaciones contienen el componente de comunicación que entabla diálogo con la consola o la consola remota. La diferencia entre la instalación de estación de trabajo y la semilla de estación de trabajo es que la instalación de estación de trabajo instala Deep Freeze, mientras que la semilla solo contiene el componente de comunicación.



# Ejemplo 1: subred simple

En este entorno, todos los equipos cliente están incluidos en la misma subred que el equipo de la consola. Este entorno no requiere una consola remota, aunque podría usarse una. En este ejemplo, no se utiliza la consola remota. Este es el entorno de red más simple. También es el más fácil de configurar.

Subnet 1

El siguiente diagrama muestra la topología de la red:

Los equipos cliente, representados por los iconos con forma de equipo, están situados en la misma subred que el equipo de la consola Deep Freeze Enterprise, representado por el icono de la consola Deep Freeze.

En este caso, los clientes utilizan el puerto A, mientras que la consola ha configurado una conexión de servicio local para el mismo puerto. Este puerto se configura en la ficha *Opciones avanzadas* antes de crear el archivo de instalación de estación de trabajo o la semilla de estación de trabajo.

😥 Deep Freeze Configuration Administrator	
Archivo Ayuda	
Image: Second system         Image: Se	
Contraseñas Unidades Tareas de la estación de trabajo Win	dows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzadas
Opciones de red	Opciones avanzadas
⊙ LAN ⊂ LAN/WAN	✓ Deshabilitar opciones de líneas de comandos
Usar puerto predeterminado 7725  F IP de la consola  O.0.0.0  Modo invisible	<ul> <li>Habilitar políticas locales de Deep Freeze</li> <li>Permitir que el usuario cambie el reloj</li> <li>Administrar contraseña de canal seguro</li> <li>Reiniciar al finalizar la sesión</li> <li>Proteger el registro de arranque maestro</li> <li>Posponer reinicio como congelado para completar las actualizaciones de Windows</li> </ul>
<ul> <li>Mostrar icono Frozen en la bandeja del sistema</li> <li>Mostrar icono Thawed en la bandeja del sistema</li> </ul>	
Licencia	
Clave de licencia:	Editar
Tipo de clave de licencia:	Actualizar licencia
Fecha de vencimiento:	



## Ejemplo 2: varias subredes, un servicio local

En este entorno, los clientes están ubicados en más de una subred. Aun así, se utiliza solo una consola. Este entorno no requiere una consola remota, aunque podría usarse una. El siguiente diagrama muestra la topología de la red:



En este escenario (similar a Ejemplo 1: subred simple), ambos clientes y la conexión alojada por la consola utilizan el mismo puerto. Este puerto se configura en el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise en la ficha *Opciones avanzadas* antes de crear el archivo de instalación de estación de trabajo o la semilla de estación de trabajo.

Para que los clientes estén visibles, es preciso configurarlos para que utilicen una conexión LAN/WAN. Al seleccionar la opción LAN/WAN, aparece un campo de *IP de la consola*. Especifique la IP del equipo que ejecutará la consola Enterprise. La ficha *Opciones avanzadas* que aparece a continuación muestra un ejemplo de estos ajustes:

😔 Deep Freeze Configuration Administrator	
Archivo Ayuda	
Image: Second system         Image: Se	Crear
Contraseñas Unidades Tareas de la estación de t	rabajo Windows actualizar Archivo por lotes Opciones avanzadas
Opciones de red	Opciones avanzadas
O LAN O LAN/WAN	Deshabilitar opciones de líneas de comandos
<ul> <li>✓ Usar puerto predeterminado 7725</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>O IP de la consola</li> <li>192.168.5.101</li> <li>✓</li> /ul>	<ul> <li>Habilitar políticas locales de Deep Freeze</li> <li>Permitir que el usuario cambie el reloj</li> <li>Administrar contraseña de canal seguro</li> <li>Reiniciar al finalizar la sesión</li> <li>Proteger el registro de arranque maestro</li> </ul> Modo invisible Mostrar icono Frozen en la bandeja del sistema Mostrar icono Thawed en la bandeja del sistema
Licencia	
Clave de licencia:	<u>E</u> ditar
Tipo de clave de licencia: Prohibida la reventa	<u>A</u> ctualizar licencia
Fecha de vencimiento: Nunca expira	



## Ejemplo 3: varios puertos, acceso remoto a consola

En este entorno, los clientes se ubican nuevamente en varios puertos. En este caso, se utiliza más de una consola. Se accede a varias consolas mediante un servicio local cuyo administrador (host) ha dado a conocer la información de la conexión. El siguiente diagrama muestra la topología de la red:



En este caso, el host ha configurado una conexión utilizando el servicio local. El diagrama anterior muestra otras tres consolas que se conectan al host para visualizar los clientes en función de sus puertos. Las consolas no tienen que formar parte de subredes individuales siempre y cuando puedan ver el host.

Más específicamente, la consola conectada a través del puerto A/B puede visualizar la consola host, así como cada uno de los equipos individuales asignados a los puertos A y B. Las otras consolas conectadas a través del puerto B pueden visualizar el host y solamente los equipos asignados al puerto B.



## Ejemplo 4: varias subredes, varios servicios locales

En este ejemplo, hay dos ubicaciones separadas.

A continuación, se muestra una lista de consideraciones acerca de este ejemplo en particular:

- Las ubicaciones se separan y solo tienen un mínimo de conexión entre sí
- Cada ubicación tiene un administrador de red que es responsable de proteger a Deep Freeze en esa ubicación
- ambas ubicaciones necesitan ser administradas por una tercera ubicación

En este ejemplo, las consolas remotas se configuran en cada ubicación y se utiliza un servicio local:

- La Ubicación 1 (una sala de informática de un campus) utiliza el puerto A para comunicarse con los clientes y las conexiones alojadas por la consola. Los equipos de la biblioteca de la escuela utilizan el puerto B. La consola del departamento de soporte técnico utiliza las conexiones alojadas por las consolas de la sala de informática y las de la biblioteca.
- Toda consola que no se comunica directamente con un equipo debe tener el servicio local desactivado.



El siguiente diagrama muestra la topología de la red:

El beneficio de esta configuración es que permite que todos los paquetes enviados desde los clientes en la Ubicación 1 estén incluidos en esa ubicación. Cuanto menor sea la distancia que deba recorrer un paquete, mayor será la posibilidad de que llegue.

El administrador de la sala de informática puede conectarse al servicio local en la misma ubicación 1, pero no puede conectarse con el servicio local de la biblioteca. Esto se debe a que el administrador de la sala de informática no conoce la contraseña para acceder al servicio local de la biblioteca. Lo mismo ocurre con el administrador de la biblioteca. Si el soporte técnico conoce la contraseña de los dos servicios locales (sala de informática y biblioteca), ambas ubicaciones pueden conectarse al servicio local con el fin de administrar todos los clientes. **194** Apéndice B Ejemplos de redes





# Apéndice C Solucionar un problema de conexión con la consola remota

#### No hay clientes en la consola

Estas son algunas de las razones comunes por las que los clientes no aparecen en la consola.

1. La consola y los clientes no tienen la configuración de red correcta.

Si la consola está configurada para ejecutarse con un puerto y los clientes utilizan otro, no podrán verse entre sí. Asimismo, si los equipos se configuran para LAN/WAN, la IP debe ser igual que la IP del equipo donde se está ejecutando la consola.

La configuración LAN predeterminada funciona siempre y cuando todos los equipos que ejecutan el equipo y la consola se encuentren en la misma subred. Sin embargo, si se está ejecutando una VLAN o si hay varias subredes donde están los clientes, la instalación del equipo debe configurarse para que se ejecute con la configuración de LAN/WAN.

2. Hay algo en la red que bloquea el puerto utilizado entre la consola y los clientes.

Compruebe que haya conexión haciendo ping. Los clientes no pueden enviar paquetes a la consola/consola remota porque no parece haber una ruta hasta el host. Los intentos de hacer ping en la IP de la consola/consola remota no parecen funcionar. Para resolver este problema, asegúrese de que los dos equipos puedan conectarse entre sí.

Si un servidor, un enrutador o un conmutador de la red no permiten que el puerto se conecte, los clientes no podrán visualizarse. El puerto predeterminado que se utiliza es 7725.

3. Las estaciones de trabajo fueron creadas con un código de personalización distinto del de la consola.

La primera vez que se ejecuta el Administrador de configuración de Deep Freeze Enterprise, se pedirá que se introduzca un código de personalización. Este código es muy importante porque cifra el software. Esto significa que todas las estaciones de trabajo creadas se cifrarán con este código de personalización. Si la consola se creó utilizando otro administrador que fue instalado con un código de personalización distinto, esta no podrá ver las estaciones de trabajo creadas con el código original. Las estaciones de trabajo y la consola deben crearse con un Administrador de configuración instalado con el mismo código de personalización.



#### El puerto está en Error de uso al iniciar la consola

Al intentar iniciar la consola, aparece el mensaje de error *No se puede iniciar la consola: el puerto está en uso.* Hay varias razones por las cuales puede aparecer este mensaje de error:

1. Hay una instalación de estación de trabajo/semilla de estación de trabajo de Deep Freeze instalada con el mismo puerto que la consola o en el mismo equipo.

Es posible que Deep Freeze haya sido instalado en modo invisible (el icono no aparece en la bandeja del sistema). La semilla no muestra un icono. La mejor prueba es ejecutar un archivo de instalación de estación de trabajo en el equipo. Si se muestra la opción de desinstalación, el archivo de instalación de estación de trabajo o la semilla de estación de trabajo están instalados y pueden desinstalarse. Si la opción de desinstalar no aparece, el archivo de instalación de estación de trabajo o la semilla de estación de trabajo no están instalados.

La solución más simple sería primero desconectar el servicio local y después conectarse a una consola a la que puede accederse de forma remota.

2. Otro programa o servicio está utilizando el puerto en este equipo.

Esto puede incluir la ejecución de un rastreador de puertos en el equipo en cuestión para ver los puertos que están abiertos. Existen varias herramientas disponibles en Internet para ejecutar esta acción. La aplicación *netstat.exe* disponible en Windows también debe mostrar si el puerto que está utilizando Deep Freeze ya está en uso.

3. El cable de red está desconectado.

Este mensaje puede aparecer si no hay ninguna conexión de red en el equipo.



# Apéndice D Creación de una consola Deep Freeze Enterprise personalizada

La consola Deep Freeze Enterprise permite crear una nueva consola Enterprise con capacidades limitadas. Una consola personalizada y limitada puede distribuirse en su organización para permitir a ciertos usuarios realizar tareas deseadas sin que tengan acceso a todas las capacidades de la consola Enterprise.

En este ejemplo, crearemos una consola limitada para distribuir a un profesor o instructor de una sala de informática. En este caso, queremos que el profesor pueda reiniciar los equipos, bloquear el teclado y el ratón según lo desee y enviar mensajes a los estudiantes. Sin embargo, no queremos que el profesor pueda reiniciar los equipos en modo Descongelado, desinstalar Deep Freeze ni realizar otras tareas exclusivas del departamento de TI.

Para iniciar el Personalizador de la consola, vaya a *Herramientas > Personalizador de la consola*.



Dejaremos *Funciones de la consola > Activación* seleccionado. Esto garantiza que si la nueva consola se traslada a un equipo diferente, será preciso introducir la contraseña de un solo uso en el equipo al que se ha trasladado la nueva consola. Si esta precaución de seguridad no es una preocupación en su entorno, no seleccione esta opción.

*Funciones de la consola > Contraseña de un solo uso* no está seleccionada porque no queremos que un profesor pueda reiniciar el equipo en modo Descongelado bajo ninguna circunstancia. Si un profesor reinicia el equipo en modo Descongelado, los estudiantes podrían instalar software innecesario en el equipo que será retenido incluso después de reiniciarlo.

Dejaremos todas las opciones de *Comandos de estación de trabajo* seleccionadas porque queremos que los profesores puedan enviar mensajes a estudiantes y que puedan apagar, reiniciar y activar los equipos según lo requieran.



Solo dejaremos tres opciones seleccionadas en Comandos de Deep Freeze: *Desbloquear*, *Bloquear* y *Reiniciar como Congelado*. Esto permitirá a los profesores bloquear (y desbloquear) el teclado y el ratón en los equipos de los estudiantes, así como reiniciar los equipos en modo *Congelado* (por si alguna vez el personal de TI se deja un equipo en modo *Descongelado* por accidente). Dejar todas las otras opciones deseleccionadas garantizará que los profesores no puedan modificar el equipo de forma permanente.

Por último, desactivaremos todos los *Comandos de instalación/desinstalación de estación de trabajo* y todos los *Comandos del Programador* porque no queremos que nuestro profesor use ninguna de estas opciones.



Una vez se hayan seleccionado todas las opciones, haga clic en *Guardar como* para guardar una nueva consola Enterprise. Se mostrará un cuadro de diálogo *Guardar como* estándar:



Guarde la nueva consola Enterprise limitada y distribúyala a los usuarios requeridos.



# Apéndice E Archivos de acción de Deep Freeze: ejemplo de RDC

#### Archivos de acción de Deep Freeze

Un archivo de acción de Deep Freeze es un archivo XML que permite a los administradores definir funciones adicionales en la consola Deep Freeze Enterprise. Un archivo de acción define un método para invocar un archivo por lotes externo y transmitir algo de información (por ejemplo, la dirección IP de la máquina, nombres de equipos) a una secuencia de comandos o archivo por lotes.

Los archivos de acción simplemente invocan programas o secuencias de comandos externos. Por ello, puede usarse cualquier lenguaje de secuencia de comandos que pueda invocarse desde la línea de comandos.

#### Ejemplo de archivo de acción

La estructura para el archivo de acción de Deep Freeze que usaremos se muestra más abajo. El archivo *DFEntConsoleCustomActions.xml* está disponible en *C:\Archivos de programa\Faronics\Deep Freeze Enterprise*. El archivo puede editarse para agregar acciones adicionales como la que se explica más abajo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Archivo de acción personalizado predeterminado de Deep Freeze-->
<CUSTOMDEFINEDACTIONS>
<ACTION1>
 <CAPTION>
  <ENGLISH>Control with RDC</ENGLISH>
  <GERMAN>Control with RDC German</GERMAN>
  <JAPANESE>Control with RDC Japanese</JAPANESE>
  <SPANISH>Control with RDC Spanish</SPANISH>
  <FRENCH>Control with RDC French</FRENCH>
  <CHINESE>Control with RDC Chinese</CHINESE>
</CAPTION>
  <FILEMENU>Y</FILEMENU>
  <POPUPMENU>Y</POPUPMENU>
  <SILENT>Y</SILENT>
 <SUBITEMS/>
 <PARAMS/>
 <SYNC/>
 <LOG/>
 <EXECUTE>C:\Windows\system32\mstsc.exe /v:%%WKSNAME%% /f</EXECUTE>
 <WORKDIR>C:\Windows\system32\</WORKDIR>
```



En el ejemplo que se muestra arriba, el archivo de acción personalizado contiene el comando para ejecutar el Escritorio remoto en el equipo de la consola y conectar el equipo remoto especificado en el parámetro %%WKSNAME%%.

El archivo DFEntConsoleCustomActions.xml contiene 3 muestras:

- Control con RDC
- Ejecución remota
- Enviar e instalar archivo MSI

Para obtener información acerca de cómo utilizar estas muestras, consulte la sección Configuración de acciones personalizadas. Puede editar el archivo DFEntConsoleCustomActions.xml según sus necesidades.

#### Estructura del archivo de acción de Deep Freeze

El siguiente esquema XML describe las acciones personalizadas definidas disponibles para el usuario. Pueden guardarse varios archivos XML según la cantidad de comandos requeridos. Cada archivo debe guardarse en la carpeta de la consola y el atributo "solo lectura" no debe estar seleccionado.

Cualquier cambio realizado debe ir acompañado de un reinicio de la consola Deep Freeze para que surta efecto.

Parámetro	Uso
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?	
<customdefinedactions></customdefinedactions>	
<caption></caption>	El texto que aparece en el menú o submenú del archivo
<english>Caption</english>	Texto en diferentes idiomas
<german>Caption</german>	Texto en diferentes idiomas
<japanese>Caption</japanese>	Texto en diferentes idiomas
<spanish>Caption</spanish>	Texto en diferentes idiomas
<french>Caption</french>	Texto en diferentes idiomas
<chinese>Caption</chinese>	Texto en diferentes idiomas
<filemenu>y</filemenu>	Define si esta sección estará en el menú del archivo
<pre><popupmenu>y</popupmenu></pre>	Define si esta sección estará en el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón secundario
<silent>y</silent>	Define si se pedirá al usuario un mensaje de confirmación



Parámetro	Uso
<subitems></subitems>	En subelementos, puede definirse el elemento que depende de este elemento
	Si se definen los subelementos, entonces se ignorará la acción para estos elementos
<sync>y</sync>	Especifica si el comando se ejecutará de forma sincronizada o asíncrona
<pre><params></params></pre>	Al elegir esta acción, se pedirá al usuario que introduzca parámetros personalizados
<password></password>	Nombre en el parámetro
<var>%PARAM1%</var>	Nombre de la variable que se utilizará en EXECUTE
<english>USERNAME Param (ENGLISH)</english>	Texto en diferentes idiomas
<german>USERNAME Param (GERMAN)</german>	Texto en diferentes idiomas
<japanese>USERNAME Param (JAPANESE)</japanese>	Texto en diferentes idiomas
<pre><spanish>USERNAME Param (SPANISH)</spanish></pre>	Texto en diferentes idiomas
<french>USERNAME Param (FRENCH) </french>	Texto en diferentes idiomas
<pre></pre>	Texto en diferentes idiomas
<log></log>	Define el comportamiento del archivo de registro
<append>y</append>	Define si se anexará el archivo de registro o si se creará uno nuevo
<filename>c:\alcom mand.log</filename>	Define el nombre del archivo
<execute>c:\windows\vpn.exe</execute>	Define el comando que se ejecutará Aquí puedos
%%IP%% %USERNAME% %PASSWORD% %%WKSNAME%%	usarse parámetros y/o elementos de la consola
<workdir>c:\windows</workdir>	Define el directorio de trabajo



### Parámetros de la consola

Los siguientes parámetros de la consola pueden pasarse a la aplicación o secuencia de comandos ejecutada a través de la consola Enterprise:

Parámetro	Uso
%%WKSNAME%%	Nombre de la estación de trabajo
%%DOMAIN%%	Dominio de la estación de trabajo
%%IP%%	IP de la estación de trabajo
%%PORT%%	Puerto de la estación de trabajo
%%STATUS%%	Estado de la estación de trabajo
%%CFGDATETIME%%	Configuración de fecha/hora de la estación de trabajo
%%MAC%%	Dirección MAC de la estación de trabajo
%%DFVERSION%%	Versión de Deep Freeze de la estación de trabajo
%%CFGNAME%%	Nombre de la configuración de la estación de trabajo
%%LOGGEDONUSER%%	Usuario conectado en la estación de trabajo
%%DFINSTALLATIONFILE%%	Archivo de instalación de la estación de trabajo
%%LICENSESTATUS%%	Estado de la licencia de la estación de trabajo
%%LICENSEEXPIRYDATETIME%%	Fecha y hora de caducidad de la licencia de la estación de trabajo
%%AVSTATUS%%	Estado de Anti-Virus en la estación de trabajo
%%OSVERSION%%	Versión del sistema operativo de la estación de trabajo