

Contrôle de préférences DYNAMIQUE

Manuel de l'utilisateur



www.faronics.com

Cette page est intentionnellement vierge.

Assistance technique

Nous avons déployé tous nos efforts dans la conception de ce logiciel afin de fournir un produit facile à utiliser, sans difficulté. Si vous rencontrez des difficultés, contactez l'assistance technique :

Assistance technique:	www.faronics.com/support
Web:	www.faronics.com

A propos de Faronics

Faronics fournit des solutions de pointe qui permettent de gérer, simplifier et protéger les environnements informatiques complexes. Nos produits garantissent une disponibilité des postes de travail à 100% et influencent considérablement le quotidien de milliers de professionnels des technologies de l'information. Nos innovations technologiques performantes et orientées vers l'utilisateur profitent aux établissements scolaires, aux établissements de santé, aux bibliothèques, aux organisations gouvernementales et aux entreprises.

Dernière modification : octobre 2018

© 1999 - 2018 Faronics Corporation. Tous droits réservés. Faronics, Deep Freeze, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Device Filter, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profile et WINSelect sont des marques commerciales et déposées de Faronics Corporation. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Cette page est intentionnellement vierge.

Table des matières

Présentation du programme WINSelect	7
Editions WINSelect	7
Standard	7
Enterprise	7
Configuration nécessaire au programme	7
Logiciel	7
Programmes compatibles	7
Installation de WINSelect	8
Licence WINSelect	8
Désinstallation de WINSelect	9
Lancement de WINSelect après l'installation	10
Présentation WINSelect.	10
Console administrative	11
Système	12
Panneau de configuration	13
Bureau et barre des tâches Windows	13
Lecteurs et extensions de fichiers	14
Menu Démarrer	15
Limitations de réseau	16
Applications	17
Microsoft Office	18
Menu	19
Navigateur Internet	20
Touches de raccourci	22
Imprimantes	23
Stratégie utilisateur acceptable	24
Administrateur	25
Mots de passe	25
Protection	25
Modèles ADM	26
Session utilisateur	27
Modèles WINSelect	28
Utilisation du mode Kiosk WINSelect	29
Panneau Kiosk WINSelect	30
Utilisation du mode Assistant WINSelect	31
Annexe A : Scénarios utilisateur	35
Utilisateur 1 - Admnistrateur système de bibliothèque	35
Utilisateur 2 – Administrateur informatique de l'entreprise	35

Cette page est intentionnellement vierge.

Présentation du programme WINSelect

Le contrôle de l'activité des utilisateurs sur les ordinateurs et les bornes publics est un problème auquel les services informatiques sont confrontés en permanence. Les administrateurs veulent disposer d'une solution qui leur permettent de gérer aisément les accès utilisateur à certaines applications, certains sites Web et certaines options de menus pour pouvoir contrôler l'utilisation d'un poste de travail. Faronics WINSelect protège l'utilisation d'un ordinateur en permettant aux administrateurs de contrôler complètement le poste de travail. Les fonctions du système d'exploitation Windows, le menu Démarrer, les fonctions Internet Explorer et les options de l'Explorateur Windows peuvent être aisément personnalisés en fonction des besoins de l'organisation.

Editions WINSelect

Standard

• L'édition standard WINSelect fonctionne sur un poste de travail autonome.

Enterprise

• L'édition WINSelect Enterprise permet d'installer, de déployer, d'administrer et de contrôler de manière centralisée plusieurs postes de travail sur un réseau.

Configuration nécessaire au programme

Logiciel

• Windows XP Professional SP3 (32 bits ou 64 bits), Windows 7 (32 bits ou 64 bits), Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits) ou Windows 10 version 1803 (32 bits ou 64 bits)

Programmes compatibles

- Microsoft Office XP, 2003, 2007, 2010 et 2013
- Internet Explorer 10 et supérieur
- Mozilla Firefox (jusqu'à la version 62.0)

Installation de WINSelect



Avant d'installer WINSelect, vous devez désactiver les options Fast User Switch de Windows XP et Windows 7. Visitez le site http://support.microsoft.com/kb/279765 pour plus d'informations.

WINSelect doit être désactivé au cours de la création d'un profil utilisateur. Les outils d'édition de registre et l'invite de commande seront désactivés dans le cadre de la protection WINSelect. L'administrateur doit désactiver WINSelect pour pouvoir utiliser ces outils.

Si un disque amovible est connecté au cours de l'installation de WINSelect, le disque est affecté d'une lettre. Il est recommandé de déconnecter les périphériques amovibles au cours de l'installation pour éviter d'appliquer les paramètres WINSelect par inadvertance.

Si des stratégies de groupe Windows sont définies sur un poste de travail et que WINSelect définit une même stratégie, WINSelect est prioritaire. Si WINSelect ne duplique pas le paramètre de stratégie de groupe, la stratégie de groupe n'est pas affectée.

Pour installer WinSelect, procédez comme suit :

1. Insérez le CD-ROM du progiciel dans le lecteur de CD-ROM. Si vous avez téléchargé WINSelect via Internet, cliquez deux fois sur le fichier d'application *WINSelect_Standard_Installer32.exe.*

L'assistant d'installation apparaît.

- 2. Le contrat de licence utilisateur s'affiche. Cliquez sur Accepter, puis sur Suivant.
- 3. Entrez le nom *d'utilisateur*, *l'organisation* et *la clé de licence*. Si vous n'avez pas de clé de licence, cochez la case Utiliser l'évaluation. La version d'évaluation ne fonctionnera plus après 30 jours. Si vous avez acheté WINSelect, connectez-vous à www.faronicslabs.com pour obtenir la clé de licence.
- 4. L'application est installée par défaut dans C:\Program Files\Faronics\WINSelect.

Cliquez sur *Parcourir* pour choisir un emplacement différent. Si vous voulez effectuer l'installation dans un autre emplacement, veillez à vous souvenir de l'emplacement que vous définissez.

5. Cliquez sur Suivant.

Spécifiez le mot de passe de l'administrateur WINSelect. Cliquez sur Suivant.

- 6. Cliquez sur Installer. A la fin de l'installation, cliquez sur Terminer.
- 7. Une boîte de dialogue indique que vous devez redémarrer le système pour appliquer les modifications. Cliquez sur *Oui* pour le redémarrer ou sur *Non* pour le redémarrer plus tard.



Faronics ne peut pas récupérer les mots de passe. Notez et rangez en lieu sûr le mot de passe.

Licence WINSelect

Si aucune clé de licence n'est disponible, utilisez la version d'évaluation WINSelect. La version d'évaluation est valide 30 jours. Pour passer à la version complète de WINSelect, entrez une *clé de licence* dans l'espace prévu à cet effet dans le nœud *A propos de*.

Si vous n'entrez pas une clé après 30 jours WINSelect sera désactivé.

Désinstallation de WINSelect



Pour désinstaller WINSelect, cliquez sur le noeud Administrateur et désélectionnez la case Activer.

- 1. Lancer le programme d'installation *WINSelect_Standard_Installer32.exe*. L'assistant de désinstallation s'affiche et demande de confirmer la désinstallation.
- 2. Redémarrez le poste de travail à la fin de la désinstallation.



L'administrateur doit se déconnecter de Windows et se reconnecter au moins une fois pour terminer la désinstallation.

Lancement de WINSelect après l'installation

Pour lancer WINSelect, procédez de l'une des deux manières suivantes :

- Utilisez le raccourci *Ctrl* + *Alt* + *Maj* + *F8*.
- *Maj* + Cliquez deux fois sur l'icône de barre d'état système WINSelect.

La fenêtre de connexion WINSelect s'affiche :

lonnexion WINSelect		x
Mot de passe WINSelect:		
Mode Assistant	Annuler OK	

Entrez le mot de passe de l'administrateur défini lors de l'installation de WINSelect. Cette fenêtre contient deux options :

- Pour accéder à la console d'administration WINSelect, cliquez sur *OK* pour vous connecter. Le panneau de configuration permet aux administrateurs de personnaliser précisément les fonctions du poste de travail.
- Pour accéder au mode Assistant, cochez la case *Mode Assistant* et cliquez sur *OK*. Ce mode permet de créer rapidement un kiosk et dispose d'un nombre limité d'options de configuration.

Lorsque la fenêtre de connexion s'affiche pour la première fois, l'option d'accès au mode Assistant est activée. L'option d'accès à la console administrative apparaît à la fin des operations suivantes en mode Assistant.

L'icône WINSelect dans la barre d'état système 🦃 indique si WINSelect est activé. Lorsque WINSelect est désactivé, l'icône comporte une croix rouge : 💦.

Présentation WINSelect

WINSelect est constitué de *noeud* qui apparaissent dans le volet de gauche de la console administrative. Cliquez sur un noeud pour afficher des options dans le volet de droite de la console d'administration. Les noeuds qui contiennent plusieurs sous-noeuds peuvent être développés en cliquant sur l'icône qui se trouvent à côté du nom du noeud dans le volet de gauche de la console administrative.

Console administrative

Pour accéder à la console administrative, cliquez deux fois sur l'icône WINSelect O située dans la barre d'état système Windows ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + Alt + Maj + F8. Entrez un mot de passe actif et désélectionnez la case à cocher du *mode Assistant*. Si vous utilisez ce mode avant d'accéder à la console administrative, toutes les options de configuration définies dans l'assistant sont reportées.

Le nœud A propos de la console administrative apparaît, comme suit :

A propos de - Kiosk - Système - Panneau de configuration - Bureau et barre des tâches W - Unité de stratemente de Shie	
Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Menu Navigateur Internet Imprimartes Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles VINSelect	Produit : Faronics WINSelect Standard Version : 7.20.2120.603 Evaluation Validation : Valide pendant 30 jours La dernière version est installée et aucune mise à jour n'est disponible . Code produit Définir
	Aide OK Annuler Applique

La console administrative est constituée de noeuds regroupés par rapport à une fonction commune, ce qui permet à l'administrateur de personnaliser l'environnement et la fonctionnalité Windows.

Le mode *Kiosk* permet aux administrateurs de créer un poste de travail avec une fonctionnalité Windows limitée et d'activer des fonctions principales WINSelect en n'exécutant que quelques opérations.

Le noeud *Système* contient des options qui protègent l'ordinateur et empêchent les accès non autorisés aux principaux paramètres Windows. Ici, l'administrateur peut empêcher la modification des composants Windows de l'ensemble du système.

Le noeud *Applications* permet à l'administrateur de personnaliser le logiciel du poste de travail WINSelect. Utilisez ce noeud pour autoriser ou limiter l'accès aux applications, telles que Microsoft Office et divers navigateurs Internet.

Le noeud Imprimante permet aux administateurs de désactiver les imprimantes locales et réseau.

Le noeud *Stratégie d'utilisation acceptable* permet aux administrateurs de définir une stratégie d'utilisation acceptable et de l'afficher à l'attention des utilisateurs des postes de travail.

Le noeud *Administrateur* permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver WINSelect, de personnaliser les paramètres WINSelect, tels que la création de sessions utilisateur, et d'ajouter ou d modifier les mots de passe. Des modèles WINSelect peuvent être également créés.

Cliquez sur un noeud pour configurer le poste de travail.

Système

Le noeud Système permet de définir les options système.

A propos de	Gestionnaire de tâches	
─ Kiosk	Désactiver le gestionnaire de tâches (Ctrl+Alt+Suppr)	
Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichie	└ ┌─Windows Explorer	
Menu Démarrer Restrictions réseau	Désactiver le clic droit	
Touches de raccourci	Désactiver les chemins UNC	
- Microsoft Office - Menu	Désactiver la manipulation de dossier	
	Désactiver Bisser-dénoser	
Stratégie d'utilisation acceptable		
- Administrateur		
Modèles ADM		
- Session utilisateur		
Modèles WINSelect		
	Aide OK Annuler Applic	

Pour désactiver le gestionnaire des tâches, sélectionnez *Désactiver le gestionnaire des tâches*. Ainsi, l'utilisateur ne peut pas accéder au gestionnaire des tâches et empêche un utilisateur non autorisé d'arrêter les tâches et les processus en cours.

Sélectionnez *Désactiver le clic droit* pour empêcher les utilisateurs d'accéder aux commandes *Affichage, Coller, Copier* et *Propriétés* de l'Explorateur Windows.

Sélectionnez *Désactiver les chemins UNC* (Uniform/Universal Naming Convention) pour empêcher les utilisateurs d'accéder aux ressources réseau partagées.

Sélectionnez *Désactiver la manipulation des dossiers* pour empêcher le changement des noms des dossiers et le déplacement ou la suppression des dossiers. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas renommer les dossiers ou changer leur emplacement via l'Explorateur Windows.

Sélectionnez *Désactiver Glisser-déplacer* pour empêcher les utilisateurs de déplacer les fichiers et les dossiers. Cette option désactive également la sélection de texte et d'images en faisant glisser la souris dans toutes les applications.



Les options Désactiver le gestionnaire des tâches et Désactiver les chemins UNC sont activées automatiquement et ne peuvent pas être définies lorsque le mode Kiosk est actif.

Panneau de configuration

Le noeud Panneau de configuration contient des options permettant de limiter l'affichage des applets Panneau de configuration Windows. Le panneau de configuration Windows est accessible, mais les icônes peuvent être masquées individuellement.

Klock Système Penneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichie Menu Démarer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'ulisation acceptable Administreur	Afficher les applets Masquer toutes les applets Masquer les applets sélectionnées Affichage Affichage Aquid de matériel Aquid Suppression de programmes Assistant Réseau as minit Barre des läches et menu Démarrer Centre de sécurité Centre de sécurité Centre de sécurité
Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Ajouter Supprimer

Certains paramètres du panneau de configuration sont toujours accessibles et peuvent être modifiés via une ligne de commande ou via la boîte de dialogue Exécuter.

Pour autoriser l'accès à l'ensemble du panneau de configruation, sélectionnez *Afficher les applets*. Cela permet d'afficher chaque applet qui se trouve dans le panneau de configuration du poste de travail. Pour empêcher l'accès à chaque applet du panneau de configuration, sélectionnez *Masquer toutes les applets*. *Afficher les applets* et *Masquer toutes les applets* ne permet d'autoriser ou d'interdire des applets spécifiques.

Pour définir des applets spécifiques, cliquez sur *Masquer les applets sélectionnées* et cochez la cache de l'applet à restreindre. Une case non cochée à côté de l'applet signifie que l'applet est affichée et accessible.

Pour ajouter une applet à la liste, entrez son nom dans le champ vide *Spécifier une applet* et cliquez sur *Ajouter*.

Pour supprimer une applet, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur *Supprimer*. Une applet supprimée apparaît toujours dans le panneau de configuration. Elle a été simplement supprimée de la liste WINSelect des applets du panneau de configuration.

Bureau et barre des tâches Windows

Le noeud Bureau et barre des tâches Windows fournit des options qui permettent de limiter l'utilisation du bureau du poste de travail et de la barre des tâches Windows.

Faronics WINSelect Standard		?	×
A propos de - Kiosk - Système - Panneau de configuration - Panneau de barn des Läches W - Unités et extensions de fichier - Menu Démarer - Restrictions réseau - Touches de raccourci - Applications - Menu - Navigateur Internet - Ingrimantes - Stratégie d'utilisation acceptable - Administrateur - Modèles ADM - Session utilisateur - Modèles VIINSelect	Bureau Désactiver le clic droit sur les licônes du bureau Masquer toutes les licônes (Interse) Masquer toutes les licônes (Interse) Ce PC Ce PC Cortelle Dégréw Dégréw Barre des tâches Désactiver le clic droit dans la barre et des tâches et sur le bouton Démarrer Désactiver Action Certer	~ ~	uer

Activer le menu Démarrer : sélectionnez cette option pour autoriser l'accès au menu Démarrer. Désactiver toutes les options du menu Démarrer : sélectionnez cette option pour désactiver complètement le menu Démarrer. Désactiver les options sélectionnées du menu Démarrer : sélectionnez cette option pour désactiver les options sélectionnées du menu Démarrer. Cochez la case de la version d'élément/de système d'exploitation à désactiver. Désactivez le clic droit sur le menu Démarrer : sélectionnez cette option pour désactiver le clic droit sur le menu Démarrer et empêcher l'utilisateur d'accéder au menu secondaire. Cette option n'est pas disponible pour Windows 8.1. Activer le menu Démarrer classique : sélectionnez cette option pour activer le menu Démarrer classique. Cette option est disponible est disponible sur Windows 7 et les versions antérieures.

Windows 8.1/Windows 10 version 1803

Sélectionnez les options suivantes si Windows 8.1 est installé sur les ordinateurs gérés :

Toujours démarrer sur le bureau (Windows 8.1 uniquement) : sélectionnez cette option pour que les utilisateurs démarrent toujours en mode Bureau. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les ordinateurs qui exécutent Windows 8.1 démarrent dans l'écran Démarrer par défaut.

Masquer la vue des tâches (Windows 10 version 1803 uniquement) : cochez cette case pour désactiver la vue des tâches sur Windows 10 version 1803. La vue des tâches permet de passer d'un programme à un autre sur l'ordinateur.

Désactiver la désinstallation des applications : sélectionnez cette option pour désactiver la désinstallation des applications Windows 8.1 par l'utilisateur.

Désactiver l'épinglage des applications dans la barre des tâches : sélectionnez cette option pour désactiver l'épinglage des applications Windows 8.1 dans la barre des tâches par l'utilisateur.

Désactiver le clic droit sur les tuiles et la personnalisation de l'écran de démarrage : sélectionnez cette option pour désactiver le clic droit sur l'écran de démarrage et désactiver la personnalisation de l'écran de démarrage par l'utilisateur.

Lecteurs et extensions de fichiers

Ce noeud fournit des options qui permettent de limiter l'accès aux unités et aux fichiers portant les extensions définies pour chaque application installée sur le poste de travail.

A propos de Kiosk ⊒ Système	Unités et toutes les extensions de fichier Désactiver les lecteurs sélectionnés	Désactiver les extensi sélectionnées	ons de fichier
- Panneau de configuration	Sélectionner tout Désélectionner tout	Sélectionner tout	Désélectionner tout
Unités et extensions de fichie		D bfc	
- Menu Démarrer		□ bin	
- Restrictions réseau		□.bkf	
Touches de raccourci	TE	□.blg	
- Applications	F	.bmp	
- Microsoft Office	G	.bsc	
Menu	□H	.c	
Navigateur Internet		cab	
Imprimantes		cal	
 Stratégie d'utilisation acceptable 		.cals	•
Administrateur Modèles ADM	Désactiver les unités amovibles	Aj	outer une extension
- Session utilisateur	🔲 Désactiver l'accès à l'annuaire des utilis	ateurs	
- Modéles WINSelect			
-			

Choisissez les unités et les extensions de fichiers disponibles à désactiver en cochant les cases correspondantes. Utilisez l'option *Sélectionner tout* ou *Désélectionner tout*, si nécessaire.

Les structures de fichiers et de repertoires ne sont pas visibles lorsque cette fonction est active. Par exemple, si toutes les unités sont sélectionnées, vous ne pouvez par parcourir les répertoires de ces unités.

Si aucune unité n'est sélectionnée et qu'une extension de fichier est sélectionnée, cette dernière est désactivée sur toutes les unités.

Si le lecteur système est désactivé, par défaut l'accès au répertoire de l'utilisateur n'est pas désactivé. Sélectionnez *Désactiver l'accès au répertoire de l'utilisateur* pour interdire l'accès. Par exemple, si *C*: est listé comme unité système et que vous cochez la case à côté de *C*, la case à cocher *Désactiver l'accès au répertoire de l'utilisateur* devient disponible. L'administrateur peut maintenant decider de limiter l'accès de l'utilisateur au repertoire *C*:*Documents and Settings\User folder* en cochant la case. L'utilisateur peut accéder uniquement au *bureau*. Cette option est disponible uniquement lorsque la lettre de l'unité système est sélectionnée. Ne cochez pas la case pour permettre à l'utilisateur d'enregistrer et de créer des fichiers dans son propre répertoire.

Pour interdire l'accès aux lecteurs amovibles, cochez la case *Désactiver les lecteurs amovibles*. Cette fonction empêche l'utilisateur de voir les lecteurs amovibles connectés au cours d'une session utilisateur.

Pour désactiver des extensions de fichier pour qu'elles ne soient pas utilisées, cochez les extensions appropriées. Pour ajouter une extension de fichier à la liste, entrez son nom dans le champ correspondant et cliquez sur *Ajouter l'extension*.

Une fois activée, cette fonction interdit l'accès aux fichiers portant cette extension et d'en créer.



Si un disque amovible est connecté au cours de l'installation et de la configuration de WINSelect, le disque est affecté d'une lettre. Il est recommandé de déconnecter les périphériques amovibles au cours de l'installation et de la configuration pour éviter d'appliquer les paramètres WINSelect par inadvertance à ces unités.

Menu Démarrer

Ce nœud contient des options permettant de limiter l'accès au menu Démarrer du poste de travail. Personnalisez l'accès au menu Démarrer en sélectionnant une ou plusieurs options.

Faronics WINSelect Standard		?	×
A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Demaner Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Start Menu (Menu Démarrer) Activer le menu Démarrer Désactiver les options du menu Démarrer Désactiver les options sélectionnées du menu Démarrer Barre des tâches et menu Démarrer (Windows XP, Windows 7, Windows 10) Cortana Déconnexion / Se déconnecter (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 7, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 8, Windows 9, Windows 8, Windows 9, Windows 8, Windows 8, Windows 8, Windows 8, Windows 8, Windows 9, Windows 8, Windows 9, Windows 8, Windows 9, Windows	dows ndow v >	Jer

Le bouton Activer le menu Démarrer permet à l'utilisateur d'accéder au bouton Démarrer du poste de travail. *Désactiver toutes les options du menu Démarrer* empêche l'utilisateur d'accéder au menu Démarrer.

Désactiver les options du menu Démarrer sélectionnées permet de désactiver les éléments en les sélectionnant dans la liste. Les options sélectionnées ne sont pas disponibles lors de l'ouverture suivante du menu Démarrer.

Sélectionnez Désactiver le clic droit sur le menu Démarrer pour empêcher l'utilisateur d'accéder au menu secondaire.

Sélectionnez *Activer le menu Démarrer classique* pour utiliser le menu Démarrer classique avec l'apparence et le comportement limité du menu Démarrer de Windows 2000.



Chaque option du menu Démarrer est désactivée automatiquement lorsque le mode Kiosk est actif.

Limitations de réseau

Ce noeud contient des options de restriction au niveau du réseau. Les administrateurs peuvent limiter l'accès à des sites Web avec ces options.

A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Restrictions réseau Activei Spécifier l'URL: Ófinir l'adresse IP (ou plage): Ájouter Ófinir Selectionné Ófinir Selectionné Íficial de la construction de la const	
	Aide OK Annuler Appli	quer

Pour appliquer des restrictions réseau au poste de travail, sélectionnez Activer.

Pour limiter un nom de domaine, entrez-le dans le champ *Spécifier l'URL* et cliquez sur *Ajouter*. Le nom apparaît dans la zone de liste.

Pour limiter une adresse IP ou une plage d'adresses IP, entrez les adresses dans les champs appropriés et cliquez sur *Ajouter*. Les adresses apparaissent dans la zone de liste.

Si vous définissez une plage d'adresses, chaque adresse de la plage est limitée ou autorisée en fonction de la case d'option sélectionnée (*Autoriser sélectionnée* ou *Ne pas autoriser sélectionnée*).

Sélectionnez la case d'option *Autoriser sélectionnée* ou *Ne pas autoriser sélectionnée* pour définir le comportement de la zone de liste. Limitez ou autorisez les plages ou les noms de domaines sélectionnés en fonction des entrées sélectionnées. Si *Autoriser sélectionnée* est sélectionné, l'entrée de liste sélectionnée est autorisée. Si *Ne pas autoriser sélectionnée* est sélectionné, chaque entrée de liste sélectionnée n'est pas autorisée.

Pour supprimer un élément de la zone de liste, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.

Applications

Ce noeud permet d'étendre la personnalisation des applications.

Cette option n'est pas disponible lorsque le mode Kiosk est actif. Si l'administrateur veut créer un environnement Windows contenant uniquement certaines applications, mais pas un kiosk WINSelect, il peut définir les applications correspondantes dans ce noeud.

Faronics WINSelect Standard A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unlés et extensions de fichier Menu Démarer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes Statégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Applications Autoriser uniquement les applications sélectionnées Ne pas autoriser les application sélectionnées Sélectionner tout Désélectionner tout Lister tous les programmes Ajouter Supprimer	?×
	Aide OK Annuler Appli	quer

Pour placer dans la liste tous les fichiers *.exe* détectés dans le dossier Program Files, sélectionnez *Lister tous les programmes*. Utilisez les boutons *Sélectionner tout* ou *Désélectionner tout* pour sélectionner ou désélectionner toutes les programmes. Cliquez sur *Ajouter* ou *Supprimer* pour ajouter ou supprimer des programmes dans la liste.

Pour ajouter une application, cliquez sur le bouton *Ajouter*. Accédez au fichier *.exe* de l'application et cliquez sur *Ouvrir*.

Autorisez uniquement les applications à exécuter ou empêchez les applications à ne pas exécuter. Chaque application doit être cochée pour déterminer le comportement de la liste. Si une application autorisée ouvre une seconde application, cette dernière doit figurer également dans la liste.

Une application non autorisée se reconnaît pas son nom et non pas par son emplacement. Si une application n'est pas autorisée et qu'elle est déplacée, WINSelect interdit toujours de l'ouvrir.



La sélection des applications dans le dossier système Windows risque de rendre le système instable.

Pour supprimer une application, sélectionnez l'application dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer.

Microsoft Office

Le noeud Microsoft Office contient des options permettant de limiter l'accès aux options de menu Microsoft Office. Les fonctions administratives de Microsoft Office sont listées pour permettre à l'administrateur d'empêcher les utilisateurs de procéder à des modifications non autorisées de ces paramètres.

Constructions de fichier Applications Applic

Sélectionnez les options de menu dans la liste qui limitent les options de menu des applications Microsoft Office sur le poste de travail. Sélectionnez les options de menu dans la liste et cliquez sur *Applliquer*.

Les programmes Microsoft Office suivants peuvent être désactivés en cochant leur case :

Désactiver la macro désactive les macros et les touches de raccourci affichées.

Désactiver l'éditeur VB désactive les macros, l'éditeur Visual Basic et les touches de raccourci affichées.

Désactiver Modèles et addins désactive les modèles et les addins pour Microsoft Office.

Désactiver l'exécution des applications Visual Basic désactive l'exécution des programmes Visual Basic.

Désactiver le Web désactive la barre d'outils Web dans Microsoft Office

Désactiver Détecter et réparer désactive l'option de détection et de réparation dans le menu d'aide.

Menu

Ce noeud fournit des options qui permettent de limiter l'accès à des options de menu spécifiques dans les applications sélectionnées.

Saronics WINSelect	5tandard			<u>? ×</u>
A propos de Kiosk Système Panneau de cr Bureau et barr Unités et exter Menu Diémaire Applications Microsoft Offici Meru Navigateur Inte Navigateur Inte Marinistrateur Modèles ADM Session utilisat Modèles WINS	onfiguration e des tâches W isions de fichier r seau ccourci e emet in acceptable eur ielect	Configuration de menu Sélectionner une application	Sélectionner les options de menu à désactiver	
		Aide	OK Annuler	Appliquer



WINSelect enregistre le menu uniquement pour les produits qui sont conformes à la structure de menus Microsoft. Les menus des produits qui ont une structure de menus différentes ne sont pas enregistrés correctement.

Pour enregistrer un menu à restreindre :

1. Sélectionnez une application en cliquant sur *Enregistrer* et accédez à l'exécutable (*.exe*). Dans l'exemple ci-dessous, l'application *Bloc-notes* est sélectionnée.

Ouvrir				? ×
Regarder dans :	C WINDOWS		- 🕜 💋 📂 🛄-	
Mes documents récents Bureau Mes documents	addins AppPatch Config Connection Wizard Cursors Debug Driver Cache EHome Fonts Help ime java LastGood Media msagent	msapps mui PCHEALTH peernet periotsioning repair repair Security Softwarebistribution system system32	Temp twain_32 Web Win5x5 explorer hh notepad fregedit sirundii TASKMAN twunk_16 twunk_32 winhelp winhip32	
Favoris réseau	Nom du fichier :		[Ouvrir
	Fichiers de type :	Exécutables (*.exe)	▼	Annuler

- 2. Ouvrez les menus à limiter un par un. L'enregistreur de menu WINSelect enregistre le menu sélectionné.
- 3. Fermez l'application.

hiskas as	Configuration de menu	
≕- Kiosk ≕- Système	Sélectionner une application	Sélectionner les options de menu à désactiver
Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	notepad.exe	Meru P Affichage

WINSelect affiche le fichier .exe sélectionné sur la gauche ; les options de menu ouvertes par l'administrateur figurent sur la droite. Cliquez sur les commandes de menus dans la structure arborescente pour les restreindre dans ces menus.

Une fois activées, l'utilisateur peut accéder aux commandes dans l'application, mais il ne peut pas les utiliser.



Une fois sélectionné, vous ne pouvez pas modifier un groupe de commandes de menus. Vous devez supprimer le fichier .exe de la liste des menus et effectuer de nouveau la procédure.

Vous ne pouvez pas enregistrer les commandes de menus pour Microsoft Office.

Navigateur Internet

Ce nœud contient des options permettant de limiter l'accès aux fonctions et aux menus du navigateur Internet. Activez ces fonctions lorsque les utilisateurs doivent accéder à Internet et qu'ils ne sont pas autorisés à enregistrer les emplacements, imprimer les pages, accéder au menu Favoris, etc.

A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer	Navigateur Internet Interdire le clic droit Interdire l'ouverture des fich Supprimer la barre d'adresse Page d'accueil : Manue	iers ou des dossiers depuis la barre d'adresses e (Internet Explorer 9.0 et versions ultérieures uniquement)
Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Novigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable	Menus Sélectionner un navigateur Internet Explorer Mozilla Firefox	Sélectionner les options de menu à désactiver
- Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect		Désactiver les menus d'Internet Explorer

Désactivez le clic droit en cochant la case *Désactiver le clic droit*. Ainsi, l'utilisateur ne peut pas accéder aux menus contextuels, enregistrer des liens ou copier des adresses.

Pour interdire l'accès aux fichiers stockés dans un réseau, choisissez *Interdire l'ouverture des fichiers/ dossiers dans la barre d'adresse*. L'utilisateur ne peut pas ouvrir des documents sur les unités locales ou dans les répertoires sur Internet.

Définissez la page d'accueil du navigateur du poste de travail dans l'espace prévu à cet effet. Il s'agit de la page Web qui s'affiche chaque fois que le navigateur est ouvert. Elle remplace la page d'accueil définie dans le navigateur Internet.

Sélectionnez un navigateur dans la liste et cochez les options de menu à désactiver dans le navigateur. Les menus, tels que *Fichier*, *Affichage* et *Favoris* peuvent être listés pour empêcher l'utilisateur d'y accéder.

Des menus entiers peuvent être désactivés, ainsi que leurs commandes. Cochez la case du premier niveau pour désactiver l'ensemble d'un menu ou cliquez pour développer le menu et cochez les cases des commandes qui s'y trouvent.

Sélectionnez *Désactiver le menu Favoris d'Internet Explorer* pour désactiver la liste enregistrée des sites Web les plus visités. L'utilisateur ne peut pas afficher la vue de la liste Favoris et affecter des signets aux nouvelles pages Web favorites.

Touches de raccourci

Ce noeud contient des options permettant de limiter l'utilisation de touches spécifiques au niveau du système. Les combinaisons de touches qui fonctionnent dans plusieurs applications peuvent être désactivées quelle que soit l'application activée sur le poste de travail.

A propos de Kiosk ⊒ Système Panneau de configuration	Touches de racc Sélectionner le:	ourci s touches de raccourc	ci à désactiver Sélectionner I	tout Désélectionner t	out
Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes	✓Alk + A	Alt + H Alt + I Alt + J ✓Alt + K Alt + K Alt + M Alt + N	_Alt + 0 _Alt + P _Alt + Prnt Scm _Alt + Q _Alt + R _Alt + S _Alt + S _Alt + Shift +Tab	_Alk + T [_Alk + Tab [_Alk + U [_Alk + V [_Alk + V [_Alk + W [_Alk + X [_Alk + X [
 Stratègie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect 	Aucun	che de raccourci	Ajouter à la	a liste Supprime	ſ

Dans la liste, sélectionnez les touches de raccourci à désactiver sur le poste de travail. Utilisez les boutons *Sélectionner tout* ou *Désélectionner tout* pour sélectionner ou désélectionner toutes les touches de raccourci.

Les touches de raccourci non listées peuvent être ajoutées en entrant la combinaison de touches et en cliquant sur le bouton *Ajouter à la liste*.

L'option *Supprimer* supprime uniquement les combinaisons de touches personnalisées ajoutées par un administrateur.

A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et bare des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer Pestrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes	Touches de racco Sélectionner les Alt + A Alt + B Alt + C Alt + C Alt + C Alt + F Alt + F Alt + G	urci touches de raccourd Alt + H Alt + J VAIt + K Alt + L Alt + N Alt + N	ci à désactiver Sélectionner to Alt + 0 Alt + P Alt + Prmt Scrn Alt + Q Alt + R Alt + S Alt + S Alt + S	Désélectionner tou Alt + T Alt + Tab Alt + U Alt + V Alt + W Alt + W Alt + W Alt + W Alt + Y	t 5 5
Ordergie Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Aide		Ajouter à la	liste Supprimer	liquer

Imprimantes

Ce noeud contient des options permettant de limiter l'accès aux imprimantes connectées au poste de travail. Utilisez cette fonction pour limiter toutes les imprimantes ou autoriser l'utilisateur à imprimer un certain nombre de documents sur une ou plusieurs imprimantes sélectionnées.

L'accès aux imprimante hors ligne peut être limité. Il convient de se souvenir de cette fonction, car les imprimantes hors ligne continuent de recevoir des travaux d'impression.

🐳 Faronics WINSelect Standard		<u>?</u> ×
A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Huñés et extensions de fichier Menu Démarer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Imprimantes C Activer les quotas d'impression Désactiver tout Snaglt 9 Quota d'impression Quota d'impression en pages par session (0= aucune limite) :	
	Aide OK Annuler Appliq	uer

Sélectionnez l'une des trois options disponibles pour configurer l'accès aux imprimantes. *Activer un quota d'impression* ne désactive pas les fonctions d'impression. La fonction restreint uniquement le nombre de pages que peut imprimer un utilisateur sur le poste de travail. Si vous définissez un quota d'impression, entrez le nombre de pages par session dans la zone fournie. Si vous entrez 0, le nombre de pages est illimité.

Désactiver tout limite l'impression depuis chaque imprimante ajoutée au poste de travail. Si vous voulez désactiver les imprimantes sélectionnées uniquement, cochez ces imprimantes dans la liste et sélectionnez Désactiver sélectionnées.

Pour plus d'informations sur l'ajout et la connexion d'imprimantes, consultez la documentation Windows.

Pour actualiser la liste des imprimantes disponibles, cliquez sur le bouton *Synchroniser*. Cette fonction est pratique si une imprimante vient d'être connectée au poste de travail alors que WINSelect est activé.

Stratégie utilisateur acceptable

Ce noeud permet d'afficher une stratégie utilisateur acceptable au démarrage du poste de travail. Cette fonction permet à l'administrateur de définir les conditions d'utilisation chaque fois que l'utilisateur se connecte à un poste de travail. L'utilisateur doit accepter cette stratégie pour pouvoir utiliser le poste de travail.

Il n'existe pas de restriction de taille de fichier et seuls les fichiers .rtf peuvent être importés.

A propos de	C Stratégie d'utilisation acceptable
Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable	Afficher une stratégie utilisateur acceptable
≟-Administrateur → Modèles ADM → Session utilisateur → Modèles WINSelect	Importer

Pour activer cette fonction, cochez *Afficher la stratégie utilisateur acceptable au démarrage du poste de travail.* Une fois que cette fonction est activée, l'utilisateur ne peut pas accéder au poste de travail sans accepter la stratégie.

Cliquez sur Importer et accédez à l'emplacement d'un fichier .rtf ayant le texte AUP.



WINSelect n'applique pas les instructions dans la stratégie d'utilisation acceptable importée.

Administrateur

Ce noeud permet de changer les mots de passe demandés par les administrateurs et d'activer ou de désactiver WINSelect.

A propos de Kosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet	Mots de passe Nouveau mot de passe : Confirmer le nouveau mot de passe : Mettre à jour	
Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Protection ✓ Activer WINSelect Désactiver WINSelect pour les administrateurs	

Mots de passe

Pour définir un nouveau mot de passe, tapez le nouveau mot de passe dans le champ *Nouveau mot de passe*. Entrez et confirmez le nouveau mot de passe. Cliquez sur *Mettre à jour* pour appliquer le nouveau mot de passe. Le mot de passe défini initialement à la suite de l'installation de WINSelect est remplacé par le nouveau. Un seul mot de passe administrateur peut être défini.

Protection

Indiquez si WINSelect est activé sur le poste de travail et si WINSelect est désactivé pour les administrateurs.

Si *Désactiver WINSelect pour les administrateurs* est cochée, les restrictions définies dans WINSelect ne s'appliquent pas aux utilisateurs qui se connectent en utilisant le mot de passe d'un administrateur.

Modèles ADM

Le noeud ADM (Active Directory Management) permet d'importer et de définir des modèles *.adm*. Etant donné que WINSelect fournit aux administrateurs une interface pour modifier les paramètres de stratégie de groupe, les administrateurs avancés peuvent créer leurs propres modèles *.adm* pour compléter les fonctions WINSelect.

Pour plus d'informations, consultez l'article de support Microsoft relatif à Active Directory Management.



Sélectionnez *Importer* pour ajouter un fichier *.adm*. L'importation d'un modèle *.adm* crée un fichier *WINSelect.adm* dans *C*:*WINDOWS**inf*.

Une fois un fichier *.adm*, sélectionnez *Configurer* pour ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe où vous pouvez effectuer des modifications.

Supprimez le modèle ADM en cliquant sur la bouton *Supprimer*. La suppression du modèle ADM ne supprime pas les paramètres appliqués. Le modèle est supprimé uniquement du panneau de configuration WINSelect. Vous devez effectuer les modifications en sélectionnant *Configurer* ou via l'éditeur de registre Windows.



Vous ne pouvez activer qu'un seul modèle ADM à la fois.

Session utilisateur

Ce noeud permet de créer des sessions utilisateur limitées dans le temps. Cela permet à l'administrateur de definir le délai de connexion de l'utilisateur à un poste de travail.

A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichie Menu Démarer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles VINS elect	Session utilisateur ✓ Activer Durée de la Session utilisateur en minutes : Nombre de codes à générer : 60 ▼ 1 ▼ □ 60 ↓ Africher le message d'avertissement ₅ minutes avant que la session n'expire □ Redémarrer l'ordinateur une fois la session terminée □ Générer des codes □ Copier tous les codes

Pour activer la fonction Session utilisateur, sélectionnez Activer et procédez comme suit :

- 1. Choisissez le *Durée de la Session utilisateur en minutes pour* la session dans le menu déroulant. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 5 minutes et 1440 minutes.
- 2. Indiquez le nombre de codes de session à créer dans le menu déroulant *Nombre de codes à générer*. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 1000.
- 3. Pour afficher un avertissement, cochez la case *Afficher le message d'avertissement x minutes avant la fin de la session*. Précisez une valeur pour *x* entre 1 et la *plus basse session d'utilisateur -1*. Par exemple, si vous avez sélectionné trois ensembles de sessions d'utilisateur de durées de 15, 30, et 60 minutes, la valeur du message d'avertissement doit être comprise entre 1 et 14.
- 4. Pour redémarrer l'ordinateur après la session utilisateur, cochez la case *Redémarrer l'ordinateur une fois la session utilisateur terminée*.
- 5. Cliquez sur *Générer les codes*.
- 6. Cliquez sur OK.



La protection WINSelect a été activée pour que les paramètres de la Session utilisateur soient appliqués. Si la protection WINSelect n'a pas été activée, cochez la case Activer WINSelect dans le nœud Administrateur.

Après la déconnexion de Windows (pour appliquer les nouveaux paramètres), la personne suivante qui utilise le poste de travail doit entrer un code généré au début de la session utilisateur.

WINSelect	X
Entrez un code de session valide	
Administrateur	
Votre session va expirer dans 19	OK

Si vous êtes l'administrateur, vous pouvez cocher la case *Administrateur*. L'écran de connexion WINSelect s'affiche. Vous pouvez entrer le mot de passe de l'administrateur pour lancer WINSelect en mode Administrateur. Si vous vous êtes connecté comme utilisateur de poste de travail et que la session atteint le délai alloué, une boîte de dialogue demande un nouveau code. L'utilisateur ne peut pas utiliser

le poste de travail tant que le nouveau code n'est pas entré. Si aucun nouveau code n'est entré, la session expire. Une fois un code utilisé, il est supprimé automatiquement de tous les postes de travail sur le réseau. Si vous vous connectez comme administrateur, la session utilisateur n'expire jamais.

Après vous être connecté(e) en utilisant le code, la barre d'état suivante d'affiche dans la partie supérieure de l'écran.



Si la case *Afficher le message d'avertissement x minutes avant la fin de la session est cochée*, un message d'avertissement s'affiche *x* minutes avant que votre session ne se termine.

Avertissement
Votre session va expirer dans 59 minutes
Rappel d'alarme I I minutes
O Ne plus afficher ce message
ОК

Cliquez sur *Rappel d'alarme* et sélectionnez le nombre de minutes dans le menu déroulant. Cliquez sur *OK*. Le message d'avertissement s'affichera une nouvelle fois après avoir sélectionné la durée.

Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche à nouveau. Cliquez sur *Ne pas afficher le message à nouveau* puis cliquez sur *OK*.

Les administrateurs peuvent créer plusieurs codes pour plusieurs délais de session dans ce nœud. Ces codes peuvent être communiqués aux utilisateurs pour se connecter à ce poste de travail. Si vous voulez imprimer un seul code, cliquez avec le bouton droit sur le code et sélectionnez *Imprimer*.

Pour supprimer un code, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez *Supprimer*. Pour supprimer un groupe de codes, cliquez avec le bouton droit sur le premier nœud de la liste et sélectionnez *Supprimer*.

Cliquez sur *Copier tous les codes* pour copier tous les codes générés dans le presse-papiers. Vous pouvez lancer le programme de votre choix et coller les codes.

Cliquez sur *Imprimer tous les codes* pour imprimer tous les codes générés en utilisant l'imprimante par défaut.

Modèles WINSelect

Ce noeud permet d'exporter tous les paramètres WINSelect définis sous la forme d'un modèle WINSelect. Ce modèle peut être déployé sur un nombre illimité de postes de travail protégés par WINSelect.

Il est enregistré sous la forme d'un fichier de format propriétaire et il peut être ouvert uniquement par WINSelect.

A propos de Kiosk Système Panneau de configuration Bureau et barre des tâches W Unités et extensions de fichier Menu Démarrer Restrictions réseau Touches de raccourci Applications Microsoft Office Menu Navigateur Internet Imprimantes Stratégie d'utilisation acceptable Administrateur Modèles ADM Session utilisateur Modèles WINSelect	Modèles WINSelect Exporter Applications Bureau et barre des tâches Windows Imprimantes Kiosk Menu Menu Démarrer Microsoft Office Navigateur Internet Panneau de configuration Restrictions réseau Importer Importer	
	Aide OK Annuler Appliq	uer

Pour créer un modèle WINSelect, sélectionnez tous les paramètres devant faire partie du modèle dans la liste des nœuds WINSelect. Utilisez l'option *Sélectionner tout* ou *Désélectionner tout*, si nécessaire. Cliquez sur *Exporter*, accédez à l'emplacement d'enregistrement du modèle et enregistrez-le avec un nom unique.

Pour importer un modèle WINSelect, cliquez sur *Importer* et accédez à l'emplacement du modèle. Sélectionnez le modèle et cliquez sur *Ouvrir*.



Utilisation du mode Kiosk WINSelect

Ce paramètre permet aux administrateurs de créer un poste de travail de type kiosk sur lequel uniquement les executables définis peuvent être exécutés. Il interdit également l'accès au bouton Démarrer et à la barre des tâches Windows. Pour accéder au mode Kiosk, cliquez sur le noeud Kiosk dans le volet de gauche de la console administrative.

Faronics WINSelect Standard		?	×
A propos de Système - Panneau de configuration - Untés et extensions de fichier - Menu Démarer - Restrictions réseau - Touches de raccourci Applications - Microsoft Office - Menu - Navigateur Internet - Maying ateur Internet - Moria de l'accourci - Administrateur - Modèles ADM - Session utilisateur - Modèles WINSelect	Mode Kosk Activer Ajouter Désactiver le mode Tablette Spécifiez les applications Kosk et sélectionnez celles à lancer automatique Exclusion des applications automatiquement lancée par le Kosk Launc Conserver la taille et la position actuelles des fenêtres d'application Aide OK	Supprimer ement : ther	luer

Pour créer un poste de travail Kiosk, sélectionnez Activer dans le panneau WINSelet Kiosk.

Pour ajouter une application, cliquez sur *Ajouter* et entrez les exécutables actifs sur le poste de travail. Une fois ajoutées à la liste, ces applications sont accessibles à l'utilisateur du poste de travail. Les applications cochées apparaissent réduites dans l'écran après un redémarrage. Les applications non cochées sont toujours disponibles et accessibles via le panneau WINSelect Kiosk. Les applications ajoutées au panneau Kiosk restent ouvertes jusqu'à ce que les paramètres soient appliqués dans WINSelect.

Cochez la case *Conserver la taille et la position actuelles des fenêtres des applications Windows* pour définir la taille et l'emplacement des fenêtres des applications activées. Si cette option est sélectionnée, les applications s'ouvrent immédiatement et l'administrateur peut définir la taille et la position en cliquant et en faisant glisser les bords du cadre de la fenêtre.



Les raccourcis du bureau ne peuvent pas être ajoutés à la liste des applications ; vous devez ajouter les exécutables eux-mêmes.

Un kiosk WINSelect peut fonctionner de trois manières :

- Une ou plusieurs applications agrandies. Ces applications peuvent être sélectionnés en utilisant la barre des tâches Windows. Activez-les en sélectionant les applications en utilisant le bouton *Ajouter* et en cochant la case de chaque application ajoutée.
- Applications sélectionnées, mais pas agrandies. Les applications peuvent être accessibles depuis la panneau WINSelect Kiosk. Configurez en sélectionnant les applications et en utilisant le bouton *Ajouter* et en ne cochant pas les cases. L'utilisateur passe d'une application à l'autre en utilisant le panneau WINSelect Kiosk.
- Applications sélectionnée, taille définie et placées par l'administrateur : Configurez en sélectionnant les applications et en cochant la case *Conserver la taille et la position actuelles des fenêtres des applications* des applications Windows.

Le panneau Kiosk est réduit dans la barre des tâches lors du démarrage.

Pour supprimer un exécutable dans la liste Kiosk, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.

Lorsque le mode Kiosk est activé, les paramètres suivants sont appliqués automatiquement et ne peuvent pas être désactivés :

- Le gestionnaire des tâches est désactivé.
- Le clic droit est désactivé dans la barre des tâches et le menu Démarrer.
- Les icônes de la barre des tâches sont masquées (barre d'état système, horloge)
- Le bouton Démarrer est complètement désactivé.
- Les applications sont désactivées.
- Tous les chemins UNC (Universal Naming Convention) sont désactivés
- L'impression est bloquée dans Internet Explorer et Firefox

Cliquez sur *Appliquer* pour enregistrer les modifications et créer les paramètres Kiosk. Une déconnexion est nécessaire pour appliquer les modifications.

Panneau Kiosk WINSelect

Lorsque le mode Kiosk WINSelect est actif sur un poste de travail, les applications sélectionnées apparaissent dans le panneau WINSelect Kiosk. Par défaut, ce panneau est réduit dans la barre des tâches lors du démarrage. Cliquez sur la barre des tâches pour agrandir le panneau WINSelect Kiosk.



Utilisation du mode Assistant WINSelect

La fenêtre de connexion contient permet d'activer le *mode Assistant*. L'assistant est une version abrégée de la console administrative qui contient des options limitées pour verrouiller un poste de travail.

L'assistant trouve toute son utilité lorsque l'administrateur veut créer rapidement un kiosk ou limiter l'accès aux functions Windows, telles que le menu Démarrer, le gestionnaire des tâches et l'Explorateur Windows.

Le premier écran de l'assistant se présente comme suit :

🛞 WIK	ÎSELECT'			
Produit : Faronic:	s WINSelect Stan	idard		
Version : 7.10.11	11.543 Evaluatio	on		
Validation : Vali	de pendant 30 jou	ırs		
La dernière versi	on est installée et	aucune mise à jo	our n'est disponit	ole .
Code produit				
				Définir

L'écran *Mode Kiosk* s'affiche. Pour ignorer cette étape, ne cochez pas la case *Activer* et cliquez sur *Suivant*.

onics WINSelect Standard		
ode Kiosk		
C Activer	Ajouter	Supprimer
Spécifiez les applications Kios	k et sélectionnez celles à lancer au	tomatiquement :
LU:\WINDUWS\notepad.e	xe	
Exclusion des applications	s automatiquement lancée par le Kic	osk Launcher
Conserver la taille et la po	sition actuelles des fenêtres d'applic	ation

- 1. Cochez la case *Activer* pour créer un kiosk.
- 2. Si Activer est coché, cliquez sur Ajouter pour lister les exécutables à ajouter au mode Kiosk.

Personnalisez la vue du bureau en cochant la case *Maintenir la taille et la position actuelles des fenêtres des applications*. Cette fonction ouvre immédiatement les applications Kiosk sélectionnées que l'administrateur peut dimensionner et positionner. L'utilisateur ne peut pas les déplacer et les redimensionner.

Une fois définis, la taille et l'emplacement de la fenêtre ne peuvent pas être modifiées sans revenir à WINSelect.

3. Cliquez sur *Suivant*.

L'écran Menu Démarrer s'affiche.

😌 Faronics WINSelect Standard	? ×
Start Menu (Menu Démarrer) C Activer le bouton Démarrer Désactiver toutes les options du menu Démarrer Désactiver les options sélectionnées du menu Démarrer	
Aide et assistance technique Barre des tâches et menu Démarrer Déconnexion Définir l'accès aux programmes et valeurs par défaut/programmes par défaut (MS Documents (Menu classique uniquement) Documents récents/Eléments récents (MS Vista)	
Désactiver le clic droit sur les options du menu Démarrer Activer le menu Démarrer classique	
Retour Suivant Termine	er 🗌

4. Sélectionnez l'une des trois options disponibles pour configurer le menu Démarrer. Le menu Démarrer peut être s'afficher complètement avec chaque fonction qui se trouve ici.

Si l'utilisateur peut accéder aux fonctions *Rechercher*, *Exécuter* et *Configurer les programmes par défaut*, etc, elles peuvent être sélectionnées dans la liste.

Pour interdire l'accès à l'ensemble du menu Démarrer, sélectionnez Désactiver toutes les options du menu Démarrer.

5. Indiquez si le clic droit sur le menu Démarrer doit être désactivé. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas explorer ni effectuer des recherches dans le système Windows.

Sélectionnez *Activer le menu Démarrer classique* pour utiliser le menu Démarrer classique avec l'apparence et le comportement limité du menu Démarrer de Windows 2000.



Si le mode Kiosk est actifé, ce noeud ne peut pas être modifié.

6. Cliquez sur Suivant.

L'écran *Gestionnaire des tâches/Explorateur Windows* apparaît. Ces options se trouvent dans le noeud Système de la console administrative.

😽 Faronics WINSelect Standard	? ×
Gestionnaire de tâches Désactiver le gestionnaire de tâches (Ctrl+Alt+Suppr)	
Windows Explorer	
Désactiver le clic droit	
Désactiver les chemins UNC	
Désactiver la manipulation de dossier	
Désactiver Glisser-déposer	
Retour Suivant Te	erminer

7. Choisissez les options à désactiver dans le gestionnaire des tâches et l'Explorateur Windows. Si vous cochez la case *Désactiver le gestionnaires des tâches (Ctrl+Alt+Suppr)*, vous désactivez la touche de raccourci *Ctrl+Alt+Suppr*, ce qui empêche l'utilisateur d'accéder au gestionnaire des tâches ou de redémarrer l'ordinateur. Si vous cochez la case *Désactiver le clic droit*, l'utilisateur ne peut pas explorer les répertoires du poste de travail.



Si le mode Kiosk est activé, Désactiver le gestionnaire des tâches et Désactiver les chemins UNC sont indisponibles.

8. Cliquez sur Suivant.

L'écran *Panneau de configuration* apparaît. Ces options se trouvent dans le noeud Panneau de configuration de la console administrative.

anneau de configuration	
 Afficher les applets 	
C Masquer toutes les applets	
O Masquer les applets sélectionnées	
Affichage	
Ajout de matériel	
Ajout/Suppression de programmes	
Assistant Configuration reseau	
Barre des tâches et menu Démarrer	
Centre de sécurité	
Clavier	
Spécifier l'applet	
	Alouter Supprimer
1	- Jone - July -

- 9. Sélectionnez l'une des trois options de configuration du panneau de configuration. Si vous désactivez les applets sélectionnées uniquement, sélectionnez les applets à désactiver dans la liste.
- 10. Pour ajouter une applet à la liste, entrez son nom dans le champ *Spécifier une applet* et cliquez sur *Ajouter*.

Pour supprimer une applet, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer.

11. Cliquez sur *Terminer*. La boîte de dialogue suivante apparaît : Cliquez sur *Oui* pour lancer la console administrative.

Etant donné que l'assistant propose uniquement des options de configuration types, la console administrative peut être lancée ensuite pour configurer toutes les options.

WINSelect	×
Le mode Assistant WINSelect est terminé. Voulez-vous	lancer WINSelect et définir d'autres options maintenant ?
Oui	Non

Toutes les options configurées dans l'assistant sont reportées dans la console administrative, mais elles peuvent toujours être modifiées.

Annexe A : Scénarios utilisateur

Les deux scenarios utilisateur suivant décrivent les configurations WINSelect possibles en fonction des tâches que le poste de travail permet d'exécuter. D'autres scénarios sont possibles.

Utilisateur 1 - Admnistrateur système de bibliothèque

Fonctionnalité du poste de travail	Configuration suggérée
Les utilisateurs peuvent accéder à Internet, au catalogue d'indexation de bibliothèque et à des	Activez le mode Kiosk avec les applications suivantes :
fonctions de traitement de texte limitées.	Internet Explorer (IEXPLORE.EXE)
	Microsoft Word (WINWORD.EXE)
Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les applications de discussion et de messagerie.	Définissez Internet comme application réduite par défaut lors du démarrage.
Un filtre de contenu est présent pour bloquer les sites Web inappropriés et les sites Web de jeux et d'autres applications.	Appliquez un message de stratégie utilisateur acceptable indiquant ce qui est permis sur le poste de travail.
Les utilisateurs sont limités à des sessions de 30 minutes.	Activez les sessions utilisateur avec des codes d'accès générés.
Les utilisateurs peuvent imprimer uniquement un certain nombres de pages par session.	Activez les restrictions d'impression et définissez le nombre de page maximum pouvant être imprimées.

Utilisateur 2 - Administrateur informatique de l'entreprise

Fonctionnalité du poste de travail	Configuration suggérée
Les utilisateurs doivent accéder à Microsoft Office.	Configurez le noeud <i>Système</i> pour interdire l'accès au gestionnaire des tâches et désactivez le chemin UNC.
Les utilisateurs doivent accéder à la messagerie et à leur dossier reseau pour y enregistrer les informations.	Configurez les noeuds <i>Applications</i> et <i>Navigateur</i> <i>Internet</i> pour interdire l'ouverture des fichiers et des dossiers depuis la barre d'adresse.
Les utilisateurs ne doivent pas pouvoir enregistrer des données dans C:\ ni accéder à cet emplacement, y compris leur propre profil.	
Aucun jeu ne doit être installé sur le poste de travail des utilisateurs.	Dans le noeud <i>Applications</i> , bloquez les applications qui ne doivent pas être exécutées (jeux).
L'accès Internet ne doit pas être filtré.	Configurez les unités et les extensions de fichier pour interdire l'accès à C:\
	Configurez le menu Démarrer pour utiliser la presentation classique et désactivez les applications non nécessaires à l'exécution des tâches quotidiennes.
	Configurez le panneau de configuration pour masquer les applets.
	Masquez toutes les icônes du bureau.